

# 操作系统第十四讲

张涛

## Review

存储管理的基本概念

存储系统的组织与任务

地址再定位

早期的存储管理

分区存储管理

## 本次内容

#### 覆盖与交换技术

分页存储管理


## 4.3 覆盖与交换技术


- ■引入: 在多道环境下扩充内存的方法, 用以解决在较小的存储空间中运行较大程序时遇到的矛盾。
- **覆盖技术**:一个作业的若干程序段,或几个作业的某些部分共享某一个存储空间。
- 交換技术: 系统将内存中某些进程暂时移到外存, 把外存中某些进程换进内存, 占据前者所占用的区域。

# 覆盖技术(overlay)

- 原理: 一个程序的几个代码段或数据段, 按照时间先后来占用公共的内存空间。 (并不是作业的每一部分都是时时要用的)
  - 把程序划分为若干个功能上相对独立的程序段,按照其自身的逻辑结构将那些不会同时执行的程序段 共享同一块内存区域
  - ■程序段先保存在磁盘上,当有关程序段的前一部分执行结束,把后续程序段调入内存,覆盖前面的程序段(内存"扩大"了)
  - ■一般要求作业各模块之间有明确的调用结构,程序员要向系统指明覆盖结构,然后由操作系统完成自动覆盖

## 图示





注: 另一种覆盖方法: (100K)

- A(20K)占一个分区: 20K;
- B(50K)、D(20K)和E(40K)共用一个分区: 50K;
- F(30K)和C(30K)共用一个分区: 30K;

## 覆盖技术分析

#### ■ 缺点:

- 编程时必须划分程序模块和确定程序模块之间的覆盖 关系,增加编程复杂度。
- 从外存装入覆盖文件, 以时间延长来换取空间节省。
- 契规: 函数库(操作系统对覆盖不得知),或操作系统支持

■ 例子:目前这一技术用于小型系统中的系统程序的内存管理上,MS-DOS的启动过程中,多次使用覆盖技术;启动之后,用户程序区TPA的高端部分与COMMAND.COM暂驻模块也是一种覆盖结构。

# 交換技术(swapping)

- 引入: 多个程序并发执行, 可以将暂时不能执行的程序送到外存中, 从而获得空闲内存空间来装入新程序。
- ■原理:暂停执行内存中的进程,将整个进程的地址空间保存到外存的交换区中(换出SWap out),而将外存中由阻塞变为就绪的进程的地址空间读入到内存中,并将该进程送到就绪队列(换入SWap in)。
  - 交换单位为整个进程的地址空间。
  - 与分区存储管理配合使用
  - 又称作"对换"或"滚进/滚出(roll-in/roll-out)";

## 交换技术实现中的几个问题

- 选择原则:将哪个进程换出内存?
  - 例子: 分时系统, 时间片轮转法或基于优先数的调度算法, 在选择换出进程时, 换出要长时间等待的进程。
- 交换时机的确定:何时需发生交换?
  - 只要不用就换出(或很少再用)
  - 只在内存空间不够或有不够的危险时换出
- 交換时需要做哪些工作?
  - ■需要一个盘交换区: 必须足够大以存放用户程序的内存映像的拷贝; 必须对这些内存映像直接存取。
- 换入回内存时位置的确定
  - 换出后再换入的内存位置一定要在换出前的原来位置上吗?
  - 受地址映射技术的影响。即绝对地址产生时机的限制

## 交换技术的特点

#### ■ 优点:

- 增加并发运行的程序数目,并且给用户提供适当的响应时间;
- 编写程序时不影响程序结构。

#### ■ 缺点:

- 对换入和换出的控制增加处理机开销;
- ■程序整个地址空间都进行传送,没有考虑执行过程中 地址访问的统计特性。

## 覆盖与交换的比较

#### ■ 共同点:

■ 进程的程序和数据主要放在外存,当前需要执行的部分放在内存,内外存之间进行信息交换

#### ■ 不同点:

- 交換发生在进程或作业之间, 而覆盖发生在同一进程或作业内。
- 与覆盖技术相比,交换技术不要求用户给出程序段 之间的逻辑覆盖结构;

## 4.4 分页存储管理

#### 为什么要引进分页技术?

#### 分区存储管理会产生碎片, 需移动分区

- 分页存储管理的基本思想
- 页表
- ■地址变换机构
- 两级页表和多级页表
- ■快表


## 分页存储管理的基本思想

#### ■主存分成多个固定大小的块


- 主存划分为大小相等的区域, 称为块或内存块 (物理页面, 页框)
- ■作业按照主存块大小分页
  - 把用户程序按逻辑页划分成大小相等的部分, 称为页 (page)。从0开始编制页号, 页内地址是相对于0 编址
- 连续的页存放在离散的块中
  - 以页为单位进行分配,并按作业的页数多少来分配。 逻辑上相邻的页,物理上不一定相邻

#### ■逻辑地址


- 一般一页的大小为2的整数次幂,通常为512 B~8 KB。
- 地址的高位部分为页号,低位部分为页内地址



编号0~1048575 相对地址0~4095



共100块 第100块 第101块 第102块 第104块 第105块



## 页表


- 将页号和页内地址转换成内存地址, 必须要有一个数据结构, 用来登记页号和块的对应关系和有关信息。这样的数据结构称为页表。
- 系统为每个进程建立一个页表,页表的长度和首地址存 放在该进程的进程控制块(PCB)中。
- 页表包含以下几个表项:

■ 页号: 登记程序地址空间的页号

■ 块号:相应的页所对应的内存块号


■ 其它: 与存储信息保护有关的信息。

页号	块号	其它
0	5	
1	65	
2	13	



## 例

■ 如图,作业1有2页分别装入内存的第5、6块;作业2有3页 装入内存的第2、4、7块;作业3有1 页装入内存的第8块。




## 页大小的选择

- 太大: 浪费; 太小: 页表过长。
- 页的大小是2<sup>K</sup> , k: 9-12。
  - IBM AS/400 VAX NS32032 : 512字节
  - Intel 80386 Motorola 68030 : 4096字节


OSLec14 20

## 地址变换机构



## 例: 页地址映射

■ 设页长为1K, 程序地址字长为16位, 用户程序空间和页表 如图。



## 计算页号和页内地址

- 若给出的地址字为16进制,则将其转换为二进制,然后,根据页长及程序地址字的长度,分别取出程序地址字的高几位和低几位就得到页号及页内地址。如页长为2K,程序地址字为16位,则高5位为页号,低11位为页内地址。
- 若给出的地址字为10进制,则用公式:

#### 程序地址字/页长

商为页号,余数为页内地址。

如程序地址为8457, 页长为4KB,则8457/4096可得: 商为2,余数为256。

例:设虚地址为(357101)8 每一块为128字节

$$128 = 2^{7}$$

$$(357101)_{8} = (011, 101, 111, 001, 000, 001)_{2}$$


$$1 \quad 6 \quad 7 \quad 4 \quad 1 \quad 0 \quad 1$$

偏移为 $(101)_8$ , 页号为 $(1674)_8$ 


块号由页表指定,偏移不变


## 两级页表(Two-Level Page Table)


逻辑地址结构可描述如下:



## 两级页表和多级页表








具有两级页表的地址变换机构

#### 三级页表结构及其地址映射过程




## 快表

- 页地址变换过程中有一个严重的问题:
  - ■访问主存=访页表+访主存
- 解决方法: 把页表放在一组快速存储器中 (Cache), 从而加快访问内存的速度。
- 相联存储器(associative memory): 为加快地址转换速度, 系统专门设置的一个高速存储器, 用于存放页表的一部分。又叫TLB(Translation lookaside buffers)
- 把这种存放在快速存储器中的页表称为快表, 把存放在 内存中的页表称为慢表。
- 快表快表具有并行查询能力: 一次进行
  - 查联想表 物理地址(访问一次主存)
- OSLec1 查页表 物理地址(访问二次主存)

## 快表的大小

- ■快速存储器是非常非常昂贵的。
- ■并不需要一个很大的快速存储器,有一个能存 放16个页表表目的快速存储器就够了。
- 硬件根据需要将页表中当前需要的少量表目读入快表, 其它表目仍留在内存的页表中, 当需要时读入新的表目. 并淘汰适当的表目。
- 快表表项:
  - 页号; 内存块号; 标识位; 淘汰位

## 具有快表的地址变换机构



例:设访问主存时间为200ns,访问联想存贮器为40ns,命中率为90%,则平均存取时间为多少?

解: 方法1:

查页表两次访存: 平均为200+200=400ns

方法2:

查块表(200+40)×90%+(200+200)×10%=256ns

## 分页存储管理

- 应维护的表项:
  - ■作业表(JT):整个系统一张表,每个作业在 表中对应一个表目。
  - 存储分块表 (MBT): 整个系统一张表, 表中每一个表目对应一个存储块, 记录了该块的状态: 已分配或空闲。
  - ■页面变换表 (PMT): 每个作业一张表, 用于 该作业的地址变换, 该作业有多少页面就有多 少表目。
- 操作系统实施管理。

## 页式存储管理方案小结

■ 优点:解决了碎片问题 便于管理

■缺点:增加成本,多占用主存空间 多花费处理机时间

OSLec14 35

# What you need to do?

- 复习课本4.3节的内容
- 课后作业: 习题2、4、8、10

# See you next time!