

操作系统 第二十二讲


马佳曼 Jiaman.ma@nwpu.edu.cn

Review

概述

I/O系统硬件特点

I/O控制方式




本次内容

I/O软件的组成

缓冲技术

其他技术




6.4 I/O系统的软件组成

1/0软件设计 分层的设计思想


- 把I/O软件组织成多个层次
- 每一层都执行操作系统所需要的功能的一个相关子集, 它依赖于更低一层所执行的更原始的功能,从而可以隐 藏这些功能的细节;同时,它又给高一层提供服务
- 较低层考虑硬件的特性,并向较高层软件提供接口
- 较高层不依赖于硬件,并向用户提供一个友好的、清 晰

6.4 I/O系统的软件组成



OSLec22

I/O 软件层次划分



OSLec22

I/O 软件层次划分



理解并记住I/O软件各个层次之间的顺序,要能够推理判断某个处理应该是在哪个层次完成的(最常考的是设备独立性软件、设备驱动程序这两层。只需理解一个特点即可:直接涉及到硬件具体细节、且与中断无关的操作肯定是在设备驱动程序层完成的;没有涉及硬件的、对各种设备都需要进行的管理工作都OSLec22

用户层软件实例



用户层软件<mark>实现了与用户交互的接口</mark>,用户可直接使用 该层提供的、与I/O操作相关的库函数对设备进行操作

Eg: printf("hello, world!");

属于操 作系统_ 内核部 分 用户层软件 系统调用 设备独立性软件

设备驱动程序

中断处理程序

硬件

用户层软件将用户请求翻译成格式化的I/O请求,并通过"系统调用"请求操作系统内核的服务

Eg: printf("hello, world!"); 会被翻译成等价的 write 系统调用, 当然, 用户层软件也会在系统调用时填入相应参数。

Windows 操作系统向外提供的一系列系统调用,但是由于系统调用的格式严格,使用麻烦,因此在用户层上封装了一系列更方便的库函数接口供用户使用(Windows API)

设备独立的软件

与设备驱动程序的统一接口

设备命名

设备保护

提供与设备无关的块尺寸

缓冲技术

设备分配

块设备的存储分配,独占设备的分配与释放

报告错误信息

设备无关性


- 用户编写的程序可以访问任意 IO 设备,无需实现指定。
- 优势:实现设备分配的灵活性,重定向。
- 从用户角度:用户在编制程序时,使用逻辑设备名由系统实现从逻辑设备到物理设备的(实际设备)转换,并实施1/0操作
- 从系统角度:设计并实现I/O软件时,除了直接 与设备打交道的低层软件之外,其他部分的软件不依赖于硬件

Windows 2000/XP的设备驱动程序




逻辑设备名	物理设备名	驱动程序入口地址
/dev/打印机1	3	1024
/dev/打印机2	5	2046

中断处理程序



6.5 缓冲技术

- ■缓冲的引入
 - 缓和CPU与I/O设备间速度不匹配的矛盾。
 - ■减少对CPU的中断频率,放宽对CPU中断响应时间的限制。
 - 提高CPU和I/O设备之间的并行性。
 - 解决数据粒度不匹配的问题



常用的缓冲技术


- 硬件缓冲器:在设备控制器中有硬件缓冲器,通常容量较小
- 软件缓冲技术: 由缓冲区和对缓冲区的管理两部分组成
 - 1、单缓冲
 - 2、双缓冲
 - 3、环形缓冲
 - 4、缓冲池(多缓冲,循环缓冲):统一管理多个缓冲区,采用有界缓冲区的生产者/ 消费者模型对缓冲池中的缓冲区进行循环

OSLec22 使用


1、单缓冲

- 最简单的一种缓冲形式。当进程发出一I/O请求时,OS为之分配一缓冲区。
- 对于输入:设备先将数据送入缓冲区,OS再将数据传给进程。
- 对于输出:进程先将数据传入缓冲区,OS再将数据送出到设备。

■ 思考: 单缓冲能加快进程的执行速度吗?




假设某用户进程请求某种块设备读入若干块的数据。若采用单缓冲的策略,操作系统会在主存中为 其分配一个缓冲区(若题目中没有特别说明,一个缓冲区的大小就是一个块)。 注意:当缓冲区数据非空时,不能往缓冲区冲入数据,只能从缓冲区把数据传出;当缓冲区为空时, 可以往缓冲区冲入数据,但必须把缓冲区充满以后,才能从缓冲区把数据传出。



2、双缓冲技术

- 为了加快输入输出速度,引入双缓冲技术。
- 原理:设置两个缓冲区buf1和buf2。读入数据时,首先输入设备向buf1填入数据,然后进程从buf1提取数据,在进程从buf1提取数据的同时。输入设备向buf2中填数据。当buf1取空时,进程又从buf2中提取数据,与此同时输入设备向buf1填数。如此交替使用两个缓冲区,使CPU和设备的并行操作的程度进一步提高。



OSLec22


17

双缓冲题目中,假设初始状态为:工作区空,其中一个缓冲区满,另一个缓冲区空 假设T>C+M 处理一块数据的平均用时=T 设备->缓冲区1 1111 设备->缓冲区2 处理 (C) 用户进程的 工作区 M M Μ 缓冲区->工作区 1111 传送(M) CPU处理 2T 0 3T ◆输入(T) 块设备 内存

OSLec22


2、双缓冲技术

双缓冲题目中,假设初始状态为:工作区空,其中一个缓冲区满,另一个缓冲区空假设T<C+M 假设2T<2M+C,则I/O设备将缓冲区1冲满



注: M(1) 表示 "将缓冲区1中的数据传送到工作区"; M(2) 表示 "将缓冲区2中的数据传送到工作区" 在双缓冲区情况下,系统处理一块数据的时间可以认为是Max(C+M,T) 如果 $C+M\langle T, 则可使块设备连续输入;$

如果C+M>T,则可使CPU不必等待设备



显然,若两个相互通信的机器只设置单缓冲区,在任一时刻只能实现数据的单向传输。


若两个相互通信的机器设置双缓冲区,则同一时刻可以实现双向的数据传输。 注:管道通信中的"管道"其实就是缓冲区。要实现数据的双向传输,必须设置两个管道

UULUUL

3、环形缓冲技术


将多个大小相等的缓冲区链接成一个循环队列。

注: 以下图示中, 橙色表示已充满数据的缓冲区, 绿色表示空缓冲区。




3、环形缓冲技术

• 多个缓冲区。在循环缓冲中包括多个缓冲区,其每个缓冲区的大小相同。作为输入的多缓冲区可分为三种类型:用于装输入数据的空缓冲区 R、已装满数据的缓冲区 G 以及计算进程正在使用的现行工作缓冲区 C,如下图所示。



循环缓冲

• 多个指针。作为输入的缓冲区可设置三个指针:用于指示计算进程下一个可用缓冲区 G 的指针 Nextg、指示输入进程下次可用的空缓冲区 R 的指针 Nexti,以及用于指示计算进程正在使用 的缓冲区 C 的指针 Current。





OSLec22

4、缓冲池

- 缓冲池由内存中一组大小相等的缓冲区组成
- 缓冲池属于系统资源,由系统进行管理
- 缓冲池中各缓冲区可根据需要组成各种缓冲区队列。
 - ① 空(闲)缓冲区;
 - ② 装满输入数据的缓冲区;
 - ③ 装满输出数据的缓冲区。

另外,根据一个缓冲区在实际运算中扮演的功能不同,又设置了四种工作缓冲区:用于收容输入数据的工作缓冲区(hin)、用于提取输入数据的工作缓冲区(sin)、用于收容输出数据的工作缓冲区(hout)、用于提取输出数据的工作缓冲区(sout)







从空缓冲队列中取出一 块作为收容输入数据的 工作缓冲区(hin)。冲 满数据后将缓冲区挂到 输入队列队尾

OSLec22

另外,根据一个缓冲区在实际运算中扮演的功能不同,又设置了四种工作缓冲区:用于收容输入数据的工作缓冲区(hin)、用于提取输入数据的工作缓冲区(sin)、用于收容输出数据的工作缓冲区(hout)、用于提取输出数据的工作缓冲区(sout)




- ①输入进程请求输入数据
- ②计算进程想要取得一块输入数据




从输入队列中取得一块冲 满输入数据的缓冲区作为 "提取输入数据的工作缓 冲区(sin)"。缓冲区读 空后挂到空缓冲区队列

另外,根据一个缓冲区在实际运算中扮演的功能不同,又设置了四种工作缓冲区:用于收容输入数据的工作缓冲区(hin)、用于提取输入数据的工作缓冲区(sin)、用于收容输出数据的工作缓冲区(hout)、用于提取输出数据的工作缓冲区(sout)




- ①输入进程请求输入数据
- ②计算进程想要取得一块输入数据
- ③计算进程想要将准备好的数据冲入缓冲区




从空缓冲队列中取出一块作为"收容输出数据的工作缓冲区(hout)"。数据冲满后将缓冲区挂到输出队列队尾


另外,根据一个缓冲区在实际运算中扮演的功能不同,又设置了四种工作缓冲区:用于收容输入数据的工作缓冲区(hin)、用于提取输入数据的工作缓冲区(sin)、用于收容输出数据的工作缓冲区(hout)、用于提取输出数据的工作缓冲区(sout)




- ①输入进程请求输入数据
- ②计算进程想要取得一块输入数据
- ③计算进程想要将准备好的数据冲入缓冲区
- ④输出进程请求输出数据



从输出队列中取得一块冲 满输出数据的缓冲区作为 "提取输出数据的工作缓 冲区(sout)"。缓冲区 读空后挂到空缓冲区队列



■ 设系统缓冲区和用户工作区均采用单缓冲区, 从外设读入1个数据块到系 统缓冲区的时间为 100,从系统缓冲区读入1个数据块到用户工作 区的时间为5,对用户工作区中 的1个数据块 进行分析的时间为90。进程从外设读入并分析 2个数据块的最短时间 是多少?



数据块1从外设到用户工作区的总时间为 105 ,在这段时间内,数据块2没有进行操作。在 数据块1进 行分析处理时,数据块2从外设到 用户工作区的总时间为 105,在这段时间内两 个过程是并行的。加上处理数据块2的 时间90 ,总共是105+105+90=300。

- 假定把磁盘上一个数据块中的信息输入一单缓冲区的时间 T 为 100μs,将缓冲区中的数据传送到用户区的时间 M 为 50μs, CPU 对这一块数据进行计算的时间 C 为 50μs。请问,系统对一块数据的处理时间为多少?
- 如果将单缓冲区改为双缓冲区,则系统对一块数据的处理时间为多少?

单缓冲区处理一块数据的时间为 max(C,T)+M=max(50μs,100μs) +50μs=150μs;


■ 双缓冲区处理一块数据的时间为 max(C+M,T)=max(50µs+ 50µs,100µs)=100µs

0

6.6 其它技术

- ■总线技术
- ■USB技术
- ■SCSI接口技术

6.6.1 总线技术



在计算机系统内各种子系统,如CPU、内存、I/O设备等之间,构建公用的信号或数据传输通道,这种可共享的传输通道称为总线


OSLec22

微型计算机

SCSI总线

USB总线

1394总线



ISA (工业标准结构)

- ISA基于PC / AT总线,是由IEEE (美国电气电子工程师协会) 1987年正式确立的标准。
- ISA槽是一个黑色的62 + 36线插槽。
- ISA工作频率定在8.33MHz,数据传输率为 8.33MB / s。
- 随着系统工作频率的迅速提高,其配用的扩展 卡也逐渐被淘汰,现在最新的主板已开始取消 ISA槽。

PCI (外围部件互连)

- 1993年Intel发表PCI2.0版, PCI开始走进主板。
- PCI有32位和64位两种,32位PCI槽124线,64 位槽188线,目前常用的是32位插槽。
- PCI槽的时钟频率为33.3MHz,32位PCI的数据 传输率为133MB/s,大大高于ISA。所以PCI问 世后迅速成了扩展总线的主流,流行的扩展卡 也都转移到PCI上,如显示卡、声卡、网卡、 MODEM卡等等。

OSLec22

AGP (加速图形端口)

- 1996年Intel公司在PCI的基础上专为显示卡接口提出AGP标准。
- AGP使用32位数据总线,工作频率为66.6MHz
- AGP 1x的数据传输率可达266MB/s, AGP 2x 在一个时钟周期的上升沿和下降沿各传输一次 资料, 其数据传输率可达到533MB / s, 而 AGP 4x的理论传输率为1.066GB / s。

IEEE1394

- IEEE1394是1995年由IEEE将APPLE公司高速串行 总线 "FIRE WIRE"标准化而成,目前还在发展中。
- IEEE1394适用于声音、图像和视频多媒体产品、高速打印机和扫描仪产品、硬盘等存储设备、数码摄影机、显示器和影音录放设备等。
- 标准数据传输率分三种: 100Mbps、200Mbps和400Mbps, IEEE1394商业联盟计划将它提高到800Mbps、1Gbps和1.6Gbps;
- 支持同步模式传输,可实现"准实时"的多媒体数据 传输;

6.6.2 USB技术

- USB (Universal Serial Bus) 通用串行总线
- 适用于低、中速的外围设备
- ■USB的传输方式
 - (1) 等时传输方式
 - (2) 中断传输方式
 - (3) 控制传输方式
 - (4) 批传输方式

USB 的特点

- 数据传输具有1.5Mbps和12Mbps两种方式;
- 连接方便,易于扩展,可使用集线器进行树形连接,设备最多可达6层127个,支持热插拔;
- 连接的设备之间不是平等关系而是亲子关系,上下游的关系明确,对上和对下的电缆插头不一样,各个分设备只能同主设备进行通信并受主设备的控制;
- 单根线缆最长为5米;
- USB 2.0规范将最高速率提高到480 Mbps

6.6.3 SCSI接口技术

- 小型计算机系统接口 (Small Computer System Interface)
- IDE与SCSI二者的区别主要在于:
 - IDE的工作方式需要CPU的全程参与
 - SCSI接口则完全通过独立的高速的SCSI卡来控制 数据的读写操作

优缺点

SCSI接口优点:

- 1. 适应面广,在一块SCSI控制卡上就可以同时挂接15个设备
- 2. 高性能 (具有很多任务、宽带宽及少CPU占用率等特点)
- 3. 具有外置和内置两种

SCSI接口缺点:

价格昂贵、安装复杂

That's all.

Thank you very much!