


操作系统原理 第二十讲

马佳曼 jiaman.ma@nwpu.edu.cn

review

文件的目录

文件系统的使用



Today

文件存储空间的管理

文件的共享与保护

操作系统需要对磁 盘块进行哪些管理 对非空闲磁盘块的管理(存放了文件数据的磁盘块)


对空闲磁盘块的管理

"文件存储空间管理"要探讨的问题

"文件的物理结构/文件分配方式"要探讨的问题——连续分配、链接分配、链接分配、索引分配


5.5 文件存储空间的管理

- 典型的存储介质 磁盘(固态SSD)、磁带、光盘、U 盘等
- 物理块(块、簇) 信息存储、传输、分配的独立单位 存储设备划分为大小相等的物理块,统一编号



5.5 文件存储空间的管理

- 信息记录在磁道上,多个盘片,正反两面都用来记录信息,每面一个磁头
- 所有盘面中处于同一磁道号上的所有磁道组成一 个柱面
- ■物理地址形式:
 - 磁头号 (盘面号)
 - 磁道号 (柱面号)
 - ■扇区号



访盘请求

- ■磁盘系统由磁盘本身和驱动控制设备组成
- 直接(随机)存取设备:存取磁盘上任一物理 块的时间不依赖于该物理块所处的位置
- 一次访盘请求:完成过程由三个动作组成:
 - 寻道(时间): 磁头移动定位到指定磁道
 - 旋转延迟(时间):等待指定扇区从磁头下旋转经过
 - 数据传输(时间):数据在磁盘与内存之间的 实际传输

5.5.1 文件存储空间分配(file allocation)

新创建文件的存储空间(文件长度)分配方法:

- 预分配(preallocation): 创建时(这时已知文件长度) 一次分配指定的存储空间,如文件复制时的目标文件。
- 动态分配(dynamic allocation):需要存储空间时才分配(创建时无法确定文件长度),如写入数据到文件。

文件存储单位:簇 (cluster)

- 簇的大小: 大到能容纳整个文件, 小到一个外存存储块;
 - 簇较大: 提高I/O访问性能, 减小管理开销; 但簇内碎片浪费问题较严重;
 - 簇较小: 簇内的碎片浪费较小,特别是大量小文件时有利; 但存在簇编号空间不够的问题(如FAT12、16、32);
- 文件巻容量与簇大小的关系
 - 文件卷容量越大,若簇的总数保持不变即簇编号所需位数保持不变,则簇越大。
 - 文件卷容量越大,若簇大小不变,则簇总数越多,相应 簇编号所需位数越多。

文件存储分配数据结构

- 连续分配(contiguous): 只需记录第一个簇的位置,适用于预分配方法。可以通过紧缩(compact)将外存空闲空间合并成连续的区域。
- 链式分配(chained): 在每个簇中有指向下一个簇的指针。可以通过合并(consolidation)将一个文件的各个簇连续存放,以提高I/O访问性能。
- 索引分配(indexed): 文件的第一个簇中记录了该文件的 其他簇的位置。可以每处存放一个簇或连续多个簇(只 需在索引中记录连续簇的数目)。

5.5.3 外存空闲空间的管理 (free space management)

- 存储空间管理应解决的问题:
 - 如何登记空闲区的分布情况
 - 如何按需要给一个文件分配存储空间
 - 当某一文件或某一部分不再需要保留时,如何 收回它所占用的存储空间
- 常用技术:
 - 空白文件目录(空闲表法)
 - ■空白块链
 - ■位示图


(1) 空白文件目录(空闲表法)

■ 辅存上的一片连续的空闲区, 可视为一个空白文件, 系统设置一张空白文件目录来记录辅存上所有空闲块的信息。每个表目存放一个空白文件的信息, 包括该空白文件第一个空闲块号、空闲块个数、该文件所有空闲块号等信息。

序号	第一个空闲块号	连续空闲块数	空闲块号
1	2	2	2, 3
2	5	3	5, 6, 7
3	16	5	16, 17, 18, 19, 20

空白文件目录(空闲表法)

■分配储存空间



	第一	一个空闲盘块号	空闲盘块数
	0		2
	5		1
\Rightarrow	10	•	5
	18		3
	23		1


Eg:新创建的文件 请求3个块,采用 首次适应算法

空闲盘块表

如何分配磁盘块:与内存管理中的动态分区分配很类似,为一个文件 分配连续的存储空间。同样可采用首次适应、最佳适应、最坏适应等 算法来决定要为文件分配哪个区间。

空白文件目录(空闲表法)

■回收储存空间



第一个空闲盘块号	空闲盘块数
0	2
5	1
13	8
23	1
→ > → to 1	L +:

情况② Eg: 假设 此时删除了某文件。 系统回收了它占用 的 15、16、17号 块

空闲盘块表


如何分配磁盘块:与内存管理中的动态分区分配很类似,为一个文件分配连续的存储空间。同样可采用首次适应、最佳适应、最坏适应等算法来决定要为文件分配哪个区间。

如何回收磁盘块:与内存管理中的动态分区分配很类似,当回收某个存储区时需要有四种情况——①回收区的前后都没有相邻空闲区;②回收区的前后都是空闲区;③回收区前面是空闲区;④回收区后面是空闲区。总之,回收时需要注意表项的合并问题。

- 这种方法适合于连续文件结构。但此方法有两个明显的缺点: □
 - (1) 如果文件太大, 那么在空白文件目录中将没有合适的空白文件能分配给它, 尽管这些空白文件的总和能满足需求。 □
 - (2) 经过多次分配和回收, 空白文件目录中的小空白文件越来越多, 很难分配出去, 形成碎片。

(2) 空白块链


■ 该方法把所有的空闲块链接在一起, 形成一个空闲块链表。释放和分配空白快都可以在链首处进行。



空白块链 (空闲链表法)

- (1)空闲盘块链。这是将磁盘上的所有空闲空间 以盘块为单位拉成一条链。
- (2)空闲盘区链。这是将磁盘上的所有空闲盘区 (每个盘区可包含若干个盘块)拉成一条链。






- 空闲链表法的优缺点如下:
 - (1) 可实现不连续分配。
 - (2) 节省了存储开销。
 - (3) 系统开销大。
 - (4) 对于大型文件系统,空闲链将会太长。


成组链接法

- UNIX使用空白块成组链接法
- 一个文件卷包括许多物理块:
 - 0#, 引导块, 用于引导操作系统
 - 1#, 资源管理块(超级块), 存放文件卷的资源管理信息
 - 2#开始,存放磁盘索引节点i-node块
 - 之后为一般的数据块
- ■空闲盘块的分组
 - 按照从后往前的方法进行分组划分,所有空闲块按固定数量划分为若干组;
 - 每组的第一块用来存放前一组中各块的块号和块数,第一组的块数为N-1,最后一组可能不足N块;


例: 成组链接法




例: 成组链接法



例:成组链接法



例: 成组链接法



■空闲块的分配

- 从栈顶取出一空闲盘块号,将与之对应的盘块分配给用户,然后将栈顶指针下移一格
- 若是最后一个盘块,将栈底盘块号所对应盘块的内容读入栈中,作为新的盘块号栈的内容,并把原栈底对应的盘块分配出去

■空闲块的回收


- 将回收盘块的盘块号记入空闲盘块号栈的顶部,并执行 空闲盘块数加1操作
- 当栈中空闲盘块号数目已达N时,表示栈已满,便将现有栈中的N个盘块号,记入新回收的盘块中,再将其盘块号作为新栈底

(3) 位示图 (Bit Map)

- 用一串二进制位反映磁盘空间分配使用情况,每个物理块对应一位,分配物理块为1,否则为0
- 申请物理块时,可以在位示图中查找为0的位,返回对 应物理块号;归还时;将对应位转置0
- 描述能力强,适合各种物理结构

```
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      10
      11
      12
      13
      14
      15
      16

      1
      1
      1
      0
      0
      0
      1
      1
      0
      0
      0
      1
      1
      0
      0
      0
      1
      1
      0
      0
      0
      0
      1
      1
      1
      0
      0
      0
      0
      0
      1
      1
      1
      1
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
      0
```



														. ' 5			
字	号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	O	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
	2	1	1														

位示图:每个二进制位对应一个盘块。在本例中,"0"代表盘块空闲,"1"代表盘块已分配。位示图一般用连续的"字"来表示,如本例中一个字的字长是16位,字中的每一位对应一个盘块。因此可以用(字号,位号)对应一个盘块号。当然有的题目中也描述为(行号,列号)重要重要重要:要能自己推出盘块号与(字号,位号)相互转换的公式。注意题目条件:盘块号、字号、位号到底是从0开始还是从1开始如本例中盘块号、字号、位号从0开始,若n表示字长,则…

(字号, 位号)=(i, j) 的二进制位对应的 盘块号 b = ni + j

磁盘的分配 (从 1 开始)

- (1) 顺序扫描位示图,从中找出一个或一组其值为 "0"的二进制位("0"表示空闲)。
- (2) 将所找到的一个或一组二进制位, 转换成与 之相应的盘块号。假定找到的其值为 "0"的二进制位, 位于位示的第i行、第j列,则其相应的盘块号应按下式计算:

$$b=n(i-1)+j$$

式中,n代表每行的位数。

■ (3) 修改位示图, 令map [i,j] =1。

磁盘的回收

■ (1) 将回收盘块的盘块号转换成位示图中的行号和列号。转换公式为:

```
i=(b-1)DIV n+1
j=(b-1)MOD n+1
```

■ (2) 修改位示图。 令map [i,j] =0

例: 1.2M磁盘,以512个字节为一块,试问位示图 最大为多少字节?

$$\frac{1.2M}{512} \times \frac{1}{8} = 300$$
个字节

有一计算机系统利用图 1-9-2 所示的位示图(行号、列号都从 0 开始编号)来管 理空闲盘块。如果盘块从 1 开始编号,每个盘块的大小为 1KB,则请回答下列问题:

- (1)现要为文件分配两个盘块,试具体说明分配过程;
- (2)若要释放磁盘的第 300 块,则应如何处理?

i/j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 1. 顺序检索位示图,从中找到第一个值为0的二进制位,得到其行号i=2,列号j=2;
- 2. 2 计算出该位所对应的盘块号:

 $b=i\times 16+j+1=2\times 16+2+1=35$;

- 3. 修改位示图,令map[2,2]=1,并将对应的盘块35分配给文件。按照同样的方式,可找到第3行、第6列的值为0的位,将其转换为盘块号55;将位的值修改为1,并将55号盘块分配给文件。
- (2)释放磁盘的第300块时,应进行如下处理:

计算出磁盘第300块所对应的二进制位的行号i和列号j,即

i=(300-1)DIV 16=18, j=(300-1)MOD 16=11;

修改位示图,令map[18,11]=0,表示对应的盘块为空闲块。


5.5.4 文件卷

- 磁盘分区(partition): 通常把一个物理磁盘的存储空间 划分为几个相互独立的部分, 称为"分区"。
- 文件卷(volume): 或称为"逻辑驱动器(logical drive)"。 在同一个文件卷中使用同一份管理数据进行文件分配 和外存空闲空间管理,而在不同的文件卷中使用相互 独立的管理数据。
 - 一个文件不能分散存放在多个文件卷中,其最大长度不超过所在文件卷的容量。
 - 通常一个文件卷只能存放在一个物理外设上(并不绝对),如一个磁盘分区或一盘磁带。

- 格式化(format): 在一个文件卷上建立文件系统,即:
 - 建立并初始化用于进行文件分配和外存空闲空间管理的管理数据。
 - 通常,进行格式化操作使得一个文件卷上原有的文件都被删除。
- 磁盘交叉存储(disk interleaving): 将一个文件卷的存储块 依次分散在多个磁盘上。如4个磁盘,则磁盘0上是文件卷块0,4,8,...,磁盘1上是文件卷块1,5,9,...。
 - 优点:提高I/O效率。
 - 需要相应硬件设备

物理格式化&逻辑格式化

物理格式化,即低级格式化——划分扇区,检测坏扇区,并用备用扇区替换坏扇区



逻辑格式化后,磁盘分区(分卷 Volume),完成各分区的文件系统初始化注:逻辑格式化后,灰色部分就有实际数据了,白色部分还没有数据

5.6 文件的共享与保护

- 文件共享的目的:
 - ■节省存储空间
 - 进程间通过文件交换信息
- 共享和保护是一个问题的两个方面
 - 共享: 一个或一部分文件由事先规定的某些用户共同使用
 - 保护: 文件不得被未经文件主授权的任何用户使用

文件共享的方式

- 同名共享:
 - 各个用户使用同一个文件名(包括其路径)来访问某一文件。
- 异名共享:
 - 各个用户使用各自不同的文件名来访问某个文件。
 - 异名共享所采用的方法称为文件的勾链:
 - 1) 基于索引点的共享方法 容许目录项链接到目录树中任一节点上
 - 2) 基于符号链的共享方法 只容许链接到数据文件的叶子节点上

实例

- 各实际OS是否提供链接技术
 - DOS ×
 - Windows √ (快捷方式)
 - Unix √ (硬链接/软链接)
- 用户程序cc在运行时要用到目录/lib下的文件 mad,但后来包括mad在内的一些文件被整理 到/usr/lib下,并改名为mad1,为使cc正常运行,应使用
- In /usr/lib/mad1 /lib/mad

文件的打开结构共享

- 三部分组成:
 - 进程打开文件表
 - 系统打开文件表
 - 内存inode
- 父子进程打开文件的共享
- ■同名或异名打开文件的共享

文件的保护

- 对拥有权限的用户,应该让其进行相应操作, 否则应禁止。
 - 对用户进行分类
 - 对访问权限分类
 - ■用访问控制矩阵实现文件保护
 - 存取控制表实现文件保护
 - ■用户权限表实现文件保护
 - ■用口令实现文件保护

对用户进行分类

- 按用户对文件访问权力的差别把用户分成几类, 然后对每个文件规定各类用户的存取权限。通 常将用户分成三类:
 - 文件主
 - 文件主的同组用户或合作用户
 - ■其它用户

对访问权限分类

- 对文件的访问系统首先要检查访问权限,只允许合法的用户访问。文件的存取权限一般有以下几种:
 - 仅允许执行 (E)。
 - 仅允许读 (R)。
 - 仅允许写 (W)
 - 仅允许在文件尾写 (A)
 - 仅允许对文件进行修改(U)
 - 允许改变文件的存取枚限 (C)
 - 允许取消文件 (D)
- 这几种权限可进行适当的组合。

用户权限表实现文件保护

文件用户	F1	F2	•••
zhang	RW	R	• • •

用访问控制矩阵实现文件保护

■ 一维代表所有用户,一维代表系统中的所有文件。

■ 优点: 一目了然


■ 缺点: 矩阵往往过大。

object	F ₁	F_2	F_3	printer
D_1	read		read	
D_2				print
D_3		read	execute	
D_4	read write		read write	

用存取控制表实现文件保护

文件名: F1			
文件主	RWE		
同组成员	RW		
其他成员	R		

例: UNIX文件描述符说明三类用户的名字。



OSLec20

UNIX的文件访问控制

采用文件的二级存取控 制查用户的身份、审查操作的合法性

第一级:对访问者的识别 对用户分类:

- √文件主 (owner)
- √文件主的同组用户 (group)
- √其他用户(other)

第二级:对操作权限的识别

对操作分类:

- √读操作(r)
- ✓写操作(w)
- √执行操作(x) 不能执行任何操作(-)

例子:rwx rwx rwx

chmod 711 file1 或 chmod 755 file2

用口令实现文件保护

- 存取控制表、用户权限表都将占据大量存储空间,可采用另一种较简单的方法: □令。
- 用户为自己的每一个文件设置一个口令, 存放在文件的 FCB中。 任何用户要存取该文件, 都必须提供和FCB 中一致的口令, 才有权存取。
- 优点: 简便, 空间开销小, 验证开销小
- 缺点:
 - 保护级别少(可访问和不可访问)
 - 保密性差,存在系统内部,不安全
 - 不易改变存取控制权限。


用密钥(Encryption)实现文件保护

- 在文件建立保存时,加密程序根据用户提供的代码键对文件进行编码加密,在读取文件时,用户提供相同的代码键,解密程序根据该代码键对加密文件进行译码解密,恢复为源文件。
- 只有知道代码键的用户才能正确访问文件, 且 代码键不存放在系统中, 故该方法保密性很强。 但耗费大量编码、译码时间, 系统开销大而且 降低了访问速度。
- 一般可将几种安全控制手段综合使用。

加密保护

使用某个"密码"对文件进行加密,在访问文件时需要提供正确的"密码"才能对文件进行正确的解密。

Eg: 一个最简单的加密算法——异或加密 假设用于加密/解密的"密码"为"01001"



优点:保密性强,不需要在系统中存储"密码"

缺点:编码/译码,或者说加密/解密要花费一定时间。

5.6 文件系统的管理

文件系统的可靠性

- 可靠性: 抵御和预防各种物理性破坏和人为性破坏的能力
- 坏块问题
- 备份
- 通过转储操作,形成文件或文件系统的多个副本

文件系统备份

全量转储:

定期将所有文件拷贝到后援存储器 增量转储: 只转储修改过的文件,即两次备份之间的修改,减少 系统开销

物理转储:

从磁盘第0块开始,将所有磁盘块按序输出到磁带 逻辑转储:

从一个或几个指定目录开始,递归地转储自给定日期后 所有更改的文件和目录