# PROPAGACIÓN DO CAMPO ELECTROMAGNÉTICO NUN CONDUTOR

## 1. Un pouco de teoría

Nesta práctica estudaremos como se propaga o campo electromagnético a través dun condutor. Ao contrario do que viñemos considerando nas prácticas anteriores nas que a onda electromagnética era completamente reflectida polo condutor ao chegar a el, observaremos que non sempre ocorre así. Para condutores reais, caracterizados por teren unha condutividade  $(\sigma)$  finita, atoparemos un determinado réxime no que o campo electromágnetico é capaz de atravesar o condutor. Veremos de que xeito o fai e que lle ocorre aos campos eléctrico  $(\mathbf{E})$  e magnético  $(\mathbf{B})$ , dependentes do espazo  $(\mathbf{x})$  e do tempo (t).

Antes de poñernos co experimento, cómpre pensar un pouco que é o que nos di a teoría respecto da propagación en condutores. Se nos preguntamos como resumi-la teoría do electromagnetismo, a resposta é coas 4 **ecuacións de Maxwell**:

$$egin{aligned} 
abla \cdot \mathbf{E} &= rac{
ho_f}{\epsilon} \ 
abla \cdot \mathbf{B} &= 0 \end{aligned} \ 
abla ext{$
abla} 
abla} 
abla ext{$
abla} 
abla ext{$
abla} 
abla ext{$
abla} 
abla} 
abla ext{$
abla} 
abla ext{$
abla} 
ab$$

onde  $\epsilon$  e  $\mu$  son as constantes dieléctrica e magnética respectivamente,  $\rho_f$  a densidade de carga libre e  $\mathbf{J}_f$  a de corrente, son as chamadas fontes dos campos  $\mathbf{E}$  e  $\mathbf{B}$ .

Nestas ecuacións notamos que aparecen acoplados os campos E e B.

Vexamos agora como se aplican en distintos casos:

#### Baleiro


No baleiro non temos cargas libres nin correntes,  $\rho_f=0$  e  ${\bf J}_f=0$ . Introducindo isto nas ecuacións de Maxwell, multiplicándoas polo rotacional  $\nabla \times$  e aplicando certas identidades vectoriais, chegariamos ás seguintes ecuacións que desacoplan os campos  ${\bf E}$  e  ${\bf B}$ :

$$abla^2 \mathbf{E} - \mu \epsilon rac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0$$
 $abla^2 \mathbf{B} - \mu \epsilon rac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = 0$ 

Abofé que xa recoñecéche-la forma que teñen estas ecuacións. Efectivamente, trátase de ecuacións de ondas (fíxate nas derivadas segundas con respecto ao espazo e ao tempo). Se particularizamos para o caso unidimensional, por exemplo na dirección x, a solución para o campo eléctrico é a dunha onda plana, cuxa parte real é:

$$E(x,t) = E_0 \cos(kx - \omega t),$$

onde  $E_0$  é a amplitude do campo, k o vector de onda e  $\omega$  a súa frecuencia angular. Debuxemos esta función para ver como se propaga o campo eléctrico no baleiro:



vemos que no baleiro o campo electromagnético propágase de forma sinusoidal e con amplitude constante no espazo.

#### Condutor

Nun bo condutor podemos considerar que non temos cargas libres acumuladas, así que  $\rho_f=0$ . Porén, si que vai existir unha densidade de corrente libre. Sabemos que segundo a lei de Ohm esta será  ${\bf J_f}=\sigma {\bf E}$  [1]. Así que, se introducimos isto nas ecuacións de Maxwell, multiplicamos polo rotacional  $\nabla \times$  e aplicamos outra vez as identidades vectoriais, chegariamos ás seguintes ecuacións que desacoplan os campos  ${\bf E}$  e  ${\bf B}$ :


$$abla^2 \mathbf{E} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} - \mu \sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = 0$$

$$abla^2 \mathbf{B} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} - \mu \sigma \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0$$

vemos que estas ecuacións difiren das do baleiro só no termo da derivada primeira temporal. Recordando un pouco de materias como Mecánica I ou Métodos Matemáticos IV-V, identificaremos estas ecuacións como de ondas amortecidas. Novamente, particularizando na dirección x e para o caso de bos condutores ( $\sigma >> \omega \epsilon$ ), a solución é a dunha onda plana amortecida, con parte real:

$$E(x,t) = E_0 cos(\beta x - \omega t)e^{-\beta x},$$

onde o novo parámetro  $\beta=\sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}}$  é o coeficiente de atenuación [2]. Debuxemos E(x,t) para ver como se propaga o campo eléctrico no condutor:



Vemos que, ao chegar ao condutor, o campo eléctrico comeza a atenuarse debido á exponencial negativa  $e^{-\beta x}$  que multiplica ao coseno (o coseno está modulado pola exponencial). A maiores, se nos fixamos na expresión que obtivemos para o campo E no condutor observamos que dentro do coseno aparece un termo  $\beta x$  que engade unha fase ao campo. Polo que o condutor, á parte de atenuar, introduce un desfase entre os campos antes e despois de atravesalo. Todo iso en función da frecuencia do campo!

As solucións no baleiro e dentro do condutor que vimos para o campo eléctrico son análogas para o campo magnético. Na seguinte sección explicaremos o experimento que imos realizar para comproba-la teoría que vimos de desenvolver.

#### Notas desta sección

[1] Aquí simplemente expuxemos un pouco a teoría e relacións que precisamos para poder face-la práctica. Podedes atopar unha discusión máis detallada sobre a propagación do campo electromagnético en condutores no capítulo 9 (sección 9.4) do libro *Introduction to Electrodynamics* de David J. Griffiths.

[2] Nota a dependencia de  $\beta$  coa frecuencia angular  $\omega$ . No noso caso, por estar tratando cun bo condutor, o coeficiente de atenuación e o de fase coinciden. Bótalle un ollo ao Griffiths para ver o caso xeral.

## 2. Experimento e tarefa a realizar

No seguinte vídeo vén explicado o experimento que nos axudará a ver como se propaga o campo electromagnético dentro dun condutor. Ao visualizalo trata de fixarte nas seguintes cuestións:


- · Que instrumentos se empregan para xera-lo campo electromagnético?
- Cal é a dirección de propagación do campo electromagnético xerado?
- Que se utiliza para medi-lo campo eléctrico antes e depois do condutor?
- O que medimos no osciloscopio é directamente o campo eléctrico ou é outra cousa?
- · Por que imos facer un varrido coa frecuencia do campo electromagnético?

## PROPAGACIÓN DO CAMPO ELECTROMAGNÉTICO NUN CONDUTOR



(https://youtu.be/PhSxptpFu8k)

Aquí tes un esquema dos dispositivos experimentais utilizados nesta práctica:



Algúns dos datos que precisas para completa-la práctica son:  $R_1=10.0$  mm,  $R_2=7.5$  mm,  $N_1=100$  espiras e  $N_2=200$  espiras. Grosor do cilindro condutor d=1.0 mm. A forza electromotriz inducida V nos solenoides de medida vén dada pola seguinte ecuación:

$$V = 2\pi rNE$$

onde r é o raio do solenoide correspondente, N o seu número de espiras e E o campo eléctrico que induce a forza electromotriz nel e que será o que queremos medir de forma indirecta.


O seguinte programa en python simula o experimento. Terás que introduci-lo valor para cada frecuencia (f) [1]. O programa darache a forza electromotriz inducida fóra  $(V_1)$  e dentro  $(V_2)$  do condutor. Tamén che dará o desfase entre eles  $(\phi)$ . A idea é facer un varrido en frecuencia e completa-la seguinte táboa:

f (Hz)	$V_1$ (V)	$V_2$ (V)	φ (°)
100			
150			
200			
300			
500			
700			
1000			
1500			
2000			
3000			
5000			
7000			
10000			
15000			
20000			
30000			
50000			
70000			
100000			

Corre o seguinte código (shift+enter) tantas veces como precises ata ter completada a táboa [2]:

```
In [2]: |%run -i "propcondu.py"
```

- -> Escribe en Hz a frecuencia (f) que queiras introducir no xerador de sinal e pulsa ENTER:
- -> Imaxe que veriamos no osciloscopio, a liña contínua amarela é  $V_1$  e a liña a trazos azul é  $V_2$ :



-> Resultados das medidas:

Forza electromotriz inducida V\_1 (V): 1.03 Forza electromotriz inducida V\_2 (V): 0.2 Desfase ( $^{\circ}$ ): 152.7

Agora, coa táboa completa, xa podes realiza-las seguintes análises:

- Dos datos que obtiveches poderás obte-lo campo eléctrico fóra  $(E_1)$  e dentro  $(E_2)$  do condutor. Terás que realizar unha gráfica na que pintes o cociente  $E_2/E_1$  como función do logaritmo da frecuencia (f) [3,4]. Representa tamén  $E_2/E_1\cos(\phi)$  e  $E_2/E_1\sin(\phi)$  como función do logaritmo da frecuencia. Que interpretas dos resultados? Poderiamos dicir que o condutor actúa como un filtro? De que tipo?
- Outra das medidas que obtiveches é o desfase  $\phi$  entre os campos dentro e fóra. Sabendo que  $\phi=\beta d$  e que o condutor non é magnético (isto é,  $\mu=\mu_0$ ), obtén a condutividade ( $\sigma$ ) do cilindro.

Moi ben, xa temos unha idea do que lle ocorre a unha onda electromagnética nun condutor como función da súa frecuencia, olla o seguinte vídeo e trata de responder á cuestión que nel se formula.



#### (https://youtu.be/EYFhZhnxDNY)

No vídeo o xerador de corrente envía un sinal triangular ao solenoide que crea o campo electromgnético. Despois mídese o sinal dentro do cilindro condutor. Observamos que, se a frecuencia do sinal é baixa dentro do condutor, medimos un sinal triangular; pola contra, se a frecuencia é alta, ao atravesar o condutor o que obtemos é un sinal sinusoidal. Explica por que ocorre isto.

### Notas desta sección

- [1] Non confundir  $f \cos \omega$ .
- [2] Recoméndoche anota-os datos nunha folla de cálculo que che permita analizalos posteriormente con maior facilidade. O código introduce un pequeno erro de xeito aleatorio en cada unha das medidas. Polo que cada vez que realices unha medida a unha mesma frecuencia esta non será completamente igual. Se che interesa, recorda que podes abrir o código e fozar nel!
- [3] Podes pinta-lo eixo x da frecuencia en escala logarítmica.
- [4] A relación entre os campos dentro e fóra do cilindro non vén determinada pola onda plana atenuada que vimos na primeira sección. A relación entre os campos é algo máis complexa e vén dada pola seguinte ecuación:

$$E_2 = rac{E_1}{cosh(eta d)cos(eta d) + isenh(eta d)sen(eta d)}$$

# Por se quixeres cavilar máis

Noraboa por ter rematado a práctica de hoxe. Se aínda segues aquí é porque quedaches con gana de pensar un pouco máis sobre o que estivemos a ver.

No seguinte video musical aparece Miguel Mosqueira, guitarra e unha das voces das Ataque Escampe. Podes velo co móbil na man saíndo do metro na estación de Chambers Street, New York. Hoxe en día, a maioría de grandes cidades que teñen metro permiten ir conectadas ao whatsapp, instagram ou google maps para non perdernos e saber en que parada baixar. Este tipo de telecomunicacións funcionan con frecuencias da orde de GHz. Pero... segundo o que acabamos de ver na nosa práctica... ¿é entón posible comunicarse no metro cun móbil? Terase que implementar algún sistema para que a comunicación sexa posible?



(https://www.youtube.com/watch?v=wDu9W01DHuo)