# Ubuntu 16.04×86\_64 + NVIDIA GeForce GTX 1080Ti + CUDA 9.0 + cuDNN 7.0 配置 TensorFlow-GPU 1.9.0 第二版

万震

wanzhenchn

✓ wanzhen@cqu.edu.cn

2018年7月14日

TensorFlow 有 CPU¹和 GPU²两个版本,GPU 版本需要 NVIDIA 的 CUDA 和 cuDNN 支持,CPU 版本不需要。CUDA(Compute Unified Device Architecture) 是显卡厂商 NVIDIA 推出的运算平台。CUDA<sup>TM</sup> 是一种由 NVIDIA 推出的通用并行计算架构,该架构使 GPU 能够解决复杂的计算问题。它包含了 CUDA 指令集架构 (ISA) 以及 GPU 内部的并行计算 引擎。NVIDIA CUDA® Deep Neural Network library (cuDNN) 是 NVIDIA 专门针对深度神经网络 (Deep Neural Networks) 中的基础操作而设计基于 GPU 的加速库,其被广泛用于各种深度学习框架,例如 TensorFlow,Caffe,Theano,Torch,CNTK等。cuDNN 为深度神经网络中的标准流程(forward and backward convolution,pooling,normalization,and activation layers) 提供了高度优化的实现方法³。

本教程配置环境为:

- Ubuntu 16.04×86\_64 LTS、NVIDIA GeForce GTX 1080Ti
- Python 3.5.2、CUDA 9.0、cuDNN 7.0、TensorFlow-GPU 1.9.0

文中首先介绍了配置之前的相关准备工作,包括查看 NVIDIA 显卡型号和对应驱动是否 安装、验证 NVIDIA 显卡是否支持 CUDA、修改 ubuntu 默认 python 版本、安装 pip 并 升级、完全卸载旧版本 CUDA; 其次介绍了 CUDA 9.0、cuDNN 7.0 以及 libcupti-dev 库 的安装; 再次介绍了环境变量的配置、测试 CUDA 9.0 和 cuDNN 7.0 的安装情况; 随后介绍了安装 TensorFlow-GPU 1.9.0 步骤并测试其安装情况; 最后介绍了导入 tensorflow 出现的问题及其解决办法。

本文所述方法适用于以上环境但所体现的思想不限于此种组合,读者可根据本教程配置类似组合。

https://github.com/tensorflow/tensorflow/releases

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>https://pypi.org/project/tensorflow-gpu

<sup>3</sup>https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit

# 前言


随着深度学习技术进入新时代,初学者的主要矛盾已经转化为用户日益增长的模型高速训练需要和各类软硬件不简单不清晰的正确配置之间的矛盾。只有正确认识这一主要矛盾,才能确定正确的策略和办法,促进模型快速调优,推动深度学习技术向实际应用快速落地。

以谷歌的 TensorFlow 深度学习框架为代表的众多开源工具使得深度学习技术变得"容易上手"。殊不知,"万事开头难",虽然配置 TensorFlow-CPU 环境只是一行代码就能分分钟解决的事情,但在 TensorFlow-CPU 环境下进行模型训练是一件非常"痛苦的事",因为其往往需要数倍于在 TensorFlow-GPU 环境下消耗的时间!如何在Ubuntu 上正确配置 TensorFlow-GPU 环境就显得非常关键!纵观网络上介绍此方面的配置教程,可谓五花八门、莫衷一是,给深度学习初学者带来不少困惑。更有甚者,初学者在 Ubuntu 上配置 TensorFlow-GPU 环境时竟耗费了一周左右时间"踩坑"才能摸清门道,稍有不慎,期间还可能重装 1-2 次系统,可谓"劳心劳力,效果甚微"。虽然笔者在初次尝试也走了不少弯路,花了整整一天时间各种"打怪升级"才成功配置 TensorFlow-GPU 环境。但笔者不希望宝贵的时间花在配置环境这种看似简单但又需要经验的事情上,因为从事深度学习本身是一件艰难的事情。

人生已如此艰难,又何必为难自己?笔者希望,初学者能将更多的时间用在编程、模型开发、调参和优化上,而非是前期环境配置上。因此,笔者笔耕不辍,希望将自己在各种"采坑"下的经验教训汇总于本教程中,分享给大家,为初入深度学习的学者提供正确而又高效的配置教程。若读者需要进一步探讨,可与笔者邮件交流。

万 震 2018 年 7 月 14 日于重庆大学





♥ 如诸君认为本教程对您略有帮助,不妨扫码请笔者喝杯咖啡 ③

# 目录

1	准备工作	1
	1.1 查看 NVIDIA 显卡型号和相应驱动是否安装	1
	1.2 验证 NVIDIA 显卡是否支持 CUDA	1
	1.3 安装 Python 3.6/3.5×64	1
	1.4 安装 pip 并升级到 9.0 及以上	2
	1.5 卸载并清理原始 CUDA 版本	2
2	CUDA 9.0 和 cuDNN 7.0 的下载与安装	4
	2.1 CUDA 9.0 的下载与安装	4
	2.2 cuDNN 7.0 的下载与安装	5
3	libcupti-dev 库的安装	6
4	环境变量配置	6
5	测试 CUDA 9.0 和 cuDNN 7.0 的安装情况	7
	5.1 测试 CUDA 9.0 的安装情况	7
	5.2 测试 cuDNN 7.0 的安装情况	8
6	配置 TensorFlow-GPU 环境	8
	6.1 使用 Virtualenv 进行安装 (首选)	9
	6.2 使用原生 pip 进行安装	9
7	测试 TensorFlow-GPU 安装情况	10
8	版本兼容性 & 常见问题与解决办法	11
	8.1 TensorFlow-GPU 版本与 cuDNN 版本兼容性问题	11
	8.2 常见问题与解决办法	11

1 准备工作 1

# 1 准备工作

# 1.1 查看 NVIDIA 显卡型号和相应驱动是否安装

快捷键 Ctrl+Alt+T 调出终端,输入如下命令:

### \$ nvidia-smi

查看 NVIDIA 显卡属性, 若本机驱动已安装, 则显示类似下图信息。

NVIDI	A-SMI 384.1	.11		Drive	r Version:	384.111		
	 Name Temp Perf							Uncorr. ECC Compute M.
0 0%	GeForce GTX 55C P8				0:03:00.0 iB / 11164N		===== 16%	N/A Default
						+		
Proce GPU	sses:	Type	Process	name				GPU Memory Usage
		Type		======				GPU Memory Usage
				name ======= b/xorg/X	======= org			Usage ====================================
GPU	PID	:===== G G	usr/li/ compiz	====== b/xorg/X				Usage 
GPU ===== 0	PID ======= 1190	G G G	usr/li/ compiz/ usr/li	====== b/xorg/Xob/firefo	x/firefox		====	Usage ====================================
GPU ====== 0 0	PID ======= 1190 2014	G G G	usr/li/ compiz/ usr/li	====== b/xorg/Xob/firefo				Usage ====================================

从上图第一行可以看出本机安装的 NVIDIA 显卡驱动版本为 384.111; 第二行中可以看出本机 NVIDIA 显卡名字为: GeForce GTX 1080, GPU 编号为 0。

若 NVIDIA 显卡驱动未安装,则上述命令无法查询以上信息,可以使用如下命令进行驱动安装:

# \$ sudo ubuntu-drivers autoinstall

然后再次使用命令 \$ nvidia-smi 查看 NVIDIA 显卡驱动是否已经安装;或者进入系统设置,点击底部的详细信息,若概况栏目正确显示出本机 CPU、GPU 信息则表明驱动已经正确安装,若上述操作均已顺利执行,但概况栏目仍未正确显示出本机 CPU、GPU 信息,则重启 Ubuntu 系统即可。

### 1.2 验证 NVIDIA 显卡是否支持 CUDA

点击 https://developer.nvidia.com/cuda-gpus 进入 NVIDIA GPUs 页面,根据 本机 NVIDIA 显卡型号进入相应列表查看其是否在列。若在列,那么恭喜你,请继续阅读下文,否则你懂的。

### 1.3 安装 Python 3.6/3.5 ×64

由于 Ubuntu 16.04 LTS 版本自带 Python 2.7和 Python 3.5,为后续顺利搭建 TensorFlow-GPU 环境,请务必安装 Python 3.5 及其以上版本,当然系统自带的 Python 3.5 版本足以满足要求,本着"少折腾"原则,可以"就地取材"使用系统自带 Python 3.5。

1 准备工作 2

但是,Ubuntu 16.04 LTS 默认使用 Python 2.7(可在终端输入: python -V 查看本机 默认采用的 python 版本,然后进入/usr/local/lib 查看当前系统中已安装的 python 版本;若有需要,可使用命令 sudo apt-get install python3.6 安装 Python 3.6 版本),为此,需要修改系统默认的版本(并不是删除不需要的版本,因为系统的许多底层是依赖 python2的,删除后可能会导致系统某些功能无法正常运行,谨慎操作),方法是:

1. 删除/usr/bin 目录下的 python link 文件,在终端输入如下命令:

\$ cd /usr/bin \$ sudo rm -rf python

2. 删除后再建立新的 python3 链接关系:

\$ sudo ln -s /usr/bin/python3 /usr/bin/python

# **1.4** 安装 pip 并升级到 **9.0** 及以上

Ubuntu 16.04 LTS 自带的 Python 3.5 使用的 pip 版本为 8.1 的,可用 pip -V 查看当前 pip 版本(若提示未安装,可使用 sudo apt-get install python3-pip 进行安装)。后续操作需要 pip 版本为 9.0 及以上,可使用如下命令对当前 pip 进行升级:

\$ pip install -upgrade pip (或者 easy\_install -U pip)

升级完毕之后,此时用 pip-V 查看当前 pip 版本。

### 1.5 卸载并清理原始 CUDA 版本

若不是在 ubuntu16.04 上首次安装 CUDA 及对应的 cuDNN,或者要升级 CUDA 及对应的 cuDNN 以便配置更高版本的 TensorFlow-GPU,请务必先将其卸载并清理干净,为后续高版本的配置提供清朗的安装环境。

以卸载 CUDA 8.0 和 cuDNN 6.0 为例, 具体方法如下:

1. 先使用如下命令卸载 CUDA8.0 安装包:

\$ sudo apt-get –purge remove cuda-repo-ubuntu1604-8-0-local-ga2

2. 使用如下命令查找残留文件(带对应版本号的均需要清理)

\$ sudo apt-cache search cuda\*

经过上述查找,结果如下(仅列出部分):
cuda-cudart-8-0 - CUDA Runtime native Libraries
cuda-driver-dev-8-0 - CUDA Driver native dev stub library
cuda-demo-suite-8-0 - Demo suite for CUDA
cuda-documentation-8-0 - CUDA documentation
cuda-cusolver-8-0 - CUDA solver native runtime libraries

1 准备工作 3

3. 再次使用第一步中的命令清理第二步带对应版本号的残留文件(不带对应版本号的 无需清理)

**sudo apt-get –purge remove** cuda-cudart-8-0 cuda-driver-dev-8-0 ......

经过上述步骤,绝大部分残留文件均已清除,但少部分文件由于权限原因,还需进一步删除,具体表现在,第三步进行后会有如下提示:

dpkg:警告:卸载 cuda-nvrtc-dev-8-0 时,目录 /usr/local/cuda-8.0/targets/x86\_64-linux/include 非空,因而不会删除该目录

dpkg: 警告: 卸载 cuda-nvrtc-8-0 时,目录 /usr/local/cuda-8.0/targets/x86\_64-linux/lib 非空,因而不会删除该目录

dpkg: 警告: 卸载 cuda-license-8-0 时,目录 /usr/local/cuda-8.0 非空,因而不会删除该目录

此时使用如下命令强制删除根目录下的 CUDA 安装目录,即可彻底清理: \$ sudo rm -rf /usr/local/cuda-8.0


至此,准备工作已经结束,好戏才刚刚开始!

# 2 CUDA 9.0 和 cuDNN 7.0 的下载与安装

### 2.1 CUDA 9.0 的下载与安装

进入 https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit-archive 下载 CUDA 9.0 版本。为保证后续安装和配置顺利进行,CUDA 9.0 下载页中的 Operating System、Architecture、Distribution、Version、Installer Type 这几项请按照下图所示进行选择。

# **CUDA Toolkit 9.0 Downloads**



共三个 deb 文件: 1为 CUDA 9.0 基础安装包, 2-3 为其更新包。

- 1. cuda-repo-ubuntu1604-9-0-local\_9.0.176-1\_amd64.deb(1.2G)
- 2. cuda-repo-ubuntu1604-9-0-local-cublas-performance-update\_1.0-1\_amd64.deb(100.2M)
- 3. cuda-repo-ubuntu1604-9-0-local-cublas-performance-update-2\_1.0-1\_amd64.deb(100.0M) 按照 1-2-3 的顺序进行安装,先基础安装包,首先在终端切换路径到 deb 安装包所在路径(cd ~/<debDirectory>),然后依次输入如下四行命令:
  - 1. \$ sudo dpkg -i cuda-repo-ubuntu1604-9-0-local\_9.0.176-1\_amd64.deb
  - 2. \$ apt-key add /var/cuda-repo-9-0-local/7fa2af80.pub
  - 3. \$ apt-get update
  - 4. \$ apt-get install cuda

注意,第二行命令官网给的是 sudo apt-key add /var/cuda-repo-<version>/7fa2af80.pub,其中的<version>是需要我们输入安装的 CUDA 9.0 版本号,为便于确定版本号的正确输入形式,大家可以输入这行命令的前一半命令: sudo apt-key add /var/cuda-repo-,然后按Tab键自动补齐版本号。这里已经给大家确定了其正确的版本号输入形式,直接 copy 运行即可顺利安装。

接着安装更新包(默认三个 deb 均在同一路径下),在终端依次输入如下二行命令:

- 1. \$sudo dpkg-i cuda-repo-ubuntu1604-9-0-local-cublas-performance-update\_1.0-1\_amd64.deb
- 2. \$ sudo dpkg -i cuda-repo-ubuntu1604-9-0-local-cublas-performance-update-2\_1.0-1\_amd64.deb

至此, CUDA 9.0 安装完毕。下面进行 cuDNN 7.0 的下载与安装。

### 2.2 cuDNN 7.0 的下载与安装

进入 https://developer.nvidia.com/rdp/cudnn-archive 下载与 CUDA 9.0 版本相匹配的 cuDNN 版本【非常关键!】,这里需要注册账号、登录并进行问卷调查(问卷不多于 5 个问题)才能下载。本教程下载 Download cuDNN v7.0.5 [Dec 5, 2017], for CUDA 9.0 -cuDNN v7.0.5 Library for Linux 进行配置,下载文件为 cudnn-9.0-linux-x64-v7.tgz (333M) 或是 cudnn-9.0-linux-x64-v7.solitairetheme8 (348.8M)。

若是下载的 cudnn-9.0-linux-x64-v7.tgz 压缩文件, 先使用如下命令进行解压:

\$ tar xvf cudnn-9.0-linux-x64-v7.tgz

也可直接右键"提取到此处",简单粗暴。

若是下载的 cudnn-9.0-linux-x64-v7.solitairetheme8 文件, 先使用如下命令将其转换为 tgz 文件:

\$ cp cudnn-9.0-linux-x64-v7.solitairetheme8 cudnn-9.0-linux-x64-v7.tgz

然后采用上述方法解压,或者直接右键"提取到此处"。当然也可直接将 cudnn-9.0-linux-x64-v7.solitairetheme8的后缀名改为.tgz,然后右"提取到此处",简单粗暴、疗效快。在终端依次输入如下三行命令:

- 1. \$ sudo cp cuda/include/cudnn.h /usr/local/cuda/include
- 2. \$ sudo cp cuda/lib64/libcudnn\* /usr/local/cuda/lib64
- 3. \$ sudo chmod a+r /usr/local/cuda/include/cudnn.h /usr/local/cuda/lib64/libcudnn\* 至此,cuDNN 7.0 安装完毕。

# **3 libcupti-dev** 库的安装

根据TensorFlow 安装教程说明:

The libcupti-dev library, which is the NVIDIA CUDA Profile Tools Interface. This library provides advanced profiling support. To install this library, issue the following command for CDDA Toolkit  $\geq 8.0$ :

\$ sudo apt-get install cuda-command-line-tools

但是, 当你输入上述命令后, 你会得到如下的 错误提示:

E: Unable to locate package cuda-command-line-tools

这是因为**没有指定** cuda-command-line-tools **的版本**,那么如何解决呢?经过检索发现,<mark>这是 TensorFlow Linux 安装教程的一个 bug</mark>,在 TensorFlow 的 github 主页下,有人提交了该问题的 Issues: Unable to locate package cuda-command-line-tools。其中二楼 cyrilzh 给出了一个解决办法:

\$ sudo apt-cache search cuda-command-line-tool

使用上述命令在源软件列表中查找相应的软件包,此时会返回包含 "cuda-command-line-tool" 字段的所有 cuda-command-line-tools 版本。例如搜索结果如下:

cuda-command-line-tools-8-0 - CUDA command-line tools cuda-command-line-tools-9-0 - CUDA command-line tools

然后选择相应的版本安装即可。例如本教程安装的是 CUDA 9.0,因此选择与之匹配的"cuda-command-line-tools-9-0"进行安装,命令如下:

\$ sudo apt-get install cuda-command-line-tools-9-0

当然,上述办法也可使用 Tab 键的自动补齐功能来辅助查找相应版本,两者有异曲同工之妙。

# 4 环境变量配置

在终端输入如下命令:

\$ sudo gedit /.bash\_profile

打开个人配置文件,然后在文件末尾添加下列<mark>三行内容</mark>(以 export 开头):
export LD\_LIBRARY\_PATH="\$LD\_LIBRARY\_PATH:/usr/local/cuda/lib64:/usr/local/cuda/extras/CUPTI/lib64"
export CUDA\_HOME=/usr/local/cuda
export LD\_LIBRARY\_PATH=/usr/local/cuda/lib64/

保存并退出,然后在终端输入

\$ source /.bash\_profile

更新当前变量环境。

# 5 测试 CUDA 9.0 和 cuDNN 7.0 的安装情况

### 5.1 测试 CUDA 9.0 的安装情况

最直接的方法是使用如下命令进行查看:

\$ cat /usr/local/cuda/version.txt

此时输出: CUDA Version 9.0.176 更详细的测试方法是在终端输入如下命令:

- 1. \$ cd /usr/local/cuda-9.0/samples/1\_Utilities/deviceQuery
- 2. \$ sudo make
- 3. \$ ./deviceQuery

若显示本机 GPU 属性信息,如下图所示,则表明 CUDA 9.0 安装成功。

也可在终端输入如下命令进行二次测试:

- 1. \$ cd /usr/local/cuda-9.0/samples/1\_Utilities/bandwidthTest
- 2. \$ sudo make
- 3. \$./bandwidthTest

### 5.2 测试 cuDNN 7.0 的安装情况

在终端输入如下命令:

\$ cat /usr/local/cuda/include/cudnn.h | grep CUDNN\_MAJOR -A 2 输出:

### #define CUDNN MAJOR 7

则表明 cuDNN 7.0 安装成功。

经过以上两次测试,即可验证前述工作初见成效。下面正式开始配置 TensorFlow-GPU 环境!

# 6 配置 TensorFlow-GPU 环境

TensorFlow 官方安裝教程 提供了五种方式来安装 TensorFlow: Virtualenv、"native" pip、Docker、Anaconda 以及从源码编译安装,**官方推荐使用 Virtualenv 来进行安装**:

我们建议采用 Virtualenv 安装方式。Virtualenv 是一个与其他 Python 开发相互隔离的虚拟 Python 环境,它无法干扰同一计算机上的其他 Python 程序,也不会受其影响。在 Virtualenv 安装过程中,您不仅要安装 TensorFlow,还要安装 TensorFlow 需要的所有软件包。(这一过程其实很简单。)要开始使用 TensorFlow,您只需要"激活"虚拟环境。总而言之,Virtualenv 提供一种安全可靠的机制来安装和运行 TensorFlow。

原生 pip 会直接在您的系统上安装 TensorFlow,而不是通过任何容器系统。我们建议希望多用户系统中的每个用户都能使用 TensorFlow 的系统管理员采用原生 pip 安装。原生 pip 安装并未隔离在单独的容器中进行,因此可能会干扰系统中其他基于 Python 的安装。但是,如果您熟悉 pip 和您的 Python 环境,通常只需一条命令即可进行原生 pip 安装。

Docker 会将 TensorFlow 安装与您计算机上之前就已存在的软件包完全隔离开来。 Docker 容器包含了 TensorFlow 及其所有依赖项。请注意,Docker 映像可能比较 大(数百 MB)。如果您想要将 TensorFlow 整合到已在使用 Docker 的某个更大的 应用架构中,则可以选择 Docker 安装。

在 Anaconda 中,您可以使用 conda 来创建一个虚拟环境。但是,在 Anaconda 内部,我们建议使用 pip install 命令来安装 TensorFlow,而不要使用 conda install命令。注意:conda 软件包是由社区提供支持的,并没有任何官方支持。也就是说,TensorFlow 团队既不测试也不维护 conda 软件包。若使用该软件包,您需要自行承担相关风险。

### 6.1 使用 Virtualenv 进行安装 (首选)

步骤如下:

- 1. 安装 pip (前面已经完成)和 Virtualenv: \$ sudo apt-get install python3-pip python3-dev python-virtualenv
- 2. 创建 Virtualenv 环境:

\$ virtualenv –system-site-packages -p python3 /home/wz/App/tensorflow 注意:路径 /home/wz/App/tensorflow 为自定义,本文设定安装在此路径下,读者根据实际情况做相应修改(下同)。

3. 激活 Virtualenv 环境:

\$ source /home/wz/App/tensorflow/bin/activate

此时,终端的源命令提示符前部分应标识了"(tensorflow)"字段: (tensorflow) wz@WZ-Desktop:~\$

4. 在激活的 Virtualenv 环境中安装 TensorFlow-GPU(当然也可以安装 CPU 版本的 TensorFlow)

(tensorflow) wz@WZ-Desktop:~\$ pip3 install tensorflow-gpu==1.9.0 注意:

tensorflow-gpu-1.9.0 版本大约 229.6 MB(2018 年 7 月 10 号发布),这里配置的是 1.9.0 版本的 tensorflow-gpu,当然 CUDA 9.0 和 cuDNN 7.0 对 tensorflow-gpu 版本是 向下兼容的,也就是说这里也可以安装 1.8.0、1.7.0、1.6.0、1.5.0、1.4.0 或 1.3.0 等低版 本的 tensorflow-gpu。 tensorflow-gpu 版本之间的切换并无特定要求,具备"回滚"功能,也就是说安装 tensorflow-gpu-X.0 版本的同时会自动卸载已经安装的 tensorflow-gpu-Y.0 版本(X 与 Y 没有大小之分),可使用上述命令指定安装版本来切换不同的 tensorflow-gpu 版本,没有后顾之忧。

此时终端提示信息如下:

Successfully installed ...... tensorboard-1.9.0 tensorflow-gpu-1.9.0 表示 tensorflow-gpu-1.9.0 初步成功安装(也同时安装 tensorboard)。

# 6.2 使用原生 pip 进行安装

Python 的安装 和 pip 的升级已在前面完成,此时可利用如下命令安装 TensorFlow:

\$ pip3 install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple tensorflow-gpu

上述命令默认安装最新版本 tensorflow-gpu, 若要指定版本, 使用tensorflow-gpu==X.Y.0。 要卸载 TensorFlow, 使用如下命令:

\$ sudo pip3 uninstall tensorflow

# 7 测试 TensorFlow-GPU 安装情况

如果是通过 Virtualenv 进行安装,每次使用 TensorFlow 的时候,必须先激活 Virtualenv 环境。

测试流程如下:

(tensorflow) wz@WZ-Desktop:~\$ python

>>> import tensorflow as tf

>> a = tf.constant([1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0], shape=[2, 3], name='a')

>> b = tf.constant([1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0], shape=[3, 2], name='b')

>>> c = tf.matmul(a, b)

>>> sess = tf.Session(config=tf.ConfigProto(log\_device\_placement=True))

显示如下信息:

Device mapping: /job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 -> device: 0, name: GeForce GTX 1080 Ti, pci bus id: 0000:03:00.0, compute capability: 6.1

>>> print(sess.run(c))

MatMul: (MatMul): /job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0

b: (Const): /job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0

a: (Const): /job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0

$$\begin{bmatrix} 22. & 28. \\ 49. & 64. \end{bmatrix}$$

到此,即验证了TensorFlow-GPU 完全安装成功!

若退出 TensorFlow 环境,可使用如下命令:

(tensorflow) wz@WZ-Desktop:∼\$ deactivate

若卸载 TensorFlow,只要移除创建的 tensorflow 根目录即可,使用如下命令:

(tensorflow) wz@WZ-Desktop:~\$ rm -r /home/wz/App/tensorflow

# 8 版本兼容性 & 常见问题与解决办法

- 8.1 TensorFlow-GPU 版本与 cuDNN 版本兼容性问题
  - cuDNN6.0 最高可支持 TensorFlow-GPU 1.4.0 并向下兼容
  - cuDNN7.0 目前可支持最新版 TensorFlow-GPU 1.9.0 并向下兼容

### 8.2 常见问题与解决办法

一般来说,按照上述流程顺利走下来(**不存在** cuDNN 版本与 TensorFlow-GPU 版本 兼容性问题,同时完成环境变量配置)TensorFlow-GPU 便可以完全配置成功。但有时候 也会出现某种"意外",尤其是当 ubuntn 安装某些依赖失败导致当前环境紊乱时。

笔者就遇到过这样一个问题:按照上述流程配置 CUDA 8.0+cuDNN6.0+TensorFlow-GPU 1.4.0,在导入 tensorflow 时候,提示:

ImportError: libcublas.so.6.0: cannot open shared object file: No such file or directory

初步分析原因是本地/usr/local/lib 缺少 cuDNN6.0 的动态连接库文件 libcublas.so.6.0 (排除版本之间不兼容原因,同时相关路径已经添加到系统环境)。

解决办法是将与 libcublas.so.6.0(在/usr/local/cuda-8.0/lib64/下)相关的三个文件复制到/usr/local/lib 文件夹下(注意与安装的 cuda 版本号):

\$ sudo cp /usr/local/cuda-8.0/lib64/libcudnn.so /usr/local/lib/libcudnn.so && sudo ld-config

 $\$  sudo cp /usr/local/cuda-8.0/lib64/libcudnn.so.6 /usr/local/lib/libcudnn.so.6 && sudo ldconfig

\$ sudo cp /usr/local/cuda-8.0/lib64/libcudnn.so.6.0.21 /usr/local/lib/libcudnn.so.6.0.21 && sudo ldconfig

若读者在按照本教程配置 CUDA 9.0 + cuDNN7.0 + TensorFlow-GPU 1.9.0 或其他组合时出现类似问题:

*ImportError: libcublas.so.x.0: cannot open shared object file: No such file or directory* 可参照上述方法复制相关文件到/usr/local/lib 文件夹下。

其他常见的安装问题参照官网: https://www.tensorflow.org/install/install\_linux#common\_installation\_problems

# 参考文献

- [1] https://tensorflow.google.cn/install/install\_linux
- [2] https://www.tensorflow.org/install/install\_linux#common\_installation\_problems
- [3] http://blog.csdn.net/u014696921/article/details/60140264