如何打好竞技麻将——自顶向下方法

序言

麻将的基本规则其实是非常简单的，四个玩家通过摸、吃、碰、杠等几种操作，先将14张牌组成4组面子（顺子、刻子、杠）和1组将牌的基本和牌型就获得胜利。对麻将一无所知的人也可以在半个小时内学会基本规则。然而，这种最基本的推倒和规则由于过于简单，缺乏足够的娱乐性和规则深度，在大众娱乐以及竞技比赛中都很少采用。基于此，麻将出现了很多变体，增加了对局的趣味性和博弈感。竞技麻将主要区分为国标麻将、立直麻将和中庸麻将。

国标麻将规则复杂，门槛过高，影响范围小，不在本次讨论范围内。立直麻将上手容易，役种简单，对弈规则明显，但是符数和番数脱离计算机难以计算，线下推广困难。而中庸麻将最为简单，但是攻易守难，普通对局里过于单调，因此又派生出了各种地方麻将。本文主要还是围绕着立直麻将进行讨论，因为立直麻将的规则非常明确，已经有很多成型的博弈经验和策略。本文也是总结了各种经验后形成的，只做一个简单的思考结果供自己参考和交流学习使用。

本文以“自顶向下方法”为题目，是结合了作者本人打麻将的思考过程。本人希望用层次结构简化长考流程，规范思考模式，试图用不同的分类方法，找到最短最高效的“决策树”。当然，麻将是一种复杂的竞技运动，牌局上影响因素很多，只以此为决策依据、只按照一种决策顺序必然会出现缺漏之处。因此，本文更多是作者麻将打法的一种总结，为读者提供一种风格作为参考，同样的，读者的反馈也将成为对于作者极为珍贵的参考资料。

第一层——牌局的节奏

对局中，攻和守的考量始终贯穿着整场牌局。而冒进的进攻和过于保守的防守都会极大地影响牌效，这对于对局的输赢影响是致命的。如何把握好牌局的节奏，应时而动，是应用打牌策略的第一步。

在默认各家都在按照最高牌效的方法来做牌的情况下，舍张往往包含着比想象中更多的信息，如果能够迅速地捕捉到相应的内容，则可以很好地把握对局节奏，进而节省注意力和安排手牌。

舍张读牌法，是一种偏向防守的读牌方法。随着牌局进行，信息增加，这种方法逐渐可以判断对方是否手牌已经成型，是否已经进入听牌状态，是否在做大牌，是否在胡多面听，是否在胡某种对应的牌型，是否在胡某张对应的牌。因此，舍张读牌也随着牌局进行，需要不同的注意力分配。每场对局中，每名玩家平均摸打17张牌。根据这十七张牌，我们可以大致将牌局分为整理手牌的早巡，选择牌型的中巡，和互相攻守的晚巡。

原则：

尖牌要留意，二八必有役

奇牌一个点，偶牌一个面

宝牌不轻打，搭子不轻拆

三色是快攻，变色也危险

拆搭明二择，拆筋明边张

拆对要染手，后役清一色

早立看搭子，后立多思量

尖张胡两面，打五最难防

三七胡同侧，四六二五八

幺九是双碰，边坎也难逃

对拔没进张，手牌有铳张

迂回从头来，弃胡铳不了

1. 早巡切尖牌

尖牌，就是3~7的牌。对方在早巡或者头若干张牌里切出的尖牌需要留意。如果对方早巡切出尖牌，可以根据其判断对方是否需要相邻牌。而且如果对方在此之后又切出其他色牌，那么对方的进攻势头很猛烈，做牌速度很快。但如果对方切的牌杂乱，而且没有切出幺九牌，则有可能是在做全带或者国士，这样的话对方的做牌速度并不会很快，则不需要过多留意。

同时尖牌也是一个很笼统的概念，这里还可以更草率地分为“奇偶”两部分，偶牌往往更容易搭上，因此偶牌的打出更意味着某区域牌已经彻底不需要了。而奇数牌则有很多情况，比如说258的牌型，这时考虑牌效，5则是多余的牌，在早巡打出可以逃张，之后的防守会更加轻松。而打出3，7的牌，则说明对应区域大概率是安全的。

2. 早巡切二八

早巡切二八，很显然是彻底放弃了高低靠张的打法，这种打法一般是转断幺，或者已经有了明确役牌的打法。很有可能是有役牌的碰牌，这时候打字牌需要更多的斟酌。而防守的策略也很简单，捏住字牌役牌后，在二择或者听牌的时候再打，大概率不会点炮只会送碰。

同时，早巡切二八，也可能是二八单独多余，绝不可以认为是高低区域安全，最多可以判断12、89是安全的。甚至在很多时候，早巡切二八也是一种转牌的打法，如788这种类型，为了保留安

全牌故意打8，为以后防守做准备。

3. 役牌连切和役牌后切

对方连续切出生长役牌（场风自风中发白），则说明对方正在迅速地上牌，明确了做牌的方向。此后如果切出了不同种的非幺九牌，则更需要关注，此时则说明其牌已经非常规整，需要严加防守。而其切出来的前几枚生张则是防守的突破口。

对方选择役牌后切，则有可能是手中已经有其他役牌，或者是手牌有余裕，牌型已经很整齐了。役牌后切后，对方往往已经进入二择，或者手里有其他役牌对子，或者说已经听牌，但具体牌型还需要根据对局种的其他信息判断。

4. 幺久对子连切

幺九对子连切往往意味着断幺的成型，也是对方手牌正在往高打点的方向前进的标志。这种标志难以判断安全牌，但是往往伴随着一个做牌的窗口期，大约两巡内手牌是安全的，且对方接下来的摸切需要重点关注。

5. 幺九后切

在前面切出数牌尖牌后，又切出幺九牌，则是幺九后切的情况。可能是因为有役牌对子等碰，又或者说是已经靠上了牌拆多余，或者是断幺换靠，都需要考虑。但是其中有役牌碰牌的概率尤为高，需要留意。

6. 变则手、变则手立直和变则手防守

变则手，指对方在切出大量尖牌以后切出的生役牌或者生字牌，这意味着其手牌已经彻底成型，或者说正在往高打点的方向努力，是极为危险的信号。这时虽然对方的牌覆盖面积大，却不能根据临张来判断是否安全，而只能采取跟张的方式防守。

变则手立直则是使用生牌役牌进行立直的打法，在排除了留安全牌的情况，这时候往往意味着双碰或者单骑，而且往往包含着另一种字牌的单骑（七对子）或者双碰，而且役牌尤为要注意。

同样的，也可以使用类似的方法进行防守。在保留大量安全牌的情况下，打出尖牌和役牌加速对局，或者提高博弈难度，进而增加其他玩家的防守压力，也可以作为一种有效的弃胡防守形式。

7. 宝牌和宝牌临张

宝牌往往是对方做牌的关键点，在常规做牌的情况下，舍张不会出现宝牌以及宝牌周围的牌。如果对方切出了宝牌，或者宝牌周围的牌，很大概率对方已经有可能听牌，且牌型较好，点数较

大。

宝牌临张也十分危险，因为为了接下来做大牌留住宝牌，对方大概率是不希望过早把宝牌临张打出去的，但是既然打出去，就说明其或者牌型已经确定，完全不需要宝牌，或者有了其他能够固定宝牌的结构，或者宝牌已经在其手中。这些都是需要考虑的牌型。

8. 搭子连打

进入二择的重要特征就是拆搭子，如果对方明确地拆掉了搭子，则对方一定进入了完全防守/即将听牌的两种可能。而其拆掉的搭子将成为对其进行防守的关键。同时，如果拆掉了搭子，则也有可能是在做大牌的信号，或者是为了保留手中的赤宝牌而进行的拆等。

同时，根据搭子的重要程度，也可以判断出对方手牌的结构。从危险程度来判断的话，则是边张＜坎张＜连张，前两者都有可能是为了役牌叫碰，后者则很明显已经是鸣牌的信号。

明确地拆掉了好的搭子，也有一个需要防范的牌型，就是七对子。在明确做牌方向后，很有可能会把多余的搭子打掉，如果打牌杂乱无章，覆盖了太多面积，又打出了太多成型的搭子，则很有可能是七对。

9. 筋牌连打

手切筋牌则意味着其完全放弃了对应方向的顺着，这是非常不利于顺子手的牌型，但是对方选择采取这样的策略，往往意味着其选择某单侧牌型。手牌的偏倚会极为突出，比如说3689牌型。2578的牌型也类似，这种能连打筋牌的牌型，很多时候意味着手牌的过度偏移。当然也有可能会做出混全纯全的大牌。当然，另一种可能，就是筋牌连打作为一气通贯的调整。

10. 变色快攻

如果对方连续切出不同颜色的尖张，则其手牌进攻性非常强。很有可能已经成型断幺或者有口，而尖张则是判断其是否听口的关键。这时可以根据尖张覆盖的牌数来判断对方的手牌结构，或者只是明确尖张附近的牌对方是否不需要。一般情况下，变色也是一种进攻的形式，可以和其他的方法结合来判断。

11. 早巡立直

没有拆过搭子的早巡立直，往往不会是特别大的牌，同时牌型也不会特别好，基本上不会是双碰类型，只需要注意不要一发，之后根据牌河缩小范围，优化手牌即可。

拆过搭子的早巡立直，则需要留意，很有可能是宝牌相关立直，或者是两面听。而其拆过的搭子则是重要的判断依据。

12. 中巡立直

中巡立直一般是常规的立直过程，这时尤其要注意立直及其前两张牌，更尤其是手切出来的牌。一般来说，在长期做牌之后，立直打出的牌一般和铳牌关联度很高，因为这些牌有非常大可能是浮牌。

此外，一种常见的二择立直，则是在双碰和两面/边张/坎张进行二择。大多数情况下，两面 > 双碰 > 边坎，因此立直牌很重要，根据立直牌判断其是那种牌型效率很高。这种立直判断有一个结论，即临张都危险，牌河是关键，远张不乱打，近张是两面。

这里面一个特殊的例子就是以幺九牌立直，则其相关牌的危险程度陡然上升，因为很有可能是边坎双碰二择，而且很有可能是双碰的牌型。而双碰的牌型很大概率会胡役牌，因此要格外留意。

当然，尖张牌立直则更是危险，这时候两面甚至多面的可能压倒性的多，而且很有可能就是临张。尖张牌中最危险最难防守的牌就是5立直，因为这时候除了5以外其他牌都有可能是铳牌。比如135打5胡2，23578打5胡边张，556打5胡47等等。

当然，基于5的立直还有另一种，就是早打5后打23的立直。这已经表明了其是在双碰和边张的二择，而其打出来的边张对应区域是绝对危险的。但是还有另一种可能，就是2235或2335的情况，这种情况是不容易出现先5后2的，因此在必要的时候，反而4是容易通过的。当然牌局中立直会根据牌河数量进行考虑，所以只需在必要时判断4的安全性即可。

而基于46的立直，其他情况很难分析，最好分析的则是前面已经打出对应越位牌，比如说4立直而牌河出现了6、7、8的情况，这时候其牌型很可能是334和344的二择。而且结合前面两张牌的话，也可能是前两张牌的关联牌。

13. 偏倚和染手

花色的偏倚：

瞄准混一色清一色的时候，牌河很有可能会出现花色的偏倚。这种牌河的风格非常明显，但是还是要注意另一种，就是牌河像混一色，但是并不是混一色的情况。这种情况则往往是要结合对方是摸切还是手切来进行判断，有可能只是留牌能力强，或者是全防守的打法。其中后切字牌则是清一色的特征。当然，一旦出现这种特征，打牌的时候要尤其注意不要送碰。

同时还有一种牌型很接近染手，就是一气通贯，也就是一条龙。这种牌型留牌能力极强，不得不考虑其后转的可能，但是如果为了这一牌型单独做牌，则很有可能牌河中零星分布几张对应颜色的牌，尤其是非边张。而且早切坎张也很有一气通贯的风格。

位置的偏倚：

位置的偏倚往往是根据对方的手牌结构导致的，甚至有可能是因为自己和对方两人相对的手牌结构导致的。两方手牌互相抱死，则后可能会出现严重的偏倚情况。

比如外散的切牌方法，对方先切中张后切边张，这是一种非常明显的默听警告。同样的还有早巡拆两面搭子，这种牌河出现了严重方向偏倚的方法。同时，位置偏倚出现了难以捉摸的特点，也符合七对子的切牌牌型。

同时，也会有在对局进入到中期后，排除了很多位置以后，都没有进张的情况，这时候就很有可能各方互相抱死。则你手里的牌，尤其是浮张，就很有可能是别人需要的牌，甚至是铳牌。这时候无论是否进张，都要快速做好弃胡防守的准备。

以及，如果对方提早的打出了大量你需要的牌，则说明你的牌和对方的牌某种意义上“错开”了，这时候你的牌的危险程度会变高，同时对方也更有可能不做防守而给你放铳。这时还是需要根据对局的具体情况，选择继续激进进攻还是更加保守的弃胡防守。

当然，也会出现后切字牌和自己手中字牌重合的情况。这往往意味着对方是变则手/七对子/国士无双的牌型，需要更多留意手中的字牌，尽快跟张。

14. 根据听牌的判断法

根据听牌的判断法，主要用于手中有不得不尝试通过的手牌，针对这种手牌进行判断。

三六四七的可能性往往是最高的，同时早巡立直也很容易追求三六四七的牌型，当然，另一种可能就是已经处于明显劣势地位的人，也很有可能为了连庄或者追求平胡而选择三六四七的牌型。当然，无论什么时候，三六四七都是通过率最低的牌。

二五八型听牌则往往属于进攻的听牌，这意味着其基本没有进行为了迂回而造成的留牌，追求自然牌效而产生的听牌往往会留在二五八型。因此如果对方进攻意头明显，则很有可能是二五八型，同时分数优势的人也会追求二五八型。当然，二五八型也是一种带有手牌偏倚的牌型，如果对方立直切出了46，则往往意味着对方在追求258。

一四六九则意味着对手的牌型出现了明显的高低偏移，比如说对方已经明确地切出了5或者大量地切出其他区域的牌，这时候往往说明对方是双碰的牌型或者就是一四六九的牌型。

当然，还有一种需要留意的，就是和宝牌同色的牌，如果对方只是在切宝牌的幺九，则很有可能是围绕宝牌进行做牌，其中最有可能的就是宝牌的两面。

第二层——对手的节奏

在面麻的时候，对方的注意力分配甚至可以成为判断的依据。比如说对方是否在抢张，或者说对方是否在过多留意某种牌的出现。对方的理牌习惯是什么样，从什么方位切出了什么牌。人的行

为和表情是很难管理的，如果可以捕捉到这些信息，其可信度将会相当的高。而如果做好这些管理，或许可以在打牌的时候有更多的惊喜。

当然，大多数的网麻也模拟了摸切和手切的区别，这也是一个信息量很大的观察对象。在此我们介绍除了第一层“舍张读牌法”以外的“切牌读牌法”。

摸切往往暴露出牌山结构。面麻的时候洗牌往往不充分，因此当我们注意到大量的摸切内容，就可以大致的猜测附近的麻将分布情况。当然这种技巧在网麻不成立。

此外，就是手切和摸切的手牌结构信息。摸切往往说明了安全张的分布情况，而手切却往往说明危险张的分布情况。 粗放地来看，在早巡对方手牌未成形的时候，对方摸切的牌以及附近的牌往往是安全的，甚至以后除非防守迂回，这一区域的牌一般也都是安全的。早巡的手切也印证这张牌附近会有不太好的牌搭子，对方进入了二择的状态，需要注意对方接下来打牌的形状，如果完全没有跟搭子，那么可以相信外延是较为安全的。

牌到中巡，这种手摸切的判断力就会大幅下降，需要结合第一层的技巧进行判断。中巡时的摸切并不意味着周边张安全，但是手切却依然暴露很多信息。手切可能意味着手牌结构的调整，坎张、双碰变两面，拆刻子都有可能，如果是手切搭子则更需要注意，务必结合前面的打法技巧判断。同时更需要提防对方三色同顺和一气通贯，这两种牌型都会有较为敏感冒进的手切调整。当然，中局的手切有时也意味着对方进入防守，这时可以选择维持优势保持听牌，或者找时间迂回骗张。

第三层——自己的节奏

个人的打法是可以影响牌局的走向的，当然，能够落实某一种打法，绝对不止是依靠个人的风格，更多的是起手的牌运。

原则：

早立上压力，弃胡大胜利

兜牌要小心，不逃兜到底

拆塔口也弃，七对也可以

中局要稳定，不行就放弃

现物筋和壁，安全数第一

高目攻到底，低目避一避

铳牌抱到底，有口不容易

1. 速攻立直：

速攻立直主要是建立在手牌听牌速度很快，牌型较好的时候。这时立直自己牌河不明朗，同时早巡立直会给其他人更多的压力。在四巡内可以实现立直就算大成功，但是要注意的是同时也考虑自己的留牌能力，如果牌型不好，其实可以保留默听优化。

2. 兜牌过渡：

做牌因为防守需要或者提前提高兜牌能力，都需要保留相关的浮牌，甚至有时候为了防守不得不拆搭子兜牌。浮牌的取舍也是进攻和防守的关键，进攻要尽快放弃尖张浮牌，而保留相对安全的浮牌，而防守反之。兜牌过渡是一种迂回的打法，既可以立刻成型，又可以保留危险牌。

3. 末局后进：

防守时不要一位的思考牌河里的现物，更重要的是结合对方的牌河。如果在对局末期还没有胡牌，则很有可能是胡别家的现物。这时候的防守往往只有跟张一种形式。而同样的，在立直附近及一前打出的数不同的同色牌，往往意味着其已经不需要同色牌，其安全性略高一些，可以在没有安全牌的情况下尝试逃张。

同时，如果选择过早的进行防守，很容易进入到互相抱死的程度，这时候跟张一定要小心，但是如果听牌顺利的话，你的听牌会很有迷惑性，很容易在别家已经没有安全牌的情况下放铳。因此末局时可以考虑是否保留牌型，选择进攻或者防守。如果为了更好地迂回，可以提早进入防守，这样后面还有改良可能。

第四层——手牌的节奏

无论怎么打牌，都得安排好自己的手牌。在没有压力的情况下，牌效是最为重要的。立直麻将中，牌效的最大化是通过最优的舍牌保留最多进张可能来实现的。此外，越是进张要求高，听牌困难的麻将，越是鼓励进攻，弱化防守。打麻将的风格也需要根据具体的规则进行调整。

但是在有压力的情况下，为了维持自己的相对优势可以进行做牌，而如果手牌实在不好，明显没有很大的做牌空间，则需要今早进入防守，以降低放铳率为目标进行做牌。快速地想好以后的役种，甚至只是无役有口流局得分。

首先最基础的手牌管理方法不多说，但是一定要注意，手牌和牌河的对应关系。如果可以的话，可以通过自己的牌河来迷惑对方，或者根据对方的牌河来进行做牌。比如说对方在早巡明确了不需要某区域的牌，则你可以选择进行保留对应牌的搭子等等。

同时也要注意转七对子的可能，手里握着大量的安全牌或者防守牌，很有可能转成七对子。当然如果牌型过于散乱，又不想过早进入防守，则可以在不考虑对对胡和七对的情况下拆掉雀头，等

待上张，最后手牌的灵活性会比较高，防守会更加容易。

而另一种可能则是以攻为守的打法，当然这也会压缩自己的生存空间，但是对方很有可能为了有口或者立直而不得不打出危险张。不过这时各家都有听牌，一位防守很难兼顾所有。这时如果自己有听牌，则有几率被别人送铳或者自摸结束危机，这也是一种以攻为守的打法。而且自己在防守后很有可能会转清一色或者混一色，被送铳的几率很大。