## IP list

## Требования к серверу и программному обеспечению

Операционная система Debian 8.0, 9.0.

Python 2.7.

Django 1.8.18.

## Порядок установки:

1. Установите утилиту с помощью команд:

```
$ apt-get install uwsgi uwsgi-plugin-python
$ apt-get install uwsgi-plugin-python3
$ apt-get install python-pip python-dev
$ pip install virtualenv
$ git clone git@gitlab.fbsvc.bz:lazyfingers/iplist.git
$ cd iplist
$ virtualenv --no-site-packages --distribute -p /usr/bin/python2 venv
$ source venv/bin/activate
$ pip install -r requirements.txt
```

2. Переименуйте файл src/src/settings.py.example в settings.py. Отредактируйте файл – укажите в параметре ALLOWED\_HOSTS доменное имя сервера (вместо domain-name.com в примере), на котором установлена утилита.

```
ALLOWED_HOSTS = [ '127.0.0.1', 'iplist', 'domain-name.com' ]
```

- 3. Переименуйте файл db.sqlite3.example в db.sqlite3.
- 4. Выполните команды для миграции и сбора статических файлов:

```
$ ./manage.py migrate
$ ./manage.py collectstatic
```

5. Выполните команды для размещения ссылок на файлы:

```
$ ln -s /path/to/iplist/conf/iplist-nginx.conf
/etc/nginx/sites-enabled/your-iplist-url.domain
$ ln -s /path/to/iplist/conf/iplist-uwsgi.ini
/etc/uwsgi/apps-enabled/your-iplist-url.ini
```

6. Измените значение следующих параметров в конфигурационном файле веб-сервера nginx (/path/to/iplist/conf/iplist-nginx.conf):

```
server {
   listen 80;
                   example.com; # <---- ,
   server_name
   server_name_in_redirect off;
   access_log /var/log/nginx/iplist_access.log; # <----</pre>
    error_log /var/log/nginx/iplist_error.log notice; # <----</pre>
                                                               log-
   keepalive_requests 10000;
   include uwsgi_params;
   uwsgi_connect_timeout
                              3;
   uwsgi_send_timeout
                              3;
   uwsgi_read_timeout
                              5;
   uwsgi_buffer_size
                              8k;
   uwsgi_buffers
                              4 128k;
   uwsgi_ignore_client_abort on;
   uwsgi_busy_buffers_size
                            128k;
   uwsgi_temp_file_write_size 20m;
   uwsgi_intercept_errors on;
   uwsgi_param Host
                                      $host;
   uwsgi_param X-Real-IP
                                     $remote_addr;
   uwsgi_param X-Forwarded-For
                                     $proxy_add_x_forwarded_for;
   uwsgi_param X-SPA-Forwarded-For $http_x_spa_forwarded_for;
   location / {
   proxy_set_header
                         Host $http_host;
                          http://127.0.0.1:3480/;
   proxy_pass
   proxy_set_header
                          X-Client-IP $remote_addr;
   location /static/ {
   root /opt/dev/iplist/src;
                                               IP list
}
```

7. Измените значение следующих параметров в конфигурационном файле веб-сервера uWSGI (/path/to/iplist/conf/iplist-uwsgi.ini):

```
[uwsgi]
socket = 127.0.0.1:3480
chdir = /opt/dev/iplist/src  # <----- IP list
venv = /opt/dev/iplist/venv/ # <----- IP list

uid = www-data
gid = www-data

module = src.wsgi
master = true
processes = 5
vacuum = true
die-on-term = true
enable-threads = True
max-requests = 1000
protocol = http</pre>
```