### Introducción a la Estructura de Datos

¿Qué es Información?
Unidad básica de información (BIT)

1 bit  $\longrightarrow$  2 posiciones (0-1)

n bit 2<sup>n</sup> posiciones

## **Enteros binarios**

Enteros Positivos -> 00100110 ->  $2^1 + 2^2 + 2^5 = 2 + 4 + 32 = 38$ Números Binarios Negativos

Notación de complemento a uno

11011001 = -38

El primer dígito representa positivo o negativo, en caso de ser negativo se invierten todos los valores de los otros BITS

Con n bits se puede representar desde -2<sup>(n-1)</sup>-1 hasta 2<sup>(n-1)</sup>-1

Observar que se puede definir el 0 de dos maneras 0+ y 0-

Notación de complemento a dos

11011010 = -38

En este caso se suma un 1 a la representación del complemento a 1 del número negativo.

Con n bits se puede representar desde -2<sup>(n-1)</sup> hasta 2<sup>(n-1)</sup>-1

Estas no son las únicas maneras de representar Enteros Binarios

## Números Reales

La más utilizada es: Notación de Punto Flotante

El número real se representa por un número llamado MANTISA multiplicado por una base de elevada a una potencia entera, llamada EXPONENTE.

Ej. El número 387,53 se representa como 38753 x 10<sup>-2</sup>

Normalmente se usan 32 bits, MANTISA (24) EXPONENTE (8) Ej. 00000001001011101100001 11111110

Esto nos permite representar números desde  $2^{23-1}$  x  $10^{127}$  hasta números como  $10^{-128}$ , el factor que limita la precisión es el número de dígitos significativos de la mantisa, por ej. el número 10.000.001 requiere 24 dígitos y deberá representarse como 10.000.000 (1 x  $10^7$ )

## Cadena de Caracteres

Interpretación no solo de números sino de caracteres.

Si 8 bits representan un carácter, se pueden representar hasta 256 caracteres diferentes.

Esta selección es totalmente arbitraria, algunas computadoras utilizan 7 bits, otras 8 bits, y otras 10 bits.

Definimos como BYTE al grupo de bits que permiten representar un carácter en una computadora.

Esta pauta puede hacerse como se desee, pero se intenta que sea de tipo CONSISTENTE.

Por último observemos que la cadena de bits, 00100110, puede ser el número 38 (binario) el 26 (decimal codificado) o el símbolo & (carácter).

Estos son distintos TIPOS DE DATOS

# Hardware y Software

- La memoria de una computadora es simplemente un grupo de bits (0 o 1)
- Los bits están agrupados en unidades más grandes, los bytes.
- Toda computadora tiene un conjunto de tipo de datos nativos, o sea, que se construyo para manejar determinado tipo de datos.
- Alojar en una dirección de memoria la suma de las pautas de bits, alojados en otras 2 direcciones de memoria, estas son algunas de las funciones que están previstas en una computadora.
- Un lenguaje de programación de alto nivel, ayuda a simplificar esta tarea al programador.

# El concepto de implantación

- Primero debemos separar el concepto de TIPO DE DATOS que se representa en una computadora, por el de TIPO DE DATO ABSTRACTO.
- Implantación de Hardware: se diseña y construye el circuito necesario para ejecutar la operación requerida.
- Implantación de Software: se escribe un programa que consta de instrucciones existentes en el hardware para interpretar en la forma deseada las cadenas de caracteres y ejecutar las operaciones requeridas.
- De acá en adelante cuando digamos Implantación hablaremos de IMPLANTACION DE SOFTWARE.

# El concepto de implantación


#### **EJEMPLO**

```
Hw. MOVE( origen, destino, largo)
Sw.MOVEVAR( origen, destino)
MOVE( o, d, 1 )
for (i=1; i<d; i++)
MOVE( o[i], d[i], 1 );</pre>
```

# El concepto de implantación

#### **EJEMPLO**

Definir CONCATVAR( c1, c2, c3 ) para concatenar dos cadenas de caracteres de longitud variable.



```
Sw. z = c1 + c2;

MOVE( z, c3, 1 )

for (i=1; i<= c1; MOVE( c1[i], c3[i], 1) );

for (i=1; i<= c2; {

x = c1 + i;

MOVE( c2[i], c3[x], 1); }
```

# Tipo de datos Abstracto

Una herramienta útil para especificar las propiedades lógicas de los tipos de datos, es el tipo de dato abstracto ADT, el cual es, una colección de valores y un conjunto de operaciones con esos valores.

La colección y las operaciones forman una construcción matemática que puede implantarse utilizando una estructura de datos particular, ya sea de Hw o de Sw.

El término ADT se refiere al concepto matemático que define el tipo de datos.

Al definir un ADT no nos importa la eficiencia en tiempo y espacio.

## Ej. ADT Rational

```
abstract typedef <integer, integer> RATIONAL;
condition RATIONAL[1] <> 0;
abstract RATIONAL makerational(a, b)
int a, b;
precondition b <> 0;
postcondition
                      makerational[0] == a;
                      makerational[1] == b;
abstract RATIONAL add(a, b)
RATIONAL a, b;
postcondition
                      add[1] == a[1] * b[1];
                      add[0] == a[0] * b[1] + a[1] * b[0];
abstract RATIONAL mult(a, b)
RATIONAL a, b;
                     mult[0] == a[0] * b[0];
postcondition
                      mult[1] == a[1] * b[1];
abstract RATIONAL equal(a, b)
RATIONAL a, b;
                      equal == (a[1] * b[0] == a[0] * b[1];
postcondition
```

## Ej. ADT para cadena de caracteres

```
abstract typedef <char> STRING;
abstract length(s)
STRING s;
postcondition length == len (s);
abstract STRING concat(s1, s2)
STRING s1, s2;
postcondition concat == s1 + s2;
abstract STRING substr(s1, i, j)
STRING s1;
int i, j;
precondition
                 0 \le i \le len(s1);
                 0 \le j \le len(s1) - i;
                substr == sub( s1, i, j );
postcondition
```

## Ej. ADT para arreglos

```
abstract typedef <eltype, ub> ARRTYPE( ub, eltype);
condition type( ub ) == int;
abstract eltype extract(a, i)
ARRTYPE( ub, eltype ) a;
int i;
precondition 0 \le i \le ub;
poscondition
                      extract == a;
abstract store(a, i, elt)
ARRTYPE( ub, eltype ) a;
int i;
eltype elt;
precondition
                      0 <= i < ub;
postcondition a[i] == elt;
```

## Implantación de arreglos unidimensionales

Ej. Lenguaje C int b[100]

Reserva 100 localidades sucesivas de memoria, cada una lo bastante grande para contener un solo entero.


La dirección de la primer localidad de b se denomina dirección base.

Suponiendo que el tamaño de cada elemento individual del arreglo es x, para acceder al elemento número 8 del arreglo debemos dirigirnos a la posición de memoria

base + 8 \* x


¿Cómo implantar una arreglo de elementos de longitud variable?

OPCION 1




¿Cómo implantar una arreglo de elementos de longitud variable?

OPCION 2



¿Cómo implantar una arreglo de elementos de longitud variable?

OPCION 3



### Implantación de arreglos bidimensionales

Ej. Lenguaje C int b[3][5]


- Lo anterior reserva un arreglo de 3 elementos, cada uno de los cuales es un arreglo de 5 elementos.
- A esto lo llamamos arreglo bidimensional, y así lo imaginamos aunque el computador lo trate como un arreglo unidimensional de manera interna.
- El método para representar en memoria este arreglo es el denominado RENGLON-MAYOR. De esta manera el primer renglón del arreglo ocupa el primer conjunto de localidades de memoria.
- Suponiendo que deseamos alcanzar la dirección de memoria del elemento b[i1][i2] debemos calcularlo mediante

# Representación de arreglos bidimensionales

Renglón 0

Renglón 1

Renglón 2




base( b ) + ( 
$$i1 * r2 + i2 ) * x$$

base(b) + 
$$(1 * 5 + 3) * x$$

			0
Representación en la memoria del computador	encabezado	}	2
			0
			4
			B[0][0]
			B[0][1]
OPCION 1	Renglón 0	$\langle$	B[0][2]
			B[0][3]
			B[0][4]
	Renglón 1		B[1][0]
			B[1][1]
		{	B[1][2]
			B[1][3]
			B[1][4]
	Renglón 2		B[2][0]
			B[2][1]
		$\downarrow$	B[2][2]
			B[2][3]
			B[2][4]

#### Representación en la memoria del computador

#### **OPCION 2**



## Implantación de arreglos multidimensionales

Ej. Lenguaje C

int b[3][2][4];

Podemos imaginar este arreglo como un "cubo", con valores alojados en cada uno de los elementos que lo conforman.

Pero podemos ir más allá de las 3 dimensiones.

int c[7][15][3][5][8][2];

El método de RENGLON-MAYOR puede extenderse para arreglos de más de 2 dimensiones.

La posición en memoria para localizar cualquier ubicación de estos arreglos, se puede calcular mediante:

base( ar ) + ( in \* rn\* (i(n-1) + r(n-1) \* (...  
+ r3 \* (i2 + r2 \* i1 ) ... ))) \* 
$$x$$

<sup>\*</sup>Analizar el lugar que ocupan cada arreglo en memoria.