

Resumen teórico concurrente

¿Por qué es necesaria la Programación Concurrente?

- Aplicaciones con estructura más natural.
 - Más apropiado programar múltiples actividades independientes y concurrentes.
- Mejora en la respuesta.
 - No bloquear la aplicación completa por E/S.
 - Incremento en el rendimiento de la aplicación por mejor uso del hardware (ejecución paralela).
- Sistemas distribuidos
 - Una aplicación en varias máquinas.
 - Sistemas C/S (cliente/servidor) o P2P.

Objetivos de los sistemas concurrentes

Ajustar el modelo de arquitectura de hardware y software al problema del mundo real a resolver.

Incrementar la performance, mejorando los tiempos de respuesta de los sistemas de cómputo, a través de un enfoque diferente de la arquitectura física y lógica de las soluciones.

Algunas ventajas:

- La velocidad de ejecución que se puede alcanzar.
- Mejor utilización de la CPU de cada procesador.
- Explotación de la concurrencia inherente a la mayoría de los problemas reales.

Concurrencia vs. Paralelismo

- **Concurrencia:** Es un concepto de software que se refiere a la capacidad de ejecutar múltiples actividades en paralelo o simultáneamente. No está restringida a una arquitectura de hardware específica; puede darse incluso en un solo procesador mediante la intercalación de tiempo o multiprogramación.
- **Paralelismo:** Está asociado a la ejecución concurrente en múltiples procesadores reales de hardware, con el objetivo principal de reducir el tiempo de ejecución.

- La necesidad de programar concurrentemente surge porque el mundo real no es secuencial, mejora el tiempo de respuesta (por ejemplo, evitando que el sistema se bloquee por entrada/salida), y permite aprovechar los procesadores multicore actuales donde el límite físico de velocidad ya no permite hacer procesadores individuales más rápidos.

Comportamiento de los Procesos e Hilos

- **Proceso vs. Hilo (Thread):** Un proceso tiene su propio espacio de direcciones y recursos. En cambio, un hilo (proceso liviano) tiene su propio contador de programa y pila de ejecución, pero comparte el espacio de memoria y recursos con otros hilos del mismo proceso, lo que exige mecanismos para evitar interferencias.
- Los procesos concurrentes pueden relacionarse de tres formas: ser totalmente independientes (poco frecuente), competir por recursos (lo que puede generar problemas como interbloqueos o inanición), o cooperar para una tarea común (lo que requiere sincronización).

Comunicación y Sincronización

- **Comunicación:** Los procesos pueden comunicarse mediante **Memoria Compartida** (leyendo y escribiendo en el mismo espacio, lo que obliga a bloquear y liberar el acceso) o mediante **Pasaje de Mensajes** (transmitiendo información a través de canales físicos o lógicos con protocolos específicos).
- **Sincronización por Exclusión Mutua:** Se usa para asegurar que solo un proceso acceda a un recurso compartido (sección crítica) en un instante determinado.
- **Sincronización por Condición:** Se utiliza para bloquear la ejecución de un proceso hasta que se cumpla una condición específica, como por ejemplo esperar a que haya espacio libre en un buffer.

Desafíos y Problemas Clásicos

- **Interferencia:** Se da cuando un proceso realiza una acción que invalida las suposiciones o resultados esperados por otro proceso concurrente.
- **Deadlock (Interbloqueo):** Situación donde dos o más procesos se quedan trabados esperando que el otro libere un recurso. Para que exista, deben darse cuatro condiciones necesarias y suficientes:
 - **Recursos reusables serialmente:** Los procesos comparten recursos que pueden usar con exclusión mutua.
 - **Adquisición incremental:** Los procesos retienen los recursos que poseen a la vez que esperan recursos adicionales.
 - **No-preemption:** Una vez que los recursos son adquiridos por un proceso, los demás procesos deben esperar que se liberen voluntariamente.
 - **Espera cíclica:** Existe una cadena circular (ciclo) de procesos tal que cada uno tiene un recurso que su sucesor en el ciclo está esperando adquirir.
- **Existen 2 situaciones que deben evitarse:**
 - **Inanición:** Un proceso no logra acceder a recursos compartidos.
 - **Overloading:** La carga asignada excede la capacidad de procesamiento.

Arquitecturas de Hardware

- El material distingue entre multiprocesadores de **memoria compartida** (como los multicore, GPUs, o esquemas UMA/NUMA donde los problemas principales son la sincronización y la consistencia de caché) y arquitecturas de **memoria distribuida** (como multicomputadoras o clusters, donde la interacción es únicamente por pasaje de mensajes).

Acciones Atómicas a Nivel de Código

- **Granularidad y Atomicidad:** Una asignación simple como $X = X + 1$ no es atómica por hardware (requiere cargar, sumar y guardar). Por lo tanto, el orden relativo (interleaving) en el que se

ejecutan estas sub-operaciones puede generar resultados inesperados.

- **Propiedad "A lo sumo una vez" (ASV):** Una instrucción parece y actúa de forma atómica si contiene como máximo una "referencia crítica" (una variable modificada por otro proceso). Si no se cumple esto, se deben usar sentencias explícitas de grano grueso como `<await (condición) sentencias;>` para garantizar la exclusión mutua.

Correctitud: Safety vs. Liveness

- **Seguridad (Safety):** Propiedades que garantizan que "nada malo ocurra", asegurando que los estados sean consistentes (ej. la exclusión mutua).
- **Vida (Liveness):** Propiedades que aseguran que "eventualmente ocurra algo bueno", como que un programa no tenga deadlocks o que termine exitosamente.
- **Fairness (Equidad):** Las políticas de planificación del sistema operativo deben intentar garantizar que todos los procesos tengan la oportunidad de avanzar (existen niveles de equidad incondicional, débil y fuerte).

Condiciones para sección crítica

1. **Exclusión Mutua (*Mutual Exclusion*) — Propiedad de Seguridad (*Safety*)**
 - **Definición:** A lo sumo un único proceso puede estar ejecutando dentro de su Sección Crítica en un instante de tiempo dado.
 - **Explicación:** Si el Proceso A está dentro de la SC, ningún otro proceso puede entrar hasta que A salga.
2. **Ausencia de Deadlock / Livelock (*Deadlock Freedom*) — Propiedad de Vida (*Liveness*)**
 - **Definición:** Si dos o más procesos están intentando entrar concurrentemente a sus Secciones Críticas, al menos uno debe tener éxito y lograr entrar.

- **Explicación:** Los procesos no pueden trabarse mutuamente entre sí en el protocolo de entrada de forma que ninguno avance jamás.

3. Ausencia de Demora Innecesaria (*Absence of Unnecessary Delay*) — Propiedad de Seguridad (*Safety*)

- **Definición:** Si un proceso quiere entrar a su Sección Crítica y el resto de los procesos están en su Sección No Crítica (SNC) o ya terminaron, el primer proceso no debe ser impedido de entrar inmediatamente.
- **Explicación:** Un proceso que no compite por el recurso ni está en la SC no puede bloquear a otro que sí quiere usarlo. No puede haber dependencias innecesarias de procesos inactivos.

4. Eventual Entrada (*Eventual Entry / Starvation Freedom*) — Propiedad de Vida (*Liveness*)

- **Definición:** Todo proceso que intente entrar a su Sección Crítica debe tener la garantía de que eventualmente logrará hacerlo (ausencia de inanición o *starvation*).
- **Explicación:** Ningún proceso puede quedarse esperando afuera indefinidamente mientras otros procesos entran y salen repetidas veces de la SC. Esta condición suele depender de que la política de planificación (*scheduling*) sea equitativa (*fair*).

Algoritmos Clásicos de Solución (Busy Waiting / Spin Locks)

Problemas del Busy Waiting: Es ineficiente en sistemas multiprogramados (desperdicia ciclos de CPU chequeando una variable) y genera alta contención de memoria (*memory contention*) al consultar continuamente el mismo bus.

A. Instrucciones Especiales de Hardware (Grano Fino)

- **Definición:** Para evitar usar sentencias abstractas como `<await>`, los procesadores proveen instrucciones atómicas reales como `Test & Set (TS)` o `Fetch & Add (FA)`.
- **Spin Lock Básico (con TS):** Un `while (TS(lock)) skip;` que intenta ganar el lock.

- **Problema:** Alta contención de memoria al intentar escribir continuamente.
- **Solución (Mejora):** *Test-and-Set*. Se lee el lock pasivamente y solo se hace el TS atómico cuando parece estar libre (`while (lock) skip; while (TS(lock))...`).

B. Algoritmo Tie-Breaker (Desempate)

- **Definición:** Solución pura por software que no requiere instrucciones especiales de hardware (solo requiere *scheduling* débilmente fair).
- **Mecanismo:** Usa variables para indicar intención (`in1`, `in2`) y una variable de desempate (`ultimo`). El último proceso en declarar que quiere entrar es el que "cede el paso" y se bloquea.
- **Problema:** Escalarlo a N procesos es muy complejo, ya que requiere armar un bucle de $N-1$ etapas compitiendo de a pares.

C. Algoritmo Ticket

- **Definición:** Funciona como la cola del supermercado.
- **Mecanismo:** Hay un número global (`numero`) que se entrega al que llega, y un número que indica a quién están atendiendo (`proximo`). El proceso usa `FA(numero, 1)` para sacar número y luego espera con `while (turno[i] != proximo) skip;`.
- **Problemas:** Las variables globales crecen infinitamente (deben resetearse en la práctica) y depende de que exista la instrucción de hardware `Fetch-and-Add` para sacar número atómicamente.

D. Algoritmo Bakery (Panadería de Lamport)

- **Definición:** Algoritmo puro de software que es 100% *fair* y no necesita hardware especial ni contadores globales.
- **Mecanismo:** Cada proceso revisa los números que tienen los demás y se autoasigna el máximo + 1. Luego espera su turno comparando su número con el resto (pasa el de número menor).
- **Problema:** Costoso computacionalmente, ya que para calcular su número tiene que iterar sobre los valores de todos los demás procesos.

Sincronización Barrier (Barreras)

Definición: Un punto en el código donde todos los procesos de un grupo deben llegar y detenerse. Ninguno puede avanzar más allá de la barrera hasta que **todos** hayan llegado a ese punto. Son muy útiles en algoritmos iterativos paralelos.

Modelos de Implementación de Barreras

1. **Contador Compartido:** Usa una variable global incrementada por **FA**. *Problema:* Contención de memoria al todos acceder a la misma variable, y dificultad para reiniciar el contador para la siguiente iteración iterativa.
2. **Flags y Coordinador (Esclavo-Maestro):** Los *Workers* (esclavos) avisan que llegaron en un arreglo de **arribos** y se frenan. Un proceso extra (*Coordinador*) lee el arreglo y, cuando todos llegaron, baja la barrera mediante un arreglo **continuar**.
Problema: Requiere un proceso y procesador adicional, y su tiempo de ejecución escala linealmente con la cantidad de procesos.
3. **Árboles (Combining Tree):** Los procesos se organizan en forma de árbol. Las señales de que llegaron suben por las ramas, y cuando llega a la raíz, la señal de continuar baja. Es más eficiente para muchos procesos.
4. **Barreras Simétricas (Butterfly Barrier):** No hay roles distintos. Todos son coordinadores a la vez. En cada etapa, los procesos se sincronizan en pares cruzados a diferentes "distancias" (potencias de 2). Toma $\log_2(N)$ etapas.

Semáforos

¿Por qué usar semáforos?

Hasta ahora, las soluciones al problema de la Sección Crítica (como el Algoritmo Ticket o Bakery) se basaban en **Busy Waiting** (espera activa o *spinning*).

- **El problema:** Un proceso bloqueado se queda girando en un **while (condición)** gastando ciclos de CPU sin hacer nada útil. En sistemas multiprogramados, esto es súper ineficiente.
- **La solución:** Los **semáforos**. Permiten bloquear un proceso "poniéndolo a dormir" en una cola hasta que ocurra un evento, liberando el procesador para que otro trabaje.

¿Qué es un semáforo?

Es un tipo de dato abstracto que encapsula un contador entero (no negativo) y solo permite dos operaciones atómicas:

- **P(s) (Wait / Demorar):** Espera a que el semáforo $s > 0$ y luego lo decrementa ($s = s - 1$). Se usa para *pedir* permiso.
- **V(s) (Signal / Señalar):** Incrementa el semáforo ($s = s + 1$). Se usa para *avisar* o liberar un recurso.

Tipos

- **Semáforo General (o Counting):** Puede tomar cualquier valor positivo (ej. para contar 5 impresoras libres).
- **Semáforo Binario:** Sólo vale 0 o 1 (sirve como un "candado" o flag de estado).

¿Cuándo usar qué técnica de Semáforos?

- **Exclusión Mutua (Proteger Secciones Críticas)**
 - **Cuándo usarlo:** Cuando necesitás que solo un proceso acceda a un recurso compartido (ej. modificar una variable global).
 - **Técnica:** Se usa un semáforo binario inicializado en 1 (ej. `sem mutex = 1`).
- **Señalización de Eventos y Barreras**
 - **Cuándo usarlo:** Cuando un proceso A debe esperar a que el proceso B termine una tarea antes de continuar, o cuando N procesos deben esperar en un punto hasta que todos lleguen (Barrera).
- **Contadores de Recursos (Productor/Consumidor)**
 - **Cuándo usarlo:** Cuando tenés un recurso con múltiples unidades idénticas disponibles (ej. un buffer con 10 lugares libres).
- **Semáforos Binarios Divididos**
 - **Cuándo usarlo:** En problemas complejos de sincronización por condición (como Múltiples Productores/Consumidores, o Lectores/Escritores) donde distintos grupos de procesos esperan por condiciones diferentes, pero necesitan garantizar exclusión mutua global.
- **Técnica "Passing the Baton"**

- **Cuándo usarlo:** Cuando tenés reglas de prioridad complejas que no se resuelven con un **P()** directo. Por ejemplo, en "Lectores/Escritores", donde querés controlar exactamente a quién despertar según quién está esperando.
- **Concepto:** Usa semáforos binarios divididos. Un proceso entra a la SC (toma el "testimonio"). Cuando está por salir, en vez de liberar el lock general, revisa variables de estado y decide hacerle un **V()** (despertar) directamente al semáforo privado del proceso específico al que quiere pasarle el turno.
- **Alocación de Recursos y Scheduling (Ej: Shortest-Job-Next)**
 - **Cuándo usarlo:** Cuando los procesos que esperan no deben ser atendidos en orden de llegada, sino por otra política (ej. el trabajo más corto primero, SJN).