1,macOS下Hadoop安装配置

https://www.jianshu.com/p/3859f57aa545

2, Hadoop读取node数据过程

HDFS客户端通过DistributedFileSystem实例通过RPC调用namenode namenode返回datanode地址信息,确定文件起始块的物理地址 DistributedFileSystem生成FSDataInputStream实例以便读取数据 FSDataInputStream生成DFSInputStream对象,该对象用read方法与datanode交互 DFSInputStream调用close方法关闭与datanode的连接

3,写入文件过程

- 1, 用户将数据交给客户端, 并配置 将数据切分块的大小和写入的datanode数
- 2,客户端写入数据到DataNode
- 3,完成后发送信号到NameNode(存储DataNode地址信息和HDFS目录结构、元数据存储)
- 4, 关闭连接

具体步骤:

- DistributedFileSystem用create方法新建文件
- RPC调用namenode 检查各种权限 检查通过,创建文件 没通过,抛出异常
- 返回FSDataOutputStream实例,以便写入数据
- FSDataOutputStream生成DFSOutputStream对象,用write方法与datanode交石
- DFSOutputStream将数据分成多个数据包,写入内部数据队列
- DataStreamer选出合适的一组datanode、并要求namenode分配数据
- 这组datanode连接起来形成"管线",每个node称为一个节点
 DFSOutputStream维护了一个新的确认队列(ack queue)接受到datanode的确认信息之后,删除数据队列里的数据包
- 有datanode发生故障: 关闭管线 把所有数据包加回到数据队列 将正常 datanode做新标示,并传回namenode
- 将数据分配给剩下的datanode,等待坏掉的datanode恢复 DFSOutputStream 调用close方法关闭与datanode的连接

4, Hadoop的数据复制

因为Hadoop设计出来是为了存储数据在廉价机器上,所以硬件不可靠,需要备份确保容错

HDFS 提供了数据复制机制。HDFS 将每一个文件存储为一系列块,每个块由多个副本来保证容错,块的大小和复制因子可以自行配置(默认情况下,块大小是128M,默认复制因子是 3)

复制数据时Hadoop尽量保证多台服务器数据存放尽可能均匀,在读取时优先选择距离读取器最近的副本,如果跨越多个服务器,优先选择本地,可以减少带宽消耗和读取时延

5,HDFS容错及检测

DataNode由于在很垃圾的硬盘上存数据, 经常会出以下三种问题:

- 1、通信故障
- 2. 数据错误
- 3、节点挂了

- 解决节点挂了 --- 心跳机制: DataNode定期向NameNode发送心跳信号,如果 没接受到信号,则将其标记为死亡,不会将数据存储或者副本保存在死亡Node 上
- 解决数据错误 --- 数据完整性报告: datanode上的数据可能损坏,避免取到坏了的数据,HDFS创建数据时计算"校验和",并存储文件的"校验和在namenode上,从datanode读取数据时进行验证
 - 如果不匹配则向namenode报告,将这部分datanode标记为死亡node
 - hadoop fs -checksum可以检查校验和
- 支持数据备份
- 元数据稳定: namenode支持多副本同步
- 解决网络通信故障 --- 应答机制 客户端想读取数据时先向DataNode发送一个 应答信号,如果DataNode不回,几次之后标记为死亡

写入数据时DataNode挂掉处理方式: 写数据的时候, DataNode接受完数据会向 NameNode发送一个响应,确认收到数据, 如果没发代表Node挂掉, NameNode会 跳过这个DataNode, 调整存放数据到其他Node

6, NameNode存了什么

数据块列表: 数据块1:存在DN1, DN2, DN3 数据块2:存在DN1, DN5, DN6

DataNode列表: DN1:存了 数据块1, 数据块2。。。 DN2: DN3:

NameNode定期检查数据块列表,看看每个数据块有没有被备份,如果没有指定 DataNode互相备份

备份选择:优先选择不同机架上的相邻DataNode,如果找不到这样的,会随机选择