تا بحال قطعاً منظور از کمیت را فهمیدهاید. بعد یک کمیت یعنی همان جنس آن. مثلاً بعد ارتفاع پایهٔ پایه میز طول است همان طور که مقدار فاصله تهران _ مشهد هم از جنس طول است. با آنکه ارتفاع پایهٔ میز با فاصلهٔ تهران _ مشهد ربطی به هم ندارند. در اصل هر گاه دو کمیت هم بعد هستند که بتوان آنها را با یک نوع واحد اندازه گیری کرد. مثلاً مقدار جرم یک سیب را نمی توان با سانتی متر سنجید در حالی که طول کاغذ را می شود پس طول کاغذ با جرم سیب قطعاً هم بعد نخواهند بود.

بعدهای گوناگون (یعنی جنسهای کمیتها) را همان طور که در بخش قبلی گفته شد می تـوان بـر حسب بعدهای اصلی نوشت. سرعت از جنس طول بر زمان است. نیرو از جنس جرم در طول بر زمان بـه توان 2. در بررسی بعدها دیگر ما به واحدها اشاره نمی کنیم بلکه همه چیز را بر حـسب جـنس بعدشان می نویسیم. نماد متعارف بعد [] براکت است.

$$[F] = \frac{ML}{T^2} = MLT^{-2}$$

مرسوم است که بعد طول را با L ، بعد جرم را با M و بعد زمان را با T نمایش می دهند. همچنین در مورد کمیات اصلی دیگر بعد جریان را با A نشان می دهند.

$$[V] = \frac{L}{T} = LT^{-1}$$
 ; $[a] = LT^{-2}$

جالب است که همهٔ ابعاد مختلف از حاصل ضرب توانهای بعد کمیات اصلی حاصل می شوند.

$$[X] = L^a M^b T^g A^n \dots$$

اما چرا؟ توضیحش سخت است شاید چیزی شبیه یک قرارداد حتی باشد ما معملولاً چیزهای پیچیده تر را بدون بعد در نظر می گیریم ولی می توان استدلال سادهای بیان کرد که حاصل از شیوه

شبکه ملی مدارس ایران

اندازه گیری است. فرض کنید $f(Y_1,\dots,Y_i)=f(Y_1,\dots,Y_i)$ که $f(Y_1,Y_2,\dots)$ ها کمیات اصلیاند که در سیستم دستگاهی خاص اندازه گیری شدهاند. پس $f(Y_1,Y_2,\dots)$ میشود واحد $f(Y_1,Y_2,\dots)$ این را به فرم مقابل مینویسم.

$$1_x = f(1y_1, 1y_2, 1y_3, ...)$$

حال اگر به سیستمی برویم که در آنها واحد کمیات اصلی $1y_3',1y_2',1y_1'$ و ... باشد در آنجا قطعاً $1y_3',1y_2',1y_1'$ و ... باشد در آنجا قطعاً و ... باشد در آنها واحد کمیات اصلی $1y_3',1y_2',1y_1'$ و ... باشد در آنجا قطعاً و ... باشد در آنجا و ... باشد در آنجا قطعاً و ... باشد در آنجا و ... باشد در آنجا

یعنی هر واحد $1_{y_i^{\prime}}$ را برحسب واحد $1_{y_i^{\prime}}$ اندازه گیری می توان کرد:

$$1_{y_i} = \alpha_i 1_{y_i'}$$

پس در کل خواهیم داشت:

$$1_x = f\left(1_{y_i}\right)$$

$$1_{x'} = f\left(1_{y'_i}\right)$$

$$1_{x} = f\left(a_{i} 1_{y_{i}'}\right)$$

باید بتوان 1_{χ} را نیز بر حسب 1_{χ} اندازه گیری کرد پس:

$$1_x = b1_x, \qquad \Rightarrow \qquad f\left(a_i 1_{y_i'}\right) = bf\left(1_{y_i'}\right)$$

پس fحتماً باید تابعی باش<mark>د که خاصیت بالا را داشته باشد.</mark> اما چه توابعی چنین خوا<mark>ص</mark>ی را دارند؟

برای حالت ساده تر چه تابع هایی b , a b b که a که b از x مستقل انــد و b بــه هــم

f(ax) = b(a)f(x) وابسته. به تعبیر دیگر

می توان نشان داد که تنها توابع توانی $f\left(x
ight)=x^{-r}$ این خاصیت را دارا هستند. پس بعلت اصولی که برای اندازه گیری داشتیم قطعاً $f\left(x_i
ight)=P$ خواهد بود.

خوب این چه نفعی می تواند داشته باشد؟ آیا این به این معناست که کلاً همواره کمیات فیزیک به خوب این چه نفعی می تواند داشته باشد؟ آیا این به این معناست که کلاً همواره کمیات فیزیک به طور توانی به هم مربوط می شوند و حالت دیگری وجود نـدارد یعنــی $q_3=q_1^{n_1}\ q_2^{n_2}$. $q_3=\sin\left(q_1\ q_2\right)$

نه این به این معنا نیست. تمام مباحث قبل در مورد اندازه گیری و واحدهای اندازه گیـری بـود نـه کمیات مورد اندازه گیری.

در مورد q_1 ایسن q_2 در اصل جنس q_3 در q_3 مقابل sin قرار دارد. یعنی ایسن $q_3 = 1$ در یعنی ایسن $q_3 = a \sin q_1 \ q_2$ دستگاه یک است در دستگاه دیگری عدد دیگری می شود. یعنی بهتر بود ننویسیم $q_3 = a \sin q_1 \ q_2$ و خود q_1 تابع مقادیر q_2 و q_1 نیست. با خاطر قضیه ای که گفتیم همواره بعد آرگومان $q_3 = a \sin q_1 \ q_2$ و خود $a_3 = a \sin q_1 \ q_2$ و خو

 $[\pi] = 1$

 $[\theta] = 1$ زاویه بین دو راستا: θ

[x] = 1 که Σx در مسأله ظاهر می شود

[f(ax)]=1 , [ax]=1 $f \neq ()^r$

از جمله فواید قضیه قبل آن اس<mark>ت که م</mark>ی توان واحد<mark>های ف</mark>رعی دستگاه مختلف را صرفاً با دانستن

<mark>نسبت واح</mark>دهای اصلی دو دستگاه به هم <mark>تبدیل کرد.</mark>

شبکه رشد – شبکه ملی مدارس ایران

$$rac{kg}{n^2}$$
 مثال. کمیتی $rac{kg}{m^2}$ است این کمیت چند $rac{kg}{i \; n^2 \; {}^{\mathbf{0}}\! C}$ خواهد بود؟

1~in=2/54~mm حل. هر g~kg~kg~kg است و هر

$$\Rightarrow 1 \frac{g}{in^2 {}^{\circ}C} = \frac{0/001kg}{(0/00254m)^2 {}^{\circ}C} = 155/00031 \frac{kg}{m^2 {}^{\circ}C}$$

از جمله دیگر بررسی ابعاد تشخیص و یا بهتر بگویم حدس روابط بین کمیات مختلف در مسأله

است.

مثال. میدانیم سرعت امواج مکانیکی در یک تار سیمی با چگالی جرم خطی سیم و مقدار نیروی

کشش آن رابطه دارد. ساده ترین حدستان برای این رابطه چیست؟

$$rac{L}{T}$$
 حل. بعد چگالی جرم خطی $rac{M}{L}$ است و بعد کشش که نیروست $rac{ML}{T^2}$ خواهد بود. بعد سرعت

است. حال باید دید این سه بعد چگونه بهم ربط می یابند.

$$\frac{L}{T} = \left(\frac{M}{L}\right)^g \left(\frac{ML}{T^2}\right)^b \qquad \Rightarrow \qquad M^{g+b} = 1 \quad \Rightarrow \quad L^{b-g} = L^1$$

$$T^{-2b} = T^{-1}$$
 \Rightarrow $b = +\frac{1}{2}$, $g = -\frac{1}{2}$

که F کشش و λ چگالی جرم خطی است:

$$\Rightarrow_{\text{ucar}} V = \sqrt{\frac{F}{I}}$$