




# 云边协同计算



### 什么是云边协同计算?

云边协同计算是一种将云计算与边缘计算相结合的计算模式,旨在通过合理分配计算任务,使得数据处理既能够在靠近数据源的地方高效完成,又能够利用云计算的强大计算能力和资源。这种方式有助于解决延迟敏感应用的需求,同时减轻云中心的压力,提高整个系统的效率和响应速度。







# 云边协同类型



### AI计算协同



云端训练、边缘推理



云边协同推理

### 云边协同类型种类丰富:

资源协同、数据协同、智能协同、业务编排协同、应用管理协同、服务协同




# 云边端协同计算



### 什么是云边端协同计算?

云边端协同计算(Cloud-Edge-End Synergy Computing)是一种分布式计算模型,它结合了 云计算、边缘计算和终端设备计算的优势,以 实现高效、低延迟和高可靠性的计算任务处理。 这种模型特别适用于物联网(IoT)、自动驾驶、 智能制造等需要实时处理大量数据的场景。





# 注册华为云账号



1、注册并登录华为云账号

https://id.cloud.huawei.com/

2、登录智能边缘平台

https://www.huaweicloud.com/product/ief.html

3、进入智能边缘平台 IEF, 选择就近地区, 授权服务

### 智能边缘平台 IEF 🕨



智能边缘平台 (Intelligent EdgeFabric) 是基于云原生技术构建的边云协 并以轻量化的方式将丰富的AI、数据分析、中间件等应用从云端部署到过

# 服务授权 EF (智能边缘平台服务) 请求获取访问云资源的权限如:

AOM服务权限

IEF 支持通过应用运维管理 (AOM) 收集边缘节点和应用容器的性能指标、日志 (用户可选) ,帮助用户实时监控边缘节点和应用的性能、 运维管理服务的权限

SWR服务权限

IEF 支持通过容器镜像服务 (SWR) 管理并下载用户自定义容器镜像,帮助用户在边缘节点上部署容器应用,因此需要获得证

OBS服务权限





### 注册边缘节点



名称、描述任意填写

AI加速卡选择不启用(以免产生费用)

最后完成注册







#### 完成注册后,请选择arm64架构

昇腾310处理器为64位arm架构

### 下载

Atlas200DK.tar.gz配置文件 EdgeCore Installer

### 至本地PC

(Atlas200DK为边缘节点名称)

#### 请下载软件并在边缘节点完成以下步骤

以下操作将节点连接到智能边缘平台。您必须现在下载配置文件,稍后将无法找回。







使用MobaXterm连接Atlas 200 DK设备 点击上传按钮将


Atlas200DK.tar.gz edge-installer\_1.0.10\_arm64.tar.gz

上传至/home/HwHiAiUser

或者通过OpenSSH连接Atlas 200 DK配合SCP命令进行上传

1、解压 edge-installer\_1.0.10\_arm64.tar.gz 至/opt目录下 cd /home/HwHiAiUser

sudo tar -zxvf edge-installer\_1.0.10\_arm64.tar.gz -C /opt



#### 命令解读:

tar: 用于打包和解包文件的工具

参数z: 使用 gzip算法进行压缩或解压

参数x:从归档文件中提取文件

参数v: 在处理过程中显示详细信息

参数f: 指定归档文件的名称

参数C: 解压至指定目录





2、解压 Atlas200DK.tar.gz 配置文件到/opt/IEF/Cert

sudo mkdir -p /opt/IEF/Cert sudo tar -zxvf Atlas200DK.tar.gz -C /opt/IEF/Cert

3、检查 Docker 若提示不存在,请参照下一页安装

docker -v

4、安装边缘节点管理程序

cd /opt/edge-installer

sudo ./installer -op=install

命令解读:

mkdir: 创建新目录

参数p: 创建多级目录, 当需要创建的目录的

父目录不存在时,自动创建所有必要的父目

录。

INFO execution/execution.go:109 Verification taskName: 3\_edge-logger
INFO execution/execution.go:111 task: verification, cmdString: /opt/IEFpack/2.55.11/pac
INFO deploy/bootstrap.go:89 install succeed!
INFO deploy/bootstrap.go:96 install process end

INFO deploy/bootstrap.go:103 install status install\_success
INFO httpclient/httpsclient.go:92 proxy:<nil>, err:<nil>

NFO execution/execution.go:188 Install Success!

INFO deploy/deploy.go:134 report version: [2.55.11] status [install\_success] finished.

5、删除 Atlas200DK.tar.gz 配置文件

rm -f Atlas200DK.tar.gz

配置文件包含边缘节点管理程序与智能边缘平台的身份认证信息





#### 1、安装必要工具

sudo apt-get update sudo apt-get -y install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common

#### 2、安装GPG证书 GPG证书用于APT软件包管理工具确保下载Docker软件包的真实性和完整性

curl -fsSL https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

#### 3、添加Docker国内镜像源

sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/ubuntu \$(lsb\_release -cs) stable"

#### 4、更新并安装Docker-CE

sudo apt-get -y update sudo apt-get -y install docker-ce

### 5、查看Docker版本

docker -v

HwHiAiUser@davinci-mini:~\$ docker -v Docker version 24.0.2, build cb74dfc

#### 什么是Docker CE?

Docker CE (Community Edition) 是 Docker 公司提供的免费版本,它包含了构建、部署和运行容器所需的所有核心功能。



# 边缘节点



### 安装完成后,边缘节点管理程序会自动启动,并与智能边缘平台连接







#### 已安装Ubuntu Server虚拟机的同学请直接从第五步开始

- 1、使用本地PC安装第二类虚拟机(如Vmware WorkStation、Oracle VirtualBox、Microsoft HyperV等)
  <a href="https://www.vmware.com/products/desktop-hypervisor/workstation-and-fusion">https://www.vmware.com/products/desktop-hypervisor/workstation-and-fusion</a>
- 2、下载Ubuntu Server 24.04安装镜像
  <a href="https://mirrors.aliyun.com/oldubuntu-releases/releases/24.04/ubuntu-24.04-live-server-amd64.iso">https://mirrors.aliyun.com/oldubuntu-releases/releases/24.04/ubuntu-24.04-live-server-amd64.iso</a>
- 3、使用Vmware WorkStation创建虚拟机并安装Ubuntu Server 24.04

#### WORKSTATION PRO 17













#### 3、按照提示完成虚拟机的创建




建议拆分多个磁盘,虚拟硬件配置根据自己的实际情况分配,创建完成后启动虚拟机





### 4、根据Ubuntu Server安装向导完成操作系统的安装(下方截图为需要注意的地方)





```
Storage configuration
FILE SYSTEM SUMMARY
                10.000G new ext4 new LVM logical volume
                 1.771G new ext4 new partition of local disk ▶ ]
[ /boot
AVAILABLE DEVICES
[ ubuntu-vg (new)
                                            LVM volume group
                                                               18.222G ▶ ]
                                                                8.222G ▶
  free space
[ Create volume group (LVM) ▶ ]
USED DEVICES
                                            LVM volume group
                                                               18.222G ▶ ]
 [ ubuntu–vg (new)
 ubuntu−lv new, to be formatted as ext4, mounted at /
                                                               10.000G ▶
 /dev/sda
                                            local disk
                                                               20.000G ▶ ]
                                                                1.000M ▶
  partition 1 new, BIOS grub spacer
 partition 2 new, to be formatted as ext4, mounted at /boot
                                                                1.771G ▶
  partition 3 new, PV of LVM volume group ubuntu-vg
                                                               18.225G ▶
```

安装向导在网络初始化会显示IP地址

安装完后选择reboot system重启





- 5、启动Ubuntu Server,并使用MobaXterm通过SSH协议 连接虚拟机和Atlas 200 DK
- 6、在边缘设备和云端设备同时安装MQTT客户端和服务端 sudo apt install mosquitto mosquitto-clients
  Atlas 200 DK充当边缘设备, Ubuntu Server充当云端设备
- 7、修改mosquitto.conf监听所有网络(均修改) sudo vi /etc/ mosquitto/mosquitto.conf 结尾加入下方红色参数保存并重启Mosquitto

sudo systemctl restart mosquitto

```
persistence true
persistence_location /var/lib/mosquitto/
log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log
include_dir /etc/mosquitto/conf.d
listener 1883 0.0.0.0
allow_anonymous true
```

listener 1883 0.0.0.0 allow\_anonymous true

### 如何查看虚拟机的IP地址?

- 1、安装向导初始化网络时会显示
- 2、在登录到TTY时,默认欢迎界面会显示

```
mrjiang-ubuntu login: mrjiang
Password:
Welcome to Ubuntu 24.04 LTS (GNU/Linux 6.8.0-48-generic x86_64)

* Documentation: https://help.ubuntu.com

* Management: https://landscape.canonical.com

* Support: https://ubuntu.com/pro

System information as of Tue Nov 5 06:30:47 AM UTC 2024

System load: 0.01 Processes: 248

Usage of /: 42.7% of 9.75GB Usage of /: 42.7%
```

3、在TTY输入ip addr找到ens开头的以太网适配器





### 什么是MQTT协议?

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport Protocol,消息队列遥测传输协议) 是一种专门为物联网设计的轻量级消息协议,支持发布/订阅模式和多种 QOS 级别。Mosquitto是支持 MQTT 协议的应用程序。

8、在Ubuntu Server执行(作为消息订阅者,监听计算任务) mosquitto sub -t 测试主题 -h 192.168.137.2 нин і аіл

publish 21.9 °C

subscribe: Temperature

publish 21.9 °C

subscribe: Temperature

publish 21.9 °C

subscribe: Temperature

publish 21.9 °C

publish 21.9 °C

mrjiang@mrjiang-ubuntu:~\$ mosquitto\_sub -t 测试主题 -h 192.168.137.2 测试内容 测试内容2 测试内容3

HwHiAiUser@davinci-mini:~\$ mosquitto\_pub -t 测试主题 -m 测试内容 HwHiAiUser@davinci-mini:~\$ mosquitto\_pub -t 测试主题 -m 测试内容2 HwHiAiUser@davinci-mini:~\$ mosquitto\_pub -t 测试主题 -m 测试内容3

9、在Atlas 200 DK执行(作为消息发布者,发布计算任务) mosquitto\_pub -t 测试主题 -m 测试内容

官方文档: https://mosquitto.org/documentation/

### Mosuqitto部分参数

-h: 主机地址

-t: MQTT主题

-m: 单条消息

-f: 传输文件路径

-P: 用户密码

-u: 用户名





请同学们使用编程实现(\*选做,语言不限)

在边缘设备发布计算任务通过MQTT协议传输给云端设备, 云端设备计算完毕后将结果返回给边缘设备

提示:支持MQTT协议的库有很多,常见的如

Eclipse Paho: <a href="https://eclipse.dev/paho/">https://eclipse.dev/paho/</a>

Eclipse Mosquitto: <a href="https://mosquitto.org">https://mosquitto.org</a>

AIO-MQTT: https://aiomqtt.bo3hm.com

