# 计算机网络课程设计

## 1.实验目标

本实验使用Cisco Packet Tracer作为实验平台,模拟ARP协议在网络中的工作过程和分组的转发情况。

## 2.实验平台

Packet Tracer环境配置: Windows 11 (任何可以安装Cisco Packet Tracer的平台均可以完成)。

#### 3.实验工具

Cisco Packet Tracer 8.2.1

## 4.实验步骤

实验旨在通过在模拟器中构建网络,让学生掌握ARP协议在同一网络和不同网络中的工作原理和过程。实验步骤如下:

第一步: 网络拓扑结构的构建;

第二步:在同一局域网内部ARP的工作情况;

- · 发送数据包之前查看各设备的ARP表
- · 发送数据包后,查看各设备的ARP表
- · 再次发送数据包, 观看数据包的捕获情况

第三步: 在不同局域网ARP的工作情况。

的网络拓扑图进行配置。


#### 1. 网络拓扑的搭建

启动思科模拟器,从设备栏的左下角,拖动1台1841路由器、2台2950-24 交换机和3台PC-PT主机到工作区,用直连线工具将它们连接起来,按照图

> 192.168.2.254 192.168.1.254 Fa0/1 Fa0/0 1841 Fa0/3 Fa0/2 Router0 Fa0 192.168.1.2 Fa0/2 PC-PT Fa0/1 PC1 Fa0/1 2950-24 2950-24 Switch0 Switch1 Fa0 Fa0 192.168.1.1 192.168.2.1 PC-PT PC-PT PC2 PC<sub>0</sub>

## 1. 网络拓扑的搭建

在网络拓扑图中,双击PCO主机的图标,打开其配置界面,选择"桌面"选项卡中的"IP配置"按钮,就可以进入PCO的IP地址设置页面。




#### 逐项配置各主机的IP地址、子网掩码和网关

设备	接口	IP地址	子网掩码	默认网关
主机O	Fa0	192.168.1.1	255.255.225.0	192.168.1.254
主机1	Fa0	192.168.1.2	255.255.225.0	192.168.1.264
主机2	Fa0	192.168.2.1	255.255.255.0	192.168.2.254
路由器0	Fa0/0	192.168.1.254	255.255.225.0	N/A
	Fa0/1	192.168.2.254	255.255.255.0	N/A

## 2. 在同一局域网内部ARP的工作情况

#### (1) 发送数据包之前查看各设备的ARP表


· 为了观察ARP协议的工作过程,我们首先要 查看主机的ARP高速缓存表,它保存了IP地 址和MAC地址的映射关系。在网络拓扑图中,双击PCO的主机图标,进入其配置界面,点击 "桌面"选项卡中的"命令提示符"按钮,弹 出命令行窗口,在其中键入 "arp -a" 命令,就可以显示PCO的ARP高速缓存表



## 2. 在同一局域网内部ARP的工作情况

#### (1) 发送数据包之前查看各设备的ARP表


· 我们要观察交换机的ARP缓存表,它记录了交换机端口和MAC地址的对应关系。鼠标左键点击模拟器主界面右端的""inspect图标,然后再用鼠标左键点击SwitchO的交换机图标,在弹出的窗口中,选择"ARP表"选项,就可以看到SwitchO的ARP缓存表



#### 2. 在同一局域网内部ARP的工作情况

#### (1) 发送数据包之前查看各设备的ARP表

- 我们要观察交换机的ARP缓存表,它记录了交换机端口和MAC地址的对应关系。鼠标左键点击模拟器主界面右端的""inspect图标,然后再用鼠标左键点击SwitchO的交换机图标,在弹出的窗口中,选择"ARP表"选项,就可以看到Swit 2.)的ARP缓存表
- · 最后,我们要查看路由器的ARP高速缓存表,它保存了路由器接口和MAC地址的映射关系。在网络拓扑图中,双击RouterO的路由器图标,进入其命令行界面,键入"enable"命令,切换到特权模式,再键入"showarp"命令,就可以显示RouterO的ARP高速缓存表



Router>enable
Router#show arp
Router#

## 2. 在同一局域网内部ARP的工作情况

- (2) 发送数据包后, 查看各设备的ARP表

  - · 点击模拟界面中的"编辑过滤器" Edit Files 按钮, 只勾选ARP, ICMP选项,



·为了测试网络的连通性,我们可以在PCO的命令行模式下,使用 ping 192.168.1.2命令,向PC2发送ICMP请求报文。在模拟器的 工作区,我们可以观察并查看数据包的传输过程和细节(点击数据 包图标即可查看数据包的内容:点击"捕获/转发" 🔼 按钮,数据 包会按照步骤进行传送)。图展示了数据包从PCO经过交换机到达 PC2的情况。

Event L	List		ngs.	144
Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000		PC0	ICMP
	0.000	. <del></del>	PC0	ARP
	0.001	PC0	Switch0	ARP
	0.002	Switch0	PC1	ARP
	0.002	Switch0	Router0	<b>ARP</b>

#### 根据捕获的数据报回答问题,实验报告中必须附抓包的截图:

- 1) 在没有进行任何网络通信之前,PCO的ARP高速缓存表是空的吗?为什么会这样?
- 2) 在没有进行任何网络通信之前, SwitchO的MAC地址表中有哪些条目?
- 3) 当PCO发送ping命令后,它需要等待一段时间才能收到回应,这期间它发送了哪些协议的数据包?这些数据包的目的是什么?这些数据包中的MAC地址信息分别是什么?这些数据包是PCO发送的还是接收的?
- 4) 当PCO发送的第一个ICMP请求报文到达SwitchO时,SwitchO的MAC地址表发生了什么变化?
- 5) 当SwitchO将PCO发送的第一个ICMP请求报文广播到PC1和RouterO时, PC1和RouterO的ARP高速缓存表发生了什么变化? PC1收到的数据包中的MAC地址信息有什么不同?

(3) 再次发送ping命令,查看各设备的ARP表

执行完成Ping命令以后,再次打开模拟界面,重复上述步骤,观察事件列表中的事件信息。

根据捕获的数据报回答问题,实验报告中必须附抓包的截图:

· 在事件列表中, 第一次捕获的事件和第二次捕获的事件有什么差异?

#### 2. 在不同局域网ARP的工作情况

为了检验不同网络之间的连通性,我们可以在PCO的命令行窗口下,使用ping 192.168.2.1命令,向RouterO的另一个接口发送ICMP请求报文。在模拟器的工作区,我们可以观察并查看数据包的传输过程和细节,以及ARP协议的报文格式和内容。同时,我们也可以注意到PCO、SwitchO、Switch1和RouterO的ARP高速缓存表和MAC地址表的变化情况(注意在没有进行任何网络通信之前,PCO的ARP高速缓存表是空的)。

## 根据捕获的数据报回答问题,实验报告中必须附抓包的截图:

(1) ping命令的执行情况有何变化?