
四川大学计算机学院、软件学院

实 验 报 告

学号: 2022141460176 姓名: 杨一舟 专业: 计算机科学与技术 第 13 周

课程 名称	计算机网络	实验课时	2
实验 项目	NAT 地址转换	实验时间	2024. 11. 28
实验 目的	模拟网关路由器上配置 NAT 地址转换的过程,了解和掌握 NAT 的概念和配置方法		
实验 环境	Windows 11 、 Cisco Packet Tracer 8.2.1		
	一、实验环境搭建		

1、放置 2 台 Router-PT 路由器、1 台 2960-24TT 交换机和 3 台主机到工作区,路由器之间用 DEC 型串行线连接,主机与交换机、交换机与路由器之间用直连线连接,PC2 与 Router1 之间用交叉线连接,各连接端口如图所示。




实内(法程验容算、


序、

步骤 和方 法)

注意: 在后续步骤中将端口设置为"启用"后连接线才会变为绿色三角

2、为三台 PC 以及两台 Router 的各个端口配置 IP 地址、子网掩码和网关,同时保证各端口状态为"开启",具体内容如下图所示:









二、静态 NAT 配置

1、点击 Router 0 图标,进入其配置页面。然后选择 CLI 面板,切换到全局配置模式,通过以下指令配置 NAT。

```
Router(config-if) #exit
Router(config) #ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.2.1

% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config) #ip route 0.0.0.0 0.0.0 200.1.1.2 1
Router(config) #interface fastEthernet0/0
Router(config-if) #ip nat inside
Router(config-if) #exit
Router(config-if) #ip nat outside
Router(config-if) #ip nat outside
Router(config-if) #exit
Router(config-if) #outenesses to the config-if form of the config-if form of the config-if form outside
Router(config) #ip nat inside source static 192.168.1.2 200.1.1.3
Router(config) #ip nat inside source static 192.168.1.3 200.1.1.4
Router(config) #exit
```

2、配置完成后在 PC0 用 ping 命令检测与 211. 211. 211. 2 的连通性,发现连通成功。

```
C:\>ping 211.211.211.2
Pinging 211.211.211.2 with 32 bytes of data:

Reply from 211.211.211.2: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 211.211.211.2: bytes=32 time=7ms TTL=126
Reply from 211.211.211.2: bytes=32 time=8ms TTL=126
Reply from 211.211.211.2: bytes=32 time=8ms TTL=126
Ping statistics for 211.211.2: bytes=32 time=8ms TTL=126

Ping statistics for 211.211.211.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 7ms, Maximum = 11ms, Average = 8ms

C:\>
```

3、点击 Router 0 图标,进入其配置页面。然后选择 CLI 面板,切换到全局配置模式。 在运行 ping 命令的同时可以通过以下命令查看到 NAT 的翻译过程。

```
Router#sh ip na translations
Pro Inside global Inside local
                                        Outside local
                                                          Outside global
                                        211.211.211.2:25
icmp 200.1.1.3:25
                      192.168.1.2:25
                                                           211.211.211.2:25
icmp 200.1.1.3:26
                     192.168.1.2:26
                                        211.211.211.2:26
                                                         211.211.211.2:26
                     192.168.1.2:27
                                        211.211.211.2:27
                                                          211.211.211.2:27
icmp 200.1.1.3:27
                                                         211.211.211.2:28
                     192.168.1.2:28
icmp 200.1.1.3:28
                                        211.211.211.2:28
--- 200.1.1.3
                     192.168.1.2
--- 200.1.1.4
                     192.168.1.3
```

Router#

三、动态 NAT 配置

1、为了进行动态 NAT 配置,首先需要点击 Router 0 图标,进入其配置页面。然后选择 CLI 面板,切换到全局配置模式,使用以下命令完成动态 NAT 的配置。

```
Router#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config) #
Router(config) #no ip nat inside source static 192.168.1.2 200.1.1.3
Router(config) #no ip nat inside source static 192.168.1.3 200.1.1.4
Router(config) #access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
Router(config) #ip nat pool scu 200.1.1.1 200.1.1.1 netmask 255.255.255.0
Router(config) #ip nat inside source list 1 pool scu
Router(config) #
```

2、完成后打开 PC0,使用 ping 命令测试与 211. 211. 211. 2 地址的网络连通性。同时在 PC1 的 Command Prompt 模拟界面,使用相同的 ping 命令,观察网络连接的情况。

```
C:\>ping 211.211.211.2

Pinging 211.211.211.2 with 32 bytes of data:

Reply from 211.211.211.2: bytes=32 time=8ms TTL=126

Reply from 211.211.211.2: bytes=32 time=5ms TTL=126

Reply from 211.211.211.2: bytes=32 time=6ms TTL=126

Reply from 211.211.211.2: bytes=32 time=4ms TTL=126

Ping statistics for 211.211.211.2:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 4ms, Maximum = 8ms, Average = 5ms

C:\>
```

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 211.211.211.2

Pinging 211.211.211.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 211.211.211.2:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

3、观察到 PCO 可以连接而 PC1 不能连通

思考题: 在上述实验中, 为什么 PC1 不能 ping 通 211. 211. 211. 2 主机?

因为地址池是有容量限制的,所建立的公有地址池 SCU 中仅有一个地址,该地址已经被 PCO 所使用,而 PC1 在后续发起请求时无法获取到公网地址来转换,导致其无法与外部网络的主机通信。

四、PAT 配置

1、为了进行 PAT 配置,首先需要在动态 NAT 配置的基础上,点击 Router 0 图标,进入其配置页面。然后选择 CLI 面板,切换到全局配置模式,使用以下命令进行 PAT 配置。

```
Router#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config) #no ip nat inside source list 1
Router(config) #ip nat inside source list
Router(config) #ip nat inside source list 1 pool scu overload
Router(config) #
```

2、在完成 PAT 的配置后,需要打开 PCO 的 Command Prompt 模拟界面,使用 ping 命令测试与 211. 211. 211. 2 地址的网络连通性。同时在 PC1 的 Command Prompt 模拟界面,使用相同的 ping 命令,观察网络连接的情况。

```
C:\>ping 211.211.211.2

Pinging 211.211.211.2 with 32 bytes of data:

Reply from 211.211.211.2: bytes=32 time=10ms TTL=126

Reply from 211.211.211.2: bytes=32 time=5ms TTL=126

Reply from 211.211.211.2: bytes=32 time=7ms TTL=126

Reply from 211.211.211.2: bytes=32 time=4ms TTL=126

Ping statistics for 211.211.2: bytes=32 time=4ms TTL=126

Ping statistics for 211.211.2:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 4ms, Maximum = 10ms, Average = 6ms
```

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 211.211.211.2
Pinging 211.211.211.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 211.211.211.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>ping 211.211.211.2
Pinging 211.211.211.2 with 32 bytes of data:
Reply from 211.211.211.2: bytes=32 time=9ms TTL=126
Reply from 211.211.211.2: bytes=32 time=7ms TTL=126
Reply from 211.211.211.2: bytes=32 time=6ms TTL=126
Reply from 211.211.211.2: bytes=32 time=6ms TTL=126
Ping statistics for 211.211.211.2:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 6ms, Maximum = 9ms, Average = 7ms
C:\>
```

3、观察到 PCO 与 PC1 都能够连通

思考题:上述操作中, PCO和 PC1使用的 Inside global 地址是多少?

使用的是 Router0 连接到广域网的地址, 即 200.1.1

数据记录 和算

实验过程记录如上述所示

结 论 (结 果) 通过本次实验,我观察到了NAT(网络地址转换)在实际应用中的具体表现。配置完成后,当内部网络的设备尝试访问互联网时,其原始私有IP地址被成功转换为路由器上预设的公共IP地址,这表明静态NAT配置正确无误。对于动态NAT,随着不同内部主机发起对外部网络的请求,它们能够自动获得一个临时的公网IP地址进行通信,并且在会话结束后释放该地址,确保了资源的有效利用。此外,在启用PAT(端口地址转换)的情况下,多个内部主机可以共享同一个公网IP地址访问外部网络,同时保持各自会话独立,极大地提高了公网IP地址的使用效率。

	-	
小结	通过本次实验,我成功地在模拟网架设的路由器上配置了NAT(网络地址转换)功能深刻理解了NAT技术在网络通信中的重要性。实验过程中,我学习到NAT不仅能够有效解决IPv4地址资源紧缺的问题,还能增强内部网络的安全性,因为对外部网络隐藏了部网络的真实IP地址。此外,我还掌握了静态NAT、动态NAT及PAT(端口地址转换)等不同类型NAT的具体配置方法及其应用场景。这次实验让我认识到理论知识与实践操作之间的差距,只有亲手操作才能真正掌握技术要点。未来,我将继续深化学习,探察更多网络技术领域,不断提升自己的专业技能。	
指导 评 议	成绩评定:	指导教师签名: