



计算机网络课程设计



1.实验目标

本实验的目的是了解如何通过Console口对路由器进行初始配置,例如IP信息、权限和账户等。

2.实验平台


Packet Tracer环境配置: Windows 11 (任何可以安装Cisco Packet Tracer的平台均可以完成)。

3.实验工具

Cisco Packet Tracer 8.2.1

4.实验原理(路由器的四种工作模式)

在连接并登录路由器后,进入可操作的状态。路由器在可操作状态下有四种模式,分别为用户模式、特权模式、全局模式和接口模式。不同的模式下,路由器允许执行的命令是不同的,也就是说,每个模式都有自己的命令范围。一般来说,用户模式的命令范围最小,特权模式的命令范围最大,全局模式和接口模式的命令范围介于二者之间。



5.实验步骤


(1) 构建网络拓扑结构

启动思科模拟器,从左下角的设备框中拖动1台1841路由器、1台2950-24交换机和2台主机到工作区。使用配置线将路由器的Console口与主机PCO的RS 232口相连,使用直通线将其他设备的以太网口相连,构建实验拓扑结构。配置线的连接方式需要特别注意,否则无法进行路由器的配置操作。

(2) 配置主机的IP信息

在工作区中,双击PC1主机图标打开配置窗口,切换到"Desktop"选项卡,点击"IP Configuration"按钮,即可看到PC1的IP配置界面。依次为PC1主机设置IP地址、子网掩码和网关。PC0主机使用配置线与路由器的Console口相连,因此不需要设置IP地址、子网掩码和网关。





设备	接口	IP地址	子网掩码	默认网关
P <i>C</i> 0	RS 232	N/A	N/A	N/A
PC1	Fa0	192.168.1.2	255.255.225.0	192.168.1.1


5.实验步骤

(3) 路由器Console口配置

设备	接口	IP地址	子网掩码	默认网关
RO	Fa0/0	192.168.1.1	255.255.225.0	N/A

PCO主机使用配置线将其RS 232口与路由器的 FaO/O接口相连,并根据表7-4的内容为其设置 IP信息。

在工作区中,单击PCO图标打开配置窗口,切换到"Desktop"选项卡,点击"终端"按钮,就可以看到PCO的终端配置界面



5.实验步骤

(3) 路由器Console口配置

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface fastEthernet 0/0····//设置 0 号端口。
Router(config-if)#no shutdown→ //开启端口。
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 → //设置 IP 地址。
Router(config-if)#end //返回特权模式。
Router# .
%SYS-5-CONFIG I: Configured from Console by Console
Router#show interfaces fastEthernet 0/0 - //查看接口配置。
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Lance, address is 0090.0c0d.6701 (bia 0090.0c0d.6701)
·· Internet address is 192.168.1.1/24 - //可以看到 IP 地址设置成功。
· · MTU·1500·bytes, ·BW·100000·Kbit, ·DLY·100·usec, ·
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
· Encapsulation ARPA, loopback not set
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00,
Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never
· · Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
· · · Queueing strategy: fifo
· · Output ·queue · : 0/40 · (size/max) »
5 minute input rate 13 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 13 bits/sec, 0 packets/sec
· · · · 4 packets input, 512 bytes, 0 no buffer
···· Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
···· 0 input packets with dribble condition detected
· · · · 4 packets output, 512 bytes, 0 underruns
· · · · 0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
· · · · 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
· · · · · 0·lost·carrier. · 0·no·carrier
···· 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

//Router0 的配置命令。


Router#configure terminal -

Router>enable //进入特权模式。

5.实验步骤

(4) 路由器连通性测试

为了检验PC1主机与RouterO之间的 网络连通性,我们可以在PC1主机 上执行ping命令。首先,用鼠标左键单击PC1主机的图标,打开其配置界面。然后,选择"Desktop"选项卡下的"Command Prompt"按钮,进入命令行模式。接着,在命令行中输入"ping 192.168.1.1"并按回车键。



5.实验步骤

(5) telnet登陆配置

为了使用Telne+协议远程登录路由器,需要在路由器上创建一个admin账户,并为其分配一个特权级别。在Packet Tracer中,路由器支持16个不同的特权级别,从0到15,每个级别对应不同的命令权限。在PCO的终端窗口中输入以下命令:

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#username admin secret 0 456 - //创建用户 admin, 登录密码为 456, 特权级别为 0

Router(config)#line vty 0.4·····//允许最多 5 个虚拟终端同时远程登录。

Router(config-line)#transport input telnet * · · · · //使用 Telnet 登录。

Router(config-line)#login local····//使用本地认证。

Router(config-line)#exec-timeout·5·0···//登录超时时间为 5 分钟。

Router(config-line)#exit

Router(config)#enable password 123 - · · · //设置 enable 密码。

Router(config)# -

5.实验步骤

(6) Telnet登录测试

在PC1的"Command Prompt"窗口中使用Telnet 命令来远程登录RouterO。输入"Telnet 192.168.1.1"后,按照提示输入用户名admin和密码456。图7-22展示了PC1主机成功地通过Telnet连接到RouterO的过程。为了进入特权模式,还需要输入另一个密码123。一旦登录到路由器,就可以像使用Console口一样对路由器进行各种配置操作。

C:\>telnet 192.168.1.1
Trying 192.168.1.1 ...Open

User Access Verification

Username: admin
Password:
Router>enable
Password:
Router#