Oficina Tècnica de Direcció de Projecte







Govern de les Illes Balears

Conselleria d'Economia i Competitivitat Direcció General d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic

[PINBAL: MANUAL D'INSTAL·LACIÓ]







Índex

1.Introducció	3
2.Prerequisits	
3.Descarregar codi font i compilar	
4.Desplegament al servidor d'aplicacions	
1.1 Configuració de l'accés a la base de dades	<u>.</u>
1.2 Configuració de l'autenticació	
1.3 Desplegament dels arxius de l'aplicació	
1.4 Desplegament del fitxer amb paràmetres de configuració	
5.Configuració de la base de dades	Ç
6.Recobriment WS	10
7.Paràmetres de configuració de l'aplicació	
8.Configuració dels plugins CAIB	
1.5 Plugin de dades d'usuaris	13
1.6 Plugin de signatura digital	13
1.7 Plugin de custòdia documental	14
Annex I: Exemple de fitxer de configuració	15

Data: 16/06/2022







Introducció 1.

En aquest document es detalla el procés que s'ha de seguir per a descarregar, compilar i desplegar l'aplicació PINBAL a damunt d'un servidor d'aplicacions.

00_pinbal_instalar.odt Pàgina 3 / 17 Data: 16/06/2022







2. Prerequisits

Per a poder descarregar, compilar i executar l'aplicació serà necessari disposar del següent programari:

- 1. Java JDK 1.6 (http://www.oracle.com/es/technologies/java/index.html).
- 2. JBoss EAP 5.1 amb el pegat de la DGIDT aplicat.
- 3. Client de Subversion (http://subversion.tigris.org/).
- 4. Maven v.3 o superior (http://maven.apache.org/).

00_pinbal_instalar.odt Pàgina 4 / 17









 $00_pinbal_instalar.odt$ Pàgina 5 / 17 Data: 16/06/2022







3. Descarregar codi font i compilar

Per a baixar el codi font de l'aplicació s'ha d'emprar el client de subversion. La URL del repositori és la següent:

svn+ssh://scm.gforge.caib.es/svn/pinbal

Una vegada descarregat el codi font s'ha d'emprar l'eina Maven per a compilar l'aplicació. S'ha d'executar la següent comanda dins la carpeta principal de l'aplicació:

\$ mvn package

Si tot ha anat bé al final de l'execució d'aquesta comanda hauria de sortir un text similar al següent:

```
[INFO]
[INFO] Reactor Summary:
[INFO]
[INFO] pinbal ...... SUCCESS [0.001s]
[INFO] pinbal-scsp ...... SUCCESS [0.001s]
[INFO] pinbal-core-client ...... SUCCESS [0.001s]
[INFO] pinbal-core ...... SUCCESS [0.001s]
[INFO] pinbal-webapp Maven Webapp ...... SUCCESS [0.001s]
[INFO] pinbal-ear ...... SUCCESS [0.001s]
[INFO] pinbal-plugins-caib ...... SUCCESS [0.001s]
[INFO]
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO]
              ______
[INFO] Total time: 0.1s
[INFO] Finished at: Mon Jan 01 00:00:00 CEST 1971
[INFO] Final Memory: 13M/166M
[INFO]
```

Una vegada compilat correctament el codi font de l'aplicació obtindrem els següents arxius per a desplegar l'aplicació:

- pinbal-ear/target/pinbal.ear
- pinbal-plugins-caib/target/pinbal-plugins-caib.jar

00_pinbal_instalar.odt Pàgina 6 / 17 Data: 16/06/2022







Desplegament al servidor d'aplicacions 4.

Per al desplegament de l'aplicació PINBAL suposarem que ja es disposa del servidor d'aplicacions JBoss-EAP-5.1 correctament configurat i funcionant a damunt l'entorn de la DGIDT.

1.1 Configuració de l'accés a la base de dades

Per a configurar l'accés a la base de dades s'ha de crear l'arxiu pinbal-ds.xml a dins el directori server/default/deploycaib amb el següent contingut:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<datasources>
  <no-tx-datasource>
    <jndi-name>es.caib.pinbal.db</jndi-name>
    <connection-url>jdbc:oracle:thin:@DB SERVER:1521:orcl</connection-url>
    <driver-class>oracle.jdbc.driver.OracleDriver</driver-class>
    <user-name>USER NAME</user-name>
    <password>PASSWORD</password>
 </no-tx-datasource>
</datasources>
```

En aquest fitxer haureu de substituir les següents variables:

- DB SERVER: Adreça IP del servidor de base de dades.
- USER NAME: Usuari per a accedir a l'esquema del PINBAL.
- PASSWORD: Contrasenya per a accedir a l'esquema del PINBAL.

S'ha de verificar que els drivers d'accés a la base de dades estiguin inclosos al directori server/default/lib. En el cas d'oracle el nom de l'arxiu amb els drivers seria ojdbc14.jar.

1.2 Configuració de l'autenticació

Per a l'autenticació i autorització dels usuaris l'aplicació PINBAL requereix que a dins el fitxer server/default/conf/login-config.xml estigui definit una entrada aplication-policy amb el nom "seycon":

```
<application-policy name="seycon">
    <authentication>
        [\ldots]
    </authentication>
  </application-policy>
```

Els rols de seguretat disponibles son els següents:

- PBL ADMIN: Administrador de l'aplicació.
- PBL REPRES: Usuari que pot actuar com a representant de l'aplicació.
- PBL DELEG: Usuari que pot actuar com a delegat de l'aplicació.
- PBL AUDIT: Usuari que pot actuar com a auditor de l'aplicació.
- PBL SUPERAUD: Usuari que pot actuar com a super-auditor de l'aplicació.

1.3 Desplegament dels arxius de l'aplicació

S'han de copiar els següents fitxers a dins el servidor d'aplicacions:

00_pinbal_instalar.odt Pàgina 7 / 17 Data: 16/06/2022








pinbal.ear - Al directori server/default/deploycaib

1.4 Desplegament del fitxer amb paràmetres de configuració

L'aplicació disposa d'una sèrie de paràmetres configurables que permeten modificar el seu comportament. Aquests paràmetres s'especifiquen mitjançant un fitxer de properties.

La configuració del fitxer de paràmetres es farà mitjançant la creació d'un arxiu pinbal.sar. Aquest arxiu ha d'estar comprimit com un arxiu .jar i l'estructura de fitxers que ha de contenir ha de ser la següent:



El contingut del fitxer jboss-service.xml ha de ser el següent:

```
<server>
     <mbean code="org.jboss.varia.property.SystemPropertiesService"</pre>
name="jboss:type=Service,name=AplicacionProperties">
            <attribute name="Properties">
es.caib.pinbal.properties.path=classpath:pinbal.properties
            </attribute>
     </mbean>
</server>
```

A dins el fitxer pinbal.properties s'han d'especificar els paràmetres per a configurar l'aplicació. Per a veure amb més detall cada un dels paràmetres disponibles podeu consultar el capítol 7 d'aquest document.

00_pinbal_instalar.odt Pàgina 8 / 17 Data: 16/06/2022







Document de treball intern

5. Configuració de la base de dades

Per a inicialitzar l'esquema de base de dades de l'aplicació s'han d'executar una sèrie de scripts SQL amb un ordre determinat. Els fitxers amb els scripts de base de dades es poden trobar a dins el directori scripts/bbdd/1.0/oracle.

La següència d'accions a realitzar és la següent:

- 1. Executar l'script scsp requiriente creacion.agl
- Executar scsp requiriente pre-carga.sql
- Editar scsp_requiriente_configuracion.sql i configurar els paràmetres keystoreFile, keyStoreType i keyStorePass de la taula CORE_PARAMETRO_CONFIGURACION.
- 4. Editar scsp_requiriente_configuracion.sql i substituir el text PREFIJO_IDPETICION dels inserts de la taula CORE_SERVICIO pel prefix desitjat.
- 5. Editar scsp_requiriente_configuracion.sql i substituir el text ALIAS_CERTIFICADO_FIRMA dels inserts de la taula CORE_SERVICIO per l'àlies del certificat que s'ha d'emprar per a signar les peticions de cada servei.
- 6. Executar l'script scsp_requiriente_configuracion.sql.
- 7. Executar l'script spring_security_acl_creacio.sql.
- 8. Executar l'script pinbal creacio.sql.
- 9. Executar l'script pinbal_dgtic.sql.

00_pinbal_instalar.odt Pàgina 9 / 17







Recobriment WS 6.

El servei web del recobriment es desplega conjuntament amb l'ear de l'aplicació. La URL del servei és la següent:

http://localhost:8080/pinbal/ws/recobriment

00_pinbal_instalar.odt Pàgina 10 / 17 Data: 16/06/2022







7. Paràmetres de configuració de l'aplicació

A continuació detallam els paràmetres de configuració disponibles per a l'aplicació. Per a més claredat hem llevat el prefix **es.caib.pinbal** a tots els paràmetres.

· · ·	
Paràmetres de la base de dades	
datasource.jndi	JNDI per a accedir al datasource de l'aplicació
hibernate.dialect	Paràmetre dialect de Hibernate
hibernate.show_sql	Paràmetre show_sql de Hibernate
hibernate.hbm2ddl.auto	Paràmetre hbm2ddl_auto de Hibernate
Esborrar registres	
entitat.accio.esborrar.activa	Si es true desactiva la opció d'esborrar entitats
procediment.accio.esborrar.activa	Si es true desactiva l'opció d'esborrar procediments
Generació del justificant de la petició	
justificant.extensio.sortida	Extensió de sortida al generar els justificants de les consultes.
justificant.convertir.pdfa	Si es true i l'extensió de sortida del justificant és PDF es fa una transformació del document resultant al format PDF/A.
justificant.signar.i.custodiar	Si es true el justificant es signa i custòdia emprant els plugins.
Conversió de documents	
conversio.tipus	Tipus de conversor de documents. Les posibles opcions son "openoffice" i "xdocreport". Si no s'especifica s'agafa el valor "openoffice".
conversio.open.office.host	Adreça IP del servidor OpenOffice
conversio.open.office.port	Port del servidor OpenOffice
Mapeig de rols	
mapeig.rol.PBL_ADMIN	Mapeig per al rol PBL_ADMIN
mapeig.rol.PBL_REPRES	Mapeig per al rol PBL_REPRES
mapeig.rol.PBL_DELEG	Mapeig per al rol PBL_DELEG
mapeig.rol.PBL_AUDIT	Mapeig per al rol PBL_AUDIT
mapeig.rol.PBL_SUPERAUD	Mapeig per al rol PBL_SUPERAUD
Plugins	

00_pinbal_instalar.odt Pàgina 11 / 17

Estrictament Confidencial Data: 16/06/2022 Document de treball intern

Serveis d'AE de la CAIB







plugin.signatura.class	Classe del plugin de signatura digital
plugin.custodia.class	Classe del plugin de custòdia documental
Paràmetres SCSP (veure documentació SCSP)	
scsp.axis2.client.xml	
scsp.axis2.client.repository	
scsp.almacenamiento.ficheros	
scsp.almacenamiento.transmisiones	
scsp.afirma.enabled	
scsp.afirma.url	
scsp.afirma.idAplicacion	
scsp.afirma.modoValidacion	
scsp.custom.cert.validation.class	
scsp.keystoreType	
scsp.keystoreFile	
scsp.keystorePass	
scsp.validacion.formatoFirma	
scsp.validacion.formatoFirma	
scsp.polling.enabled	
scsp.task.polling.intervalo	
scsp.task.polling.espera	

Els valors dels paràmetres amb el prefix "scsp." s'exporten automàticament cap a la taula CORE_PARAMETRO_CONFIGURACION al arrancar l'aplicació. D'aquesta forma es poden canviar els paràmetres de configuració de SCSP des del fitxer de properties.

La única excepció a aquest funcionament són els paràmetres "scsp.keystore" que necessiten configurar-se directament a la base de dades.

00_pinbal_instalar.odt Pàgina 12 / 17 Data: 16/06/2022







8. Configuració dels plugins CAIB

L'aplicació proporciona una implementació dels plugins per als sistemes d'informació disponibles a la CAIB.

La configuració d'aquests plugins es durà a terme mitjançant el mateix fitxer de properties que s'empra per a configurar tota l'aplicació (veure secció 8).

1.5 Plugin de dades d'usuaris

Aquest plugin permet obtenir la informació d'un usuari mitjançant una consulta de base de dades feta per JDBC. S'hauran d'especificar mitjançant properties els següents paràmetres:

Plugin de dades d'usuaris	
plugin.dades.usuari.class	es.caib.pinbal.plugins.caib.DadesUsuariPluginJdbc
plugin.dades.usuari.jdbc.datasource.jndi.name	JNDI del datasource que s'emprarà per a fer les consultes
plugin.dades.usuari.jdbc.query.codi	Consulta SQL a executar per a obtenir les dades d'un usuari donat el seu codi
plugin.dades.usuari.jdbc.query.nif	Consulta SQL a executar per a obtenir les dades d'un usuari donat el seu NIF
plugin.dades.usuari.jdbc.query.rols	Consulta SQL a executar per a obtenir els rols d'un usuari donat el seu codi. Aquest paràmetre només és necessari si es vol fer servir el recobriment WS.

La consulta SQL haurà de retornar les següents columnes:

- 1. Codi de l'usuari
- 2. Nom sencer de l'usuari
- 3. DNI de l'usuari
- 4. Adreça de correu electrònic de l'usuari

La consulta SQL ha d'acceptar com a paràmetre el codi de l'usuari que es vol consultar. Aquest paràmetre es podrà especificar mitjançant un el caràcter '?' o amb el text ':codi'.

1.6 Plugin de signatura digital

Aquest plugin permet la signatura de documents i la validació de certificats mitjançant la plataforma IB-Key. S'hauran d'especificar mitjançant properties els següents paràmetres:

Plugin de signatura digital	
plugin.signatura.class	es.caib.pinbal.plugins.caib.SignaturaPluginCaib
plugin.signatura.caib.certificat.alias	Alias del certificat que s'emprarà per a signar
plugin.signatura.caib.certificat.password	Contrasenya del certificat que s'emprarà per a signar
plugin.signatura.caib.signatura.content.type	Paràmetre content type per a fer la signatura
plugin.signatura.caib.validacio.content.type	Paràmetre content type per a fer la validació

00_pinbal_instalar.odt Pàgina 13 / 17

Estrictament Confidencial Data: 16/06/2022 Document de treball intern







1.7 Plugin de custòdia documental

Aquest plugin permet la signatura de documents i la validació de certificats mitjançant l'aplicació de custòdia del Govern de les Illes Balears.

S'hauran d'especificar mitjançant properties els següents paràmetres:

Plugin de custòdia de documents	
plugin.custodia.class	es.caib.pinbal.plugins.caib.CustodiaPluginCaib
plugin.custodia.caib.url	Url del servei de custòdia
plugin.custodia.caib.username	Usuari per a accedir al servei de custòdia
plugin.custodia.caib.password	Contrasenya per a accedir al servei de custòdia
plugin.custodia.caib.tipus.document	Tipus de document per defecte per a les peticions de custòdia.

00_pinbal_instalar.odt Pàgina 14 / 17







Annex I: Exemple de fitxer de configuració

```
# ###
# Paràmetres accés a base de dades
# ###
es.caib.pinbal.datasource.jndi=java:es.caib.pinbal.db
es.caib.pinbal.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.Oracle9iDialect
es.caib.pinbal.hibernate.show sql=false
es.caib.pinbal.hibernate.hbm2ddl.auto=false
# ###
# Opcions d'esborrar
# ###
es.caib.pinbal.entitat.accio.esborrar.activa=false
es.caib.pinbal.procediment.accio.esborrar.activa=false
# ###
# Generació del justificant
# ###
es.caib.pinbal.justificant.extensio.sortida=pdf
es.caib.pinbal.justificant.signar.i.custodiar=true
# ###
# Conversió de documents
# ###
es.caib.pinbal.conversio.open.office.host=10.35.3.87
es.caib.pinbal.conversio.open.office.port=8100
# ###
# Mapeig de rols
# ###
es.caib.pinbal.mapeig.rol.PBL_ADMIN=ROLE_ADMIN
es.caib.pinbal.mapeig.rol.PBL_REPRES=ROLE_REPRES
es.caib.pinbal.mapeig.rol.PBL_DELEG=ROLE_DELEG
es.caib.pinbal.mapeig.rol.PBL AUDIT=ROLE AUDIT
```

00_pinbal_instalar.odt Pàgina 15 / 17 Data: 16/06/2022







```
# ###
# Plugin de dades d'usuari
# ###
es.caib.pinbal.plugin.dades.usuari.class=es.caib.pinbal.core.extern.impl.Dad
esUsuariPluginJdbc
es.caib.pinbal.plugin.dades.usuari.jdbc.datasource.jndi.name=java:es.caib.pi
nbal.usuaris.db
es.caib.pinbal.plugin.dades.usuari.jdbc.query.codi=select codi, nom || ' '
|| llinatges, dni, email from usuari where codi=:codi
es.caib.pinbal.plugin.dades.usuari.jdbc.query.nif=select codi, nom || ' ' ||
llinatges, dni, email from usuari where nif=:nif
# ###
# Plugin de signatura
# ###
es.caib.pinbal.plugin.signatura.class=es.caib.pinbal.core.extern.impl.Signat
uraPluginCaib
es.caib.pinbal.plugin.signatura.caib.certificat.alias=cert
es.caib.pinbal.plugin.signatura.caib.certificat.password=1234
es.caib.pinbal.plugin.signatura.caib.content.type=application/pinbal
# ###
# Plugin de custòdia
# ###
es.caib.pinbal.plugin.custodia.class=es.caib.pinbal.core.extern.impl.Custodi
aPluginCaib
es.caib.pinbal.plugin.custodia.caib.url=https://custodia server ip/
signatura/services/CustodiaDocumentos
es.caib.pinbal.plugin.custodia.caib.username=PINBAL
es.caib.pinbal.plugin.custodia.caib.password=PINBAL
es.caib.pinbal.plugin.custodia.caib.tipus.document=1
# ###
# Configuració SCSP
# ###
es.caib.pinbal.scsp.axis2.client.xml=/axis2/axis2.xml
es.caib.pinbal.scsp.axis2.client.repository=/axis2/
es.caib.pinbal.scsp.almacenamiento.ficheros=/opt/shared/bin/pinbal/scsp/
ficheros
es.caib.pinbal.scsp.almacenamiento.transmisiones=1
es.caib.pinbal.scsp.afirma.enabled=false
```

00_pinbal_instalar.odt Pàgina 16 / 17 Data: 16/06/2022

Serveis d'AE de la CAIB







- es.caib.pinbal.scsp.afirma.url=none
- es.caib.pinbal.scsp.afirma.idAplicacion=none
- es.caib.pinbal.scsp.afirma.modoValidacion=none
- es.caib.pinbal.scsp.custom.cert.validation.class=es.scsp.common.certificates .revocation.IgnoreRevocationManager
- es.caib.pinbal.scsp.keystoreType=jks
- es.caib.pinbal.scsp.keystoreFile=file://opt/shared/bin/pinbal/scsp/ pinbal.jks
- es.caib.pinbal.scsp.keystorePass=1234
- es.caib.pinbal.scsp.validacion.formatoFirma=permisivo
- es.caib.pinbal.scsp.polling.enabled=true
- es.caib.pinbal.scsp.task.polling.intervalo=1800
- es.caib.pinbal.scsp.task.polling.espera=1000

00_pinbal_instalar.odt Pàgina 17 / 17 Data: 16/06/2022