

Message-oriented Middleware in Python

Advanced Computer Programming

Prof. Luigi De Simone





Argomenti

- Comunicazione indiretta
- Message-oriented middleware e sistemi event-based
- Modelli PTP e PUB-SUB
- Apache ActiveMQ
- Python STOMP
- Esempio di utilizzo di STOMP in Python

Riferimenti

- https://activemq.apache.org/
- https://jasonrbriggs.github.io/stomp.py/



Motivazioni dietro i Message-Oriented Middleware

- Sono di solito utilizzati per rimpiazzare quelli basati sul paradigma RPC
 - Le chiamate RPC sono <u>sincrone</u> e possiamo avere problemi di scalabilità
 - Le richieste RPC arretrate rallentano l'intero sistema
 - Soluzione: Utilizzare un meccanismo asincrono per incrementare la scalabilità!
- Sono utilizzati per sviluppare sistemi con high availability e scalability
 - C'è necessità di mantenere il sistema funzionante anche dopo un fallimento di uno o più server
 - Soluzione: Migrare da un server all'altro utilizzando i broker nel caso di fallimento di un server



Comunicazione indiretta

- Comunicazione indiretta: comunicazione tra entità di un sistema distribuito tramite un intermediario:
 - assenza di accoppiamento diretto tra sender e receiver(s).
- La "natura" dell'intermediario dipende dallo specifico approccio alla comunicazione indiretta:
 - group communication: astrazione di gruppo, un messaggio è mandato ad un gruppo e quindi recapitato ai membri del gruppo;
 - shared memory: distributed shared memory, tuple space;
 - code di messaggi: astrazione di coda, meccanismo point-to-point. Il sender inserisce il messaggio in una coda, che è poi rimosso da <u>un solo</u> receiver;
 - publish-subscribe: il publisher genera messaggi, il subscriber esprime interesse per una certa tipologia di messaggi; meccanismo uno-a-molti.


THE THE PROPERTY OF THE PROPER

MOM

- Soluzioni middleware basate su code o approcci publish-subscribe sono note come message-oriented middleware (MOM):
 - i sistemi basati su publish-subscribe sono anche noti come distributed eventbased systems.
- Il MOM gioca il ruolo di intermediario (message broker) nella comunicazione indiretta basata su messaggi:
 - il MOM garantisce lo scambio di messaggi tra applicazioni con tecniche di di store-and-forward;
 - o il MOM solleva il programmatore dai dettagli di *basso livello* della comunicazione (per es., RPC e protocolli di rete), ed espone una API *di alto livello* come, ad esempio, le primitive **send/receive message.**









Aspetti chiave di un MOM

- Recapita il messaggio all'applicazione B che può risiedere su una macchina differente rispetto ad A;
- Gestisce la comunicazione tramite la rete
 - il MOM può conservare un messaggio finché la rete diventa disponibile, e poi provvede ad inoltrarlo;
- L'applicazione B potrebbe non essere in esecuzione quando A invia un messaggio:
 - Il MOM può conservare il messaggio finché B diventa disponibile;
 - L'applicazione A non si blocca nell'attesa che B riceva il messaggio (comunicazione asincrona).




Proprietà di disaccoppiamento

- I message-oriented middleware (MOM) forniscono un meccanismo per l'integrazione flessibile e disaccoppiata di applicazioni distribuite.
- Disaccoppiamento spaziale: il sender non conosce –o non ha bisogno di conoscere – l'identità del receiver e viceversa:
 - i partecipanti possono essere sostituiti, migrati, aggiornati, etc.
- Disaccoppiamento temporale: il sender e il receiver possono avere cicli di vita differenti:
 - il sender e il receiver non devono essere necessariamente in esecuzione allo stesso tempo per poter comunicare.



- THOU WHITE
- La comunicazione indiretta è fortemente utilizzata per la propagazione (dissemination) di eventi nei sistemi distribuiti:
 - Evento: condizione rilevata da/in una applicazione e comunicata all'intermediario (per es. il MOM) sotto forma di messaggio.
 - Notifica: l'atto di informare un insieme di applicazioni dell'occorrenza dell'evento.
- L'approccio evento-notifica richiama il pattern Observer.




- Un observer dichiara interesse agli eventi generati dal/nel subject tramite il concetto di sottoscrizione (1);
- Il **subject** rileva l'occorrenza di un evento (2), e **notifica** gli osservatori invocandone un'apposita funzione (3).



Ruolo dell'Observer

L'Observer (i) riduce l'accoppiamento soggetto-osservatore, e (ii) supporta la comunicazione uno-a-molti.




Tale approccio presenta alcuni **inconvenienti**:

- il subject deve mantenere una lista di observer e relative sottoscrizioni;
- il subject è responsabile di notificare gli observer all'occorrenza di un evento di interesse (scarsa scalabilità);
- gli observer devono conoscere il subject



Dall'observer al notification service

Per risolvere tali inconvenienti, la responsabilità di gestire gli osservatori/sottoscrizioni e di notificarli non è localizzata nei soggetti, ma delegato ad una terza entità detta Notification Service (NS).



Il *publish-subscribe* non è l'unico modello per realizzare sistemi **event-based**. Il **notification service** può utilizzare code di messaggi:

- i) all'occorrenza di un evento l'applicazione *sender* inserisce il messaggio in una **coda**;
- ii) il messaggio viene recapitato ai receiver sottoscritti alla coda.



THOUSE HEROTE

Esiste un grande interesse in ambito industriale nei sistemi event based e nei middleware ad eventi per la realizzazione di sistemi innovativi caratterizzati da

una grande scala e criticità



SESAR: Il nuovo sistema di controllo del traffico aereo in Europa.



NASPI: L'infrastruttura per il monitoraggio e controllo della rete elettrica nel nord America.



FSE: Le recenti soluzioni di interconnessione dei sistemi di fascicolo sanitario elettronico in Italia e in Europa.





Domini di Messaging comuni in MOM

Point-to-Point (PTP)


- Il dominio di messaging PTP ruota intorno al concetto di coda di messaggi;
- ogni messaggio ha un solo consumer

Publish-Subscribe

- ogni messaggio è associato ad un topic;
- utilizza il concetto di topic per l'invio e la ricezione dei messaggi;
- o ogni messaggio può avere più consumer




Messaging Point-to-Point



- Una coda conserva un determinato messaggio finché esso non scade o viene consumato;
- Il **receiver conferma (ack)** la corretta **ricezione** del messaggio.



Messaging Publish/Subscribe



- I topic conservano un messaggio finché esso non viene rilasciato ai subscriber correnti.
- I messaggi possono essere processati da 0...N subscriber.





- Esistono diversi protocolli utilizzati dai middleware (broker) MOM
- AMQP (Advanced Message Queuing Protocol)
 - Progettato per rimpiazzare middleware di messaggistica proprietari esistenti
 - Protocollo binario wire-level (un modo per portare i dati da un punto all'altro) progettato per l'interoperabilità tra diversi fornitori
 - Ancora molto popolare
- MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)
 - Protocollo di messaggistica publish-subscribe leggero, standard ISO (ISO/IEC PRF 20922), che usa TCP/IP
 - Progettato per situazioni in cui è richiesto un basso consumo energetico e in cui la larghezza di banda è limitata (scenari fog/edge computing, IoT)
- STOMP (Simple [or Streaming] Text Oriented Message Protocol)
 - Semplice protocollo basato su testo
 - Progettato per lavorare con middleware orientati ai messaggi (MOM)
 - Fornisce un formato *wire-level* che consente ai client STOMP di parlare con qualsiasi broker di messaggi che supporti il protocollo

TO THE TOTAL OF TH

Apache ActiveMQ

- Apache ActiveMQ è un popolare broker di messaggi open source, multiprotocollo basato su Java
- Supporta i protocolli standard del settore (e.g., AMQP, MQTT, STOMP)
- Supporta client scritti in diversi linguaggi come JavaScript, C, C++, Python,
 .Net, etc.
- Scaricabile da: http://activemq.apache.org/components/classic/download/
 - NOTA: scaricare la versione 5.16.6





- STOMP Simple (or Streaming) Text Oriented Messaging Protocol
 - Protocollo FRAME based che assume l'utilizzo di un 2-way streaming network protocol (ad esempio TCP)
 - Client e Server comunicano attraverso dei STOMP Frame inviati attraverso lo stream
 - Fornisce un formato interoperabile che consente di poter comunicare con qualsiasi message broker che supporti STOMP
 - Fornisce interoperabilità tra differenti linguaggi, piattaforme e broker
- "stomp.py" è una client library Python per accedere a servizi di messagging attraverso il protocollo STOMP
 - Esempi di provider sono: ActiveMQ, Artemis e RabbitMQ
 - Può essere eseguito anche in modalità standalone, attraverso la command-line
- Installazione
 - o pip install stomp.py

STOMP Frame

COMMAND

Header1:value1
Header2:value2

Body^@



STOMP: Connessione al provider

```
import stomp
conn = stomp.Connection([('127.0.0.1', 62613)])
conn.connect()
```

- Connection() accetta svariati parametri*, il principale è host_and_ports:
 - Lista di tuple, dove ogni tupla contiene la coppia ('IP-ADDRESS', PORT) dove il message broker è in ascolto
 - O IP-ADDRESS può anche essere un indirizzo IPv6
 - La possibilità di prevedere una lista di coppie IP, PORT permette al client di poter effettuare il check delle varie coppie, fin quando una socket connection non viene stabilita con successo
- connect(username=None, passcode=None, wait=False, headers=None, with_connect_command=False, **keyword_headers)
 - O username (str) specifica l'username per il login
 - o passcode (str) specifica la password dell'utente
 - wait (bool) attende che la connessione sia completata prima di ritornare
 - O headers (dict) mappa con headers addizionali da inviare con la sottoscrizione
 - with connect command se True, usa il comando CONNECT invece di STOMP
 - O keyword headers ulteriori headers da inviare con la sottoscrizione
 - O La disconnessione può essere effettuata con il metodo disconnect ()

^{*} Riferirsi alla documentazione - http://jasonrbriggs.github.io/stomp.py/api.html#establishing-a-connection





```
conn.send('/queue/test', 'test message')
```

Dopo aver stabilito la connessione è possibile inviare messaggi con il metodo send: che permette l'invio di un messaggio verso una specifica destination definita in un provider:

- send(destination, body, content_type=None, headers=None,
 **keyword headers)
 - o destination (str): destinazione, ad esempio una coda o un topic
 - o body: contenuto del messaggio
 - o content type (str): MIME type del messaggio
 - headers (dict): headers aggiuntivi da inviare con il messaggio
 - keyword headers: header aggiuntivi richiesti dal provider





```
conn.set_listener('name', MyListener())
conn.subscribe(destination='/queue/test', id=1, ack='auto')
```

- La ricezione dei messaggi avviene attraverso il setup di un Listener e la sottoscrizione ad una destination
- I Listener sono sottoclassi della ConnectionListener (sono fornite altre classi Listener, ad esempio la PrintingListener che stampa tutte le interazioni tra client-server):
- set listener(name, Listner)
 - O Name (str): nome da assegnare al listener (può essere utilizzato successivamente per rimuovere il listener)
 - O Listener: istanza di listener da utilizzare
- subscribe(destination, id, ack='auto', headers=None, **keyword_headers)
 - Permette la sottoscrizione ad una destination.
 - destination (str): topic o queue a cui sottoscriversi
 - o id (str): identificativo univoco della sottoscrizione
 - o ack (str): modalità di acknowledgment, auto, client or client-individual (metodi ack e nack)
 - headers (dict): mappa di header aggiuntivi da inviare con la sottoscrizione
 - keyword headers: ulteriori header da inviare con la sottoscrizione



STOMP: Ricezione dei messaggi (Listener)

```
class MyListener(stomp.ConnectionListener):
    def on_message(self, frame):
        print('received a message "%s"' % frame.body)
```

- Abilitano la ricezione asincrona di messaggi
- Necessario ridefinire il metodo on_message, invocato alla ricezione di ogni messaggio sulla destination a cui fa riferimento
- on_message(frame):
 frame: messaggio (Frame STOMP) ricevuto
- frame.body: corpo del messaggio
- frame.headers: mappa con gli header del messaggio
- frame.cmd: comando STOMP command

STOMP: Esempio **comunicazione point-to-point** (queue) con ActiveMQ. *Receiver*



```
# receiver.pv
import time, stomp
class MyListener(stomp.ConnectionListener):
                                                             Porto di default
   def init (self, conn):
                                                             utilizzato da ActiveMQ
        self.conn = conn
    def on message(self, frame):
       print('received a message "%s"' % frame.body)
if name == " main ":
    conn = stomp.Connection([('127.0.0.1', 61613)])
    conn.set listener('', MyListener(conn))
    conn.connect(wait=True)
    conn.subscribe(destination='/queue/test', id=1, ack='auto')
    time.sleep(60)
    conn.disconnect()
```

STOMP: Esempio **comunicazione point-to-point** (queue) con ActiveMQ. *Sender*



```
# sender.py
import stomp

conn = stomp.Connection([('127.0.0.1', 61613)])
conn.connect(wait=True)

conn.send('/queue/test', 'test message')

conn.disconnect()
```

STOMP: Esempio **comunicazione pub-sub** (topic) con ActiveMQ. *Subscriber*



```
# receiver.pv
import time, stomp
class MyListener(stomp.ConnectionListener):
   def init (self, conn):
       self.conn = conn
   def on message(self, frame):
       print('received a message "%s"' % frame.body)
if name == " main ":
   conn = stomp.Connection([('127.0.0.1', 61613)])
   conn.set listener('', MyListener(conn))
    conn.connect(wait=True)
    conn.subscribe(destination='/topic/test', id=1, ack='auto')
   time.sleep(60)
    conn.disconnect()
```

Porto di default utilizzato da ActiveMQ

STOMP: Esempio **comunicazione pub-sub** (topic) con ActiveMQ. *Publisher*



```
# sender.py
import stomp

conn = stomp.Connection([('127.0.0.1', 61613)])
conn.connect(wait=True)

conn.send('/topic/test', 'test message')

conn.disconnect()
```



STOMP: Transazioni

- Il protocollo STOMP mette a disposizione un metodo per trasmettere i messaggi ad un broker all'interno di una transazione
- I messaggi all'interno della transazione sono mantenuti dal server finché non viene effettuato:
 - o commit sulla transazione: in questo caso i messaggi sono effettivamente inoltrati
 - abort sulla transazione: in questo caso i messaggi sono scartati
- L'avvio di una transazione può essere effettuata con il metodo begin
 - o ritorna un transaction id che va utilizzato nell'invio dei messaggi
 - O Possibilità di generare il proprio id e passarlo al metodo come paraemtro

```
# Commit
conn.subscribe('/queue/test', id=5)
txid = conn.begin()
conn.send('/queue/test', 'test1', transaction=txid)
conn.send('/queue/test', 'test2', transaction=txid)
conn.send('/queue/test', 'test3', transaction=txid)
conn.commit(txid)

# Abort
conn.subscribe('/queue/test', id=6)
txid = conn.begin()
conn.send('/queue/test', 'test4', transaction=txid)
conn.send('/queue/test', 'test5', transaction=txid)
conn.abort(txid)
```



- E' necessario avviare il provider ActiveMQ prima dell'esecuzione di un applicativo STOMP
- ActiveMQ si avvia digitando activemq start da prompt*

```
~/apache-activemq-5.16.6/bin ./activemq start
INFO: Loading '/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6//bin/env'
INFO: Using java '/usr/bin/java'
INFO: Process with pid '98352' is already running
~/apache-activemq-5.16.6/bin
```



^{*} oppure activemq in versioni meno recenti di ActiveMQ



Administered objects e ActiveMQ

 Per terminare l'istanza di ActiveMQ si può digitare activemq stop da prompt*

```
~/apache-activemg-5.16.6/bin ./activemg stop
INFO: Loading '/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6//bin/env'
INFO: Using java '/usr/bin/java'
INFO: Waiting at least 30 seconds for regular process termination of pid '98352':
Java Runtime: Eclipse Adoptium 20.0.1 /Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-20.jdk/Contents/Home
     Heap sizes: current=67584k free=65570k max=1048576k
          JVM args: -Xms64M -Xmx1G -Djava.util.logging.config.file=logging.properties -Djava.security.auth.login.config=/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6
//conf/login.config --add-reads=java.xml=java.logging --add-opens=java.base/java.security=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.net=ALL-UNNAMED --ad
d-opens=java.base/java.lang=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.util=ALL-UNNAMED --add-opens=java.naming/javax.naming.spi=ALL-UNNAMED --add-opens=
java.rmi/sun.rmi.transport.tcp=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.util.concurrent=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.util.concurrent.atomic=A
LL-UNNAMED --add-exports=java.base/sun.net.www.protocol.http=ALL-UNNAMED --add-exports=java.base/sun.net.www.protocol.https=ALL-UNNAMED --add-exports
=java.base/sun.net.www.protocol.jar=ALL-UNNAMED --add-exports=jdk.xml.dom/org.w3c.dom.html=ALL-UNNAMED --add-exports=jdk.naming.rmi/com.sun.jndi.url.
rmi=ALL-UNNAMED -Dactivemq.classpath=/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6//conf:/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6//../lib/: -Dactivemq.home=/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6//../lib/: -Dactivemq-5.16.6//../lib/: -Dactivemq-5.16.6//../lib/: -Dactivemq-5.16.6//../lib/: -Dactivemq-5.16.6//.../lib/: -Dactivemq-6.16.6//.../lib/: -Dactivemq-6.16.6//.../lib/:
desi/apache-activemq-5.16.6/ -Dactivemq.base=/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/ -Dactivemq.conf=/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6//conf -Dactivem
q.data=/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6//data
Extensions classpath:
      [/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/optional,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/camel,/Users/ldesi/apache-acti
i/apache-activemq-5.16.6/lib/web,/Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/lib/extra]
ACTIVEMQ_HOME: /Users/ldesi/apache-activemg-5.16.6
ACTIVEMQ_BASE: /Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6
ACTIVEMQ_CONF: /Users/ldesi/apache-activemq-5.16.6/conf
ACTIVEMQ DATA: /Users/ldesi/apache-activemg-5.16.6/data
Connecting to pid: 98352
.Stopping broker: localhost
 .. FINISHED
```



Gestione/supervisione del provider

- ActiveMQ dispone di un'interfaccia di amministrazione web-based accessibile all'indirizzo: http://localhost:8161/
 - cliccare su "Manage ActiveMQ broker" (credenziali di default admin / admin);





Gestione di code e topic

- Accedendo all'interfaccia web di Apache ActiveMQ, è possibile gestire code e topic:
 - schede Queues/Topics.

