
CALOR Y ENERGÍA INTERNA

Energía interna: U

Es la energía asociada a los componentes microscópicos del sistema (átomos y moléculas)

Incluye:

- Energía Cinética del movimiento traslacional, rotacional y vibratorio de las moléculas.
- Energía potencial de los átomos dentro de las moléculas.
- Energía potencial eléctrica dentro de las moléculas.



Calor: Q


Es la energía que se transfiere de un sistema a otro (o al entorno), debido a la diferencia de temperatura entre estos(*).

Un sistema NO posee calor, si no que <u>ENTREGA o</u>

RECIBE calor



Analogía entre "Calor y E. Interna" y "Trabajo y E. Mecánica"



(*) Esta definición se ampliará más adelante

Unidades


Caloría (cal)

Cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de 1g de agua desde 14,5°C hasta 15,5°C.

Unidad Térmica Británica (Btu)

Cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de 1Lb de agua desde 63°F hasta 64°F.

Equivalente mecánico del calor



EXPERIMENTO DE JOULE


Hay fricción ⇒ disminuye la E. mecánica

E. mecánica E. Interna

Esto se ve en el aumento de la

TEMPERATURA

Equivalente mecánico del calor



4,186 J de E. mecánica elevan la temperatura de 1g de agua desde 14,5°C hasta 15,5°C

1 cal = 4,186 J

CALOR ESPECÍFICO - CALOR LATENTE

Cuando se le agrega energía a un sistema y el mismo no cambia su energía potencial y cinética macroscópicas, el sistema:

- ➤ Cambia su Temperatura CALOR ESPECÍFICO, ce
- > Cambia su estado o fase CALOR LATENTE, L

CALOR ESPECÍFICO

Es la cantidad de energía requerida para elevar en 1 grado la temperatura de una masa unitaria de sustancia

[Energía]/[masa].[Temperatura] = cal/g°C = J/Kg.°C

Es una medida de qué tan sensible es una sustancia a la adición de energía: mientras mayor es el calor específico, mayor es la cantidad de energía que se debe agregar a una determinada masa del material para causar un cambio particular de temperatura.

Cada sustancia tiene su propio calor específico

El calor específico varía con la temperatura, sin embargo en rangos de temperaturas pequeños podemos despreciar esas variaciones.

Ejemplo: AGUA

ce de 0°C a 100°C: 1 cal/g°C

ce a más de 100°C: 0,48 cal/g°C

ce a menos de o°C: 0,55 cal/g°C

Sustancia	Calor específico (cal/g°C)			
Agua	1			
Alcohol	0,58			
Aluminio	0,219			
Plomo	0,031			
Cobre	0,093			
Hierro	0,11			
Hielo	0,55			
Mercurio	0,033			
Plata	0,056			
Vidrio	0,2			
Vapor de Agua	0,48			

CALOR ESPECÍFICO

Cálculo de cantidad de calor cedido o absorbido

$$Ce = Q/(m.\Delta T)$$

$$Q = m.ce.\Delta T$$

$$(+) Q absorbido$$

$$(-) Q cedido$$

_

Ejemplo 1:

Se quiere elevar la temperatura de un trozo de 500g de Cobre, desde 140°C hasta 170°C, ¿qué cantidad de calor se debe suministrar?

 $Q = m \cdot ce \cdot \Delta T$

 $Q = 500g \cdot 0.093cal/g^{\circ}C \cdot (170-140)^{\circ}C$

Q = 1395 cal

Ejemplo 2:

¿A qué valor se eleva la temperatura de 600g de alcohol inicialmente a 50°C, si se le suministran 7000cal?


 $Q = m \cdot ce \cdot \Delta T \Rightarrow \Delta T = Q/(m.ce)$

 $\Delta T = 7000 cal/(600g.0,58 cal/g^{\circ}C)$

ΔT=20,12°C

Tf = 70,12°C


<u>Calorimetría</u>



Técnica utilizada para determinar:

- Calor específico de un material
- Cantidad de calor cedido o absorbido

Equilibrio térmico ⇒ Tf de la mezcla igual en todos los puntos



Equivalente en masa de agua del calorímetro:

- m Recipiente
 m Termómetro
 m Agitador

 π (g, Kg)

Qabs = - Qced

magua. ceagua. (Tf - Ti agua) + mcalorim. cecalorim. (Tf - Ti calorim) = - mx. cex. (Tf - Tix)

 $(m_{agua} + \pi) \cdot ce_{agua} \cdot (Tf - Ti_{agua}) = m_x \cdot ce_x \cdot (Ti_x - Tf)$

Entonces, colocando agua (ceagua) en un calorímetro conocido (π) y midiendo sus condiciones iniciales (magua y Tiagua), se puede calcular el cex de una masa de material desconocido (m_x) que se introduce a mayor temperatura (Ti_x) y por tanto cede Q al agua y al calorímetro.

La temperatura final de la mezcla (Tf) se mide cuando el sistema llega al equilibrio térmico.

$$(m_{agua} + \pi) \cdot ce_{agua} \cdot (Tf - Ti_{agua}) = m_x \cdot ce_x \cdot (Ti_x - Tf)$$

$$ce_x = [(m_{agua} + \pi) \cdot ce_{agua} \cdot (Tf - Ti_{agua})] / [m_x \cdot (Ti_x - Tf)]$$

CALOR LATENTE

Es la cantidad de energía requerida para cambiar de fase una masa unitaria de sustancia.

[Energía]/[masa]= cal/g = J/Kg

Los cambios de estado implican un cambio en la E. Interna del sistema pero no un cambio de la Temperatura

El cambio de E. Interna en este caso está asociado al cambio de la E. potencial intermolecular, ya que las moléculas de alejan o acercan entre sí cuando ocurre un cambio de fase.




Sublimación regresiva o inversa

_

CALOR LATENTE

Cálculo de cantidad de calor cedido o absorbido



__

Cada sustancia tiene su propio calor latente de fusión (Lf) y de vaporización (Lv). Algunos ejemplos:

Sustancia	Punto de fusión (°C)	Ļ		Punto de	L,	
		kJ/kg	kcal/kg	ebullición (°C)	kJ/kg	kcal/kg
Etanol	-114	104	24.9	78.3	854	204
Amoníaco	-75	332	79.3	-33.4	1370	327
Mercurio	-38.9	11.8	2.82	357	272	65.0
Agua	0.00	334	79.8	100.0	2256	539
Azufre	119	38.1	9.10	444.6	326	77,9
Plomo	327	24.5	5.85	1750	871	208
Antimonio	631	165	39.4	1440	561	134
Aluminio	660	380	90	2450	11400	2720
Plata	961	88.3	21.1	2193	2336	558
Oro	1063	64.5	15.4	2660	1578	377
Cobre	1083	134	32.0	2595	5069	1211
Uranio	1133	84	20.	3900	1900	454
Tungsteno	3410	184	44	5900	4810	1150

Ejemplo 3:

¿Cuánta energía se necesita para fundir un trozo de 600g de plomo que se encuentra sólido a 327°C (temperatura de fusión)?

 $Q = m \cdot Lf$

 $Q = 600g \cdot 24,5 J/g$

Q = 14700 J

Ejemplo 4:

¿Qué masa de alcohol etílico a 78°C se puede vaporizar con 8600 cal?

 $Q = m \cdot Lv$

m = Q / Lv


m = 8600 cal / (204 cal/g)

Q = 42 g

__

Curva de calentamiento:

Muestra el avance del proceso → Temperatura vs Tiempo/Calor




_

Ejemplo 5:

¿Cuánta energía se necesita para llevar 200g de agua que se encuentra sólida a -40°C, hasta vapor de agua a 150°C?

1°) Representamos todo el recorrido que hace la sustancia.

Aquí se pueden identificar bien todas las etapas por las que atraviesa



2°) Calculamos el calor entregado en cada etapa, cada uno con la ecuación que corresponda, y sumamos todos los calores para encontrar el total.

$$Q total = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5$$

Q1 =
$$m.cehielo.\Delta T1 \rightarrow Siendo \Delta T1 = T_{f1} - T_{o1} = 0^{\circ}C - (-40^{\circ}C) = 40^{\circ}C$$

$$Q2 = m.Lfagua$$

$$Q3 = m.ceagua.\Delta T3 \rightarrow Siendo \Delta T3 = T_{f3} - T_{o3} = 100^{\circ}C - (0^{\circ}C) = 100^{\circ}C$$

$$Q4 = m.LVagua$$

$$Q5 = m.cevapor agua.\Delta T5 \rightarrow Siendo \Delta T5 = T_{f5} - T_{o5} = 150°C - (100°C) = 50°C$$

Nota: Si se trata de un proceso de enfriamiento, los calores involucrados son los mismos sólo que se obtendrán con signo - porque son calores perdidos por el sistema. Veamos en el siguiente ejemplo:

Q3 = m . ceagua . $\Delta T3 = 200$ g . (1 $cal/g^{\circ}C$) . 100 $^{\circ}C = 20000$ cal

Q4 = m . Lvagua = 200 g . 540 cal/g = 108000 cal

Q5=m . Cevapor agua . $\Delta T5=200~g$. (0,48 cal/g°C) . $50^{\circ}C=4800~cal$


Qtotal = 4400 cal + 16000 cal + 20000 cal + 108000 cal + 4800 cal

Qtotal = 153200 cal

_

Ejemplo 6:

¿Cuánta energía libera una masa de 300g de agua inicialmente a 20°C al colocarse en un freezer que está a -18°C?



Q total = Q1 + Q2 + Q3

Q1 =
$$m.ceagua.\Delta T1 \rightarrow Siendo \Delta T1=0^{\circ}C - (20^{\circ}C) = -20^{\circ}C$$

Q2 = $m.(-Lfagua)$
Q3 = $m.cehielo.\Delta T3 \rightarrow Siendo \Delta T3=-18^{\circ}C - (0^{\circ}C) = -18^{\circ}C$

Q1 =
$$m$$
 . $ceagua$. $\Delta T1$ = 300 g . (1 $cal/g^{\circ}C$) . (-20°C) = -6000 cal Q2 = m . (- $Lfagua$)= 300 g . (-80 cal/g) = -24000 cal Q3= m . $cehielo$. $\Delta T3$ = 300 g . (0,55 $cal/g^{\circ}C$) . (-18°C) = -2970 cal

Qtotal = - 32970 cal

En este caso el calor es negativo porque es calor que pierde la sustancia hacia en entorno.