Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Институт компьютерных наук и технологий Кафедра компьютерных систем и программных технологий

Отчёт по лабораторной работе Дисциплина: Телекоммуникационные технологии Тема: Аналоговая модуляция

Выполнил студент группы 33501/4	(подпись)	Покатило П.А.
Преподаватель	(подпись)	_ Богач Н.В.

Содержание

1	Цель работы	2
2	Постановка задачи	2
3	Теоретические положения	2
	3.1 Амплитудная модуляция	2
	3.2 Спектр сигналов с амплитудной модуляцией	3
	3.3 Амплитудная модуляция с подавленной несущей	3
	3.4 Однополосная модуляция	
	3.5 КПД модуляции	3
4	Ход работы	4
	4.1 Однотональный сигнал низкой частоты	4
	4.2 Модуляция с подавлением несущей	5
	4.3 Детектирование	
5	Выводы	6

1 Цель работы

Изучение амплитудной модуляции/демодуляции сигнала.

2 Постановка задачи

- 1. Сгенерировать однотональный сигнал низкой частоты.
- 2. Выполнить амплитудную модуляцию (AM) сигнала по закону $u(t)=(1+MU_mcos(\Omega t))cos(\omega_0 t+\phi_0)$ для различных значений глубины модуляции М. Использовать встроенную функцию MatLab ammod
- 3. Получить спектр модулированного сигнала.
- 4. Выполнить модуляцию с подавлением несущей

$$u(t) = MU_m cos(\Omega t) cos(\omega_0 t + \phi_0)$$
. Получить спектр.

- 5. Выполнить однополосную модуляцию: $u(t) = U_m cos(\Omega t) cos(\omega_0 t + \phi_0) + \frac{U_m}{2} \sum_{n=1}^N M_n (cos(\omega_0 + \Omega_n) t + \phi_0 + \Phi_n), \text{ где n} = 1$
- 6. Выполнить синхронное детектирование и получить исходный однополосный сигнал.
- 7. Рассчитать КПД модуляции по формуле:

$$\eta_A M = \frac{U_m^2 \frac{M^2}{4}}{P_n} = \frac{M^2}{M^2 + 2}$$

3 Теоретические положения

Сигналы от любых источников информации передаются по линиям связи к приемникам, например, в измерительно-вычислительные системы регистрации и обработки данных. Как правило, информационные сигналы являются низкочастотными и ограниченными по ширине спектра, тогда как методы передачи сигналов рассчитаны на работу с высокочастотным сигналом. Существуют разные виды модуляций, которые описаны ниже.

3.1 Амплитудная модуляция

При амплитудной модуляции (АМ) в соответствии с модулирующим сигналом изменяется амплитуда несущего колебания:

$$s_{AM}(t) = (A_0 + ks_M(t))cos(\omega_0 t + \phi_0).$$

Постоянная составляющая A_0 добавляется к модулирующему сигналу для того, чтобы обеспечить неотрицательность амплитуды. Множитель k - коэффициент пропорциональности между модулирующим сигналом и вариациями амплитуды. Таким образом, огибающая АМ-сигнала имеет вид:

$$A(t) = A_0 + ks_M(t).$$

Применяется в основном только для радиовещания на сравнительно низких частотах (не выше коротких волн) и для передачи изображения в телевизионном вещании. Это вызвано низким КПД использования энергии модулированных сигналов.

Отношение между амплитудами модулирующего сигнала A_M и несущего колебания A_0 называется коэффициентом модуляции или глубиной модуляции:

$$m = \frac{A_M}{A_0}$$

При глубине модуляции от 0 до 1 амплитуда несущего колебания совпадает с A(t), однако при m>1 наблюдается перемодуляция.

3.2 Спектр сигналов с амплитудной модуляцией

При амплитудной модуляции спектр огибающей S_A сдвигается в область несущей частоты $\pm \omega_0$, "раздваиваясь" и уменьшаясь в два раза по уровню:

$$S_{AM}(\omega) = \frac{1}{2}e^{j\phi_0}S_A(\omega + \omega_0) + \frac{1}{2}e^{-j\phi_0}S_A(\omega - \omega_0)$$

По этой причине ширина спектра АМ-сигнала оказывается в два раза больше, чем у модулирующего сигнала.

3.3 Амплитудная модуляция с подавленной несущей

Основная доля мощности АМ-сигнала приходится на несущую частоту. При балансной модуляции (или АМ с подавлением несущей частоты (АМ- ПН)) производится перемножение двух сигналов – модулирующего и несущего, при котором происходит подавление несущего колебания, соответственно, КПД модуляции становится равным 100Для повышения КПД амплитудной модуляции можно удалить (не добавлять) бесполезное несущее колебание.

$$s(t) = s_M(t)cos(\omega_0 t + \phi_0)$$

Энергетический выигрыш очень большой . Ширина спектра такая же, как и в случае обычной АМ, т. к. подавлена средняя частота, а боковые частоты остались на месте. Физическая сущность подавления несущей частоты заключается в следующем. При переходе огибающей биений U(t) через нуль фаза несущей частоты скачком изменяется на 180 градусов, поскольку функция косинуса огибающей имеет разные знаки слева и справа от нуля. При этом в достаточно высокодобротной системе (с малыми потерями энергии), настроенной на частоту ω_0 , колебания, возбужденные одним периодом биений, будут гаситься последующим периодом.

3.4 Однополосная модуляция

Сигнал с однополосной модуляцией получают из спектра сигнала с АМ, подавляя сигнал несущей частоты и одну из боковых полос. Для передачи несущей частоты обычного радиосигнала с АМ используется большая часть мощности передающей аппаратуры (более 90 %), поэтому отсутствие в сигнале АМсОБП сигнала несущей частоты, а также одной из боковых полос дает возможность использовать всю мощность передающей аппаратуры для передачи только полезного сигнала.

При идентичности информации в группах верхних и нижних боковых частот нет необходимости в их одновременной передаче. Одна из них перед подачей сигнала в канал связи может быть удалена, чем достигается двукратное сокращение полосы занимаемых сигналом частот. Уравнение сигнала с одной боковой полосой (ОБП – сигнал, single side band – SSB) может быть получено непосредственно из формулы обобщенного уравнения амплитудно-модулированного сигнала и его физического спектра. Для верхней или нижней боковой полосы имеем:

$$u(t) = U_m cos(\omega_0 t + \phi_0) + \frac{U_m}{2} \sum_{n=1}^{N} M_n (cos(\omega_0 + \Omega_n)t + \phi_0 + \Phi_n)$$

3.5 КПД модуляции

Коэффициент полезного действия (КПД) амплитудной модуляции определяется как отношение мощности боковых частот к общей средней мощности:


$$\eta_A M = \frac{U_m^2 \frac{M^2}{4}}{P_m} = \frac{M^2}{M^2 + 2}$$

Как видно из этой формулы, даже при максимальном коэффициенте модуляции КПД составляет лишь 33 %, т. е., две трети мощности тратится на передачу бесполезной в информационном отношении несущей.

4 Ход работы


4.1 Однотональный сигнал низкой частоты

Стенерируем однотональный сигнал низкой частоты и выполним модуляцию различной глубины:



400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500

Рис. 1: Амплитудная модуляция и спектр AM сигнала при m=1







Рис. 2: Амплитудная модуляция и спектр AM сигнала при m=0.5






Рис. 3: Амплитудная модуляция и спектр АМ сигнала при т=4

4.2 Модуляция с подавлением несущей

```
y4 = ammod(x, Fc, Fs);
figure;
plot(t,y4)
ttle('Modulaton');
Spectr2(t,y4);
```

Листинг 1: Код MATLAB для модуяции с подавлением несущей




Рис. 4: Сигнал с подавлением несущей




Рис. 5: Спектр АМ сигнала с подавленной несуще

4.3 Детектирование

```
sig = y5 .*cos(2*pi*Fc*t);
figure;
plot(t, sig);
[b, a] = butter (6, Fc/Fs*2);
sig_filt= filtfilt(b,a,q);
figure;
plot(t, sig_filt);
```

Листинг 2: Код MATLAB для модуяции с подавлением несущей

Результат представлен на рисунке 7.




Рис. 6: АМ-сигнал




Рис. 7: Отфильтрованный сигнал

5 Выводы

Амплитудная модуляция была первым видом модуляции, освоенным на практике, она позволяет достаточно точно передать информационный сигнал. В настоящее время практически не применяется в силу низкой помехоустойчивости. Уровень КПД низок, потому что амплитуда подвержена искажениям больше чем другие параметры гармонического сигнала. Сущетсвует такое понятие как "перемодуляция означающая избыток модуляции. А таких случаях имеет смысл менять значения амплитуды несущей частоты.