Le commutateur « switch 1 » et le routeur sont remplacés par un commutateur de couche 3 de type Cisco 3650. Les commandes **switchport trunk encap dot1q** et **switchport mode trunk** permettent de configurer un port du commutateur multicouche en mode trunk.

Pour configurer le routage sur un commutateur multicouche, il faut :

- Activer le routage
- Créer des interfaces de couche 3 nommées SVI (Switch Virtual Interface)

```
MLSwitch(config) #ip routing
MLSwitch(config) #interface vlan vid
MLSwitch(config-if) #ip address ip-adress subnet-mask
MLSwitch(config-if) #no shutdown
```

- 1) Remplacez le commutateur Switchl et le routeur par un commutateur multicouche 3650.
- m) Configurez le routage inter-vlan
- \boldsymbol{n}) Vérifiez votre configuration à l'aide des commandes show vtp status, show interface trunk, show ip route, show ip int brief
- o) Testez la connectivité entre deux ordinateurs de deux vlan différents situés sur des commutateurs différents.