## Лабораторная работа №1. Знакомство со средой

## Теоретическая часть

Программные продукты фирмы Boson дают возможность создавать сетевые топологии (до 200 устройств) из широкого спектра маршрутизаторов и коммутаторов компании Cisco, рабочих станций и сетевых соединений типа Ethernet, Serial, ISDN, Frame Relay. Эта функция может быть выполнена как для обучения, так и для работы. Например, чтобы сделать настройку сети ещё на этапе планирования или чтобы создать копию рабочей сети с целью устранения неисправности.

## **Boson Network Designer.**

Знакомство с программными продуктами фирмы Boson начнём с программы Boson Network Designer. Именно в ней создаётся топология сети, которая затем программируется (конфигурируется) в программе Boson NetSim.

Для запуска Boson Network Designer необходимо вызвать исполняемый файл, Net Designer.exe. Общий вид программы можно увидеть на рис.1.1.




Рис.1.1. Общий вид программы Boson Network Designer.

В левой части главного окна вы видите два раздела:

В верхнем разделе – "Devices and Connectors" – находится дерево, которое содержит устройства, из которых создаётся топология будущей сети.

Available Routers – доступные в среде маршрутизаторы.

Available Switches – доступные в среде коммутаторы.

Available Connectors – соединения.

Other Devices – другие устройства (компьютеры PC)

В нижнем разделе – "..... Information" высвечиваются параметры выбранного устройства.

Для построения топологии следует, используя метод Drag-n-Drop (выбираем объект, удерживаем левую кнопку мыши, и перетаскиваем в нужное окно), добавить необходимые элементы из раздела Devices and Connectors в правое поле главного окна программы, (см. рис. 1.2).




Рис.1.2. Добавление элементов сети.

При добавлении каждого элемента вы можете дать ему имя и установить параметры. Это можно сделать в окне, которое появляется при добавлении устройства.

Двойной щелчок на устройстве приведёт к появлению диалогового окна, в котором можно увидеть имя и модель устройства, интерфейсы устройства и к каким другим устройствам они присоединены. Здесь можно осуществить подсоединение свободных интерфейсов устройства. При нажатии правой кнопки мыши выпадает контекстное меню в котором можно осуществить подсоединение свободных интерфейсов устройства либо уничтожить существующие соединения. Можно также удалить устройство.

Добавлять устройства можно также с помощью мастера (меню Wizard-> Add Device Wizard). С этим пунктом разберитесь самостоятельно.

Добавив элементы, мы связываем их с помощью соединяющих связей. Это можно сделать тремя способами:

Первый - если перетащить элемент соединения из раздела "Available Connectors" в правое рабочее поле, то появится мастер, в котором за два шага можно осуществить нужное соединение. В начале следует выбрать нужное устройство и в нём желаемый интерфейс (занятые интерфейсы помечены звёздочкой). Нажать кнопку **next**. Выбрать второе устройство и интерфейс в нём нажать кнопку – **Finish**.

Второй — если дважды нажать мышкой либо выбрать правой кнопкой контекстное меню на элементе, к которому или от которого мы создаём соединение. Вначале следует выбрать свободный интерфейс устройства, далее из списка выбрать второе устройство и интерфейс в нём и нажать кнопку — **Finish**.

Добавлять соединения можно также с помощью мастера (меню Wizard-> Make Connection Wizard). С этим пунктом разберитесь самостоятельно.

Каждое соединение имеет свой цвет. Ethernet имеет синий цвет, а последовательное соединение — чёрный цвет. Создание последовательных интерфейсов имеет некоторые особенности, рассмотренные в следующих работах. Поэтому для начала используйте только Ethernet соединения.

После создания сети её следует сохранить, выбрав пункт меню **File -> Save**. Файл, в котором сохраняется топология, имеет расширение \*.top . Это текстовый файл с понятным содержанием. Откройте его в любом текстовом редакторе (notepad) и изучите его содержимое.

После сохранения вашей сети вы можете сразу открыть готовую сеть в симуляторе Boson NetSim для программирования. Для этого следует выбрать в меню **File** -> **Load NetMap Into the Simulator**. Заметим, что симулятор сам автоматически при этом не стартует и должен быть предварительно запущен.

# Симулятор Boson Netsim.

Запустите программу Boson\_NetSim.exe. Если появится Lab Navigator (лаб навигатор), то закройте его.

Программа Boson Netsim симулирует работу с интерфейсом командной строки (ИКС) операционной системы IOS, установленной на всех коммутаторах и маршрутизаторах компании Cisco.

Существует всего 4 метода загрузки ИКС для соединения с устройством eDivice (в симулятор должна быть предварительно загружена топология, созданная в дизайнере).

1. На Панели Инструментов есть кнопка **NetMap**. (см. рис. 1.3)



Рис.1.3. Кнопка NetMap.

Она запускает утилиту NetMap Viewer, с помощью которой можно увидеть сетевую топологию, загруженную в симулятор. Непосредственно внутри утилиты NetMap Viewer щелкните правой кнопкой мыши на любом eDevice, выберите в контекстном меню пункт **Configure** и подключитесь к выбранному устройству

- 2. На Панели Инструментов есть кнопки **eRouters**, **eSwitches** и **eStaions** для получения списка устройств в текущей топологии сети. Например, когда вы выберете Router 1, то вы подключитесь к Router 1 (см. рис. 1.4)
- 3. В главном меню программы есть пункт **Devices** и далее пункты для выбора типа устройства и устройства (см. рис. 1.5).
- 4. На Панели Инструментов есть кнопка **Remote Control** (см. рис. 1.5) для запуска диалогового окна Remote Control. В окне есть пункт "**Telnet to ...**" для выбора устройства.

Подключившись к устройству, вы можете работать с ним так, как за консолью реального устройства. Симулятор обеспечивает поддержку практически всех команд, доступных на реальных устройствах. (См. Пункт меню **tools->available commands** для ознакомления со списком поддерживаемых команд).

ИКС работает в двух режимах, переключаемых в меню Modes: для начинающих Beginner Mode (WiW) и опытных Advanced Mode(Telnet) пользователей.

**Beginner Mode (WiW)** – режим новичка. Режим **WiW (Window-in-Window Interface)** откроет главное окно Boson NetSim<sup>TM</sup> и отобразит экран ИКС для выбранного устройства. Четыре способа переключения между различными устройствами рассмотрены выше. Вы можете также использовать F-клавиши, чтобы переключаться между устройствами. F1 - для Устройства 1, F2 - для Устройство 2 и так далее.




Рис.1.4.




Рис. 1.5

Advanced Mode(Telnet) — запускает программу стандартного Telnet — клиента из вашей операционной системы, которая скроет главное окно и откроет диалоговое окно Remote Control. Вы можете выключить Remote Control, нажимая кнопку Close, или используя подпункт Toolbars -> Remote Control пункта Modes главного меню. Этот режим запускает разные окна Telnet для каждого устройства, которое Вы хотели бы конфигурировать. Причём возможен запуск нескольких Telnet для одного устройства. Когда Вы закончите конфигурирование устройства, Вы может закрыть окно Telnet либо, закрыв окно, либо, перейдя в режим телнета (Ctrl+]), дать команду quit. Режим также имеет встроенный метод переключения между устройствами в одном и том же окне Telnet. Когда Вы готовы соединиться с другим устройством, Вы должны использовать сочетание клавиш CTRL-Q (зажмите одновременно клавиши CTRL и Q). Это отобразит листинг всех доступных устройств в текущем окне telnet.

В этом режиме существует ещё три способа переключения между различными устройствами, которые рассмотрены выше: кнопка NetMap, кнопки eRouters, eSwitches и eStaions и пункт Devices главного меню.

Интересно отметить, что при выборе режима **Advanced Mode** симулятор стартует свой телнет сервер. Поэтому конфигурировать устройства в симуляторе можно извне и даже удалённо из другой машины, набрав в интерпретаторе командной строки cmd.exe команду telnet hostname.

# Работа с файлами в симуляторе

В меню **File** есть такие пункты:

Load Single Device Config (merge) — загрузить из файла конфигурацию одного устройства и добавить её в конфигурацию устройства.

Load Single Device Config (overwrite) – загрузить из файла конфигурацию одного устройства топологии, заменив существующую конфигурацию устройства.

Load Multi Devices Configs – загрузить из файла конфигурацию всех устройств.

Save Single Device Config – сохранить конфигурацию текущего устройства, которые вы ввели в ИКС. Файл будет иметь расширение \*.rtr.

Save Multi Devices Configs — сохранить конфигурацию всех устройств. Файл будет иметь расширение \*.nwc. Программа для каждого устройства создаст отдельный файл с расширением .rtr. Если при сохранении конфигурации вы дали имя name и в вашей сети, например 10 устройств, то будут созданы файлы конфигурации для каждого устройства name1.rtr, name2.rtr, ... name10.rtr.

Интересно отметить, что при хорошем знании команд IOS и структуры rtr файлов, можно модифицировать rtr файлы в любом текстовом редакторе и не использовать командную строку.

## Практическая часть

- 1. В программе Network Designer добавим на правое рабочее поле программы из ветви **Available Switches** два коммутатора 3550 серии 3500. Примем имена по умолчанию. Имеем Switch1 и Switch2.
- 2. Добавим на рабочее поле из ветки **Other Devices**, четыре компьютера. Примем имена по умолчанию. Имеем PC1, PC2, PC3 и PC4.
- 3. Соединим устройства в Ethernet сеть, как указано на рис.1.6. Сохраним созданную топологию, выбрав пункт меню **File-> Save**.
- 4. Откроем симулятор (NetSim) и с помощью пункта меню **File->Load NetMap** загрузим в него созданную.
- 5. Проверьте загруженную топологию, нажав кнопку **Netmap** на панели инструментов.
- 6. На панели инструментов вибираем eStatons -> PC1. Появится окно ИКР компьютера PC1.
- 7. Список команд получим, нажав ?. Для конфигурирования компьютера используем команду **winipcfg**. Наберём её в ИКР и нажмём **Enter**. Появится окно (см. рис. 1.7)
- 8. В четырёх полях IP ADDRESS вводим IP адрес компьютера 192.168.1.2. Поле SUBNET MASK —оставим без изменения 255.255.255.0. Поле DEFAULT GATEWAY —адреса шлюза не важно, так как создаваемая сеть не требует маршрутизации. Адрес можно назначить и из командной строки командой ірсопfig, например

ipconfig /ip 192.168.1.2 255.255.255.0

Таким же образом настроим каждый компьютер.

| Устройство | IP ADDRESS  | SUBNET MASK   |
|------------|-------------|---------------|
| PC1        | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 |
| PC2        | 192.168.1.3 | 255.255.255.0 |
| PC3        | 192.168.1.4 | 255.255.255.0 |
| PC4        | 192.168.1.5 | 255.255.255.0 |

Табл.1

9. На каждом компьютере посмотрите назначенные адреса командой

ipconfig без параметров.




Рис. 1.6.




Рис. 1.7.

10. Если сделано всё правильно вы сможете пропинговать любой компьютер из любого компьютера. Например, зайдите на компьютер РС4 и пропингуйте компьютер РС1. Вы должны увидеть то, что изображено на рисунке 1.8.

```
Boson NetSim™ v 5.27 – Control Panel (eStation 4
File Modes Devices Tools Ordering Language
                                                                   . BIX
                                                    割
                                                              0
                                      Lab Navigator
                                                  Net Map
              eSwitchs.
                           eStations |
                                                           Remote Control
Boson BOSS 5.0
 Copyright 1998-2003 Boson Software, Inc.
Use the command help to get started
Press Enter to begin
 C:>win
 C: ping 192.168.1.2
 Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
 Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=60ms TTL-241
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=60ms TTL=241
                                      Packets: Sent = 5, Received
Ping statistics for 192.168.1.2:
 = 5, Lost = 0 (0% loss),
 Approximate round trip times in milli-seconds:
      Minimum = 50ms, Maximum = 60ms, Average =
                                             24.05.2006
                                                          2:35
Status
```

Рис. 1.8.

- 11. Сохраним в отдельной папке с помощью команды **File->Save Multi Devices Configs.** Посмотрите содержимое rtr файлов.
- 12. Воспользуемся для каждого устройства командой **Save Single Device Config** и дадим rtr файлам конфигураций имена, совпадающие с именами устройств. Например, для коммутатора Switch1 возьмём Switch1.rtr.
- 13. Все компьютеры при настройке имеют имена С:>. Это ненаглядно. Откройте в notepad поочерёдно rtr файлы компьютеров и задайте компьютерам информативные имена, отредактировав в rtr файле команду hostname. Старую команду закомментируйте символом! в начале строки. Например, для PC1 возьмите hostname PC1>. Тогда компьютер PC1 при настройке будет иметь в командной строке имя PC1>, а не C:>.
- 14. Откроем в Boson Network Designer нашу топологию и добавим туда ещё один компьютер PC5 и соединим его к коммутатору Switch1. Сохраним топологию в новом top файле и загрузим её в Boson NetSim.

- 15. На панели управления пошагово выбираем каждое устройство. Далее в меню **File** выбираем **Load Single Device Config(overwrite)**, для загрузки в устройство конфигурации из ранее сохранённых rtr файлов. Удобно пользоваться файлами из пункта 12. Назначьте компьютеру PC5 адрес 192.168.14.6, маска 255.255.255.0.
- 16. Если сделано всё правильно вы сможете пропинговать любой компьютер из любого компьютера.

## Контрольные вопросы

- 1. Какое максимальное количество устройств в сети поддерживает Boson NetSim?
  - 2. Из каких программ состоит Boson NetSim?
- 3. Какие типы сетевых устройств и соединений можно использовать в Boson Network Designer?
- 4. Какими четырьмя способами можно перейти к интерфейсу командной строки устройства.
  - 5. Как конфигурировать устройства из другого компьютера?
  - 6. Как изменить имя компьютера в интерфейсе командной строки?
  - 7. Как добавить в топологию и настроить новое устройство?
  - 8. Как закомментировать команду в rtr файле.

## Порядок выполнения и сдачи работы

- 1. Изучить теоретическую и практическую часть.
- 2. Сдать преподавателю теорию работы путём ответа на контрольные вопросы.
- 3. Выполнить в Boson практическую часть.
- 4. Получите вариант (1-12) и выполните в Boson задание для самостоятельной работы
- 5. Предъявите преподавателю результат выполнения задания для самостоятельной работы. Покажите ему свои rtr, nwc и top файлы. Продемонстрируйте ему, что любой компьютер пингуется из любого компьютера.
  - 6. Оформите отчёт.
  - 7. Защитите отчёт.

# Задание для самостоятельной работы

- 1. Создайте топологию на Рис 1.9
- 2. Назначьте компьютерам адреса, согласно варианту (v=1-12)

| Устройство | IP ADDRESS | SUBNET MASK   |
|------------|------------|---------------|
| PC1        | v.1.1.1    | 255.255.255.0 |
| PC2        | v.1.1.2    | 255.255.255.0 |
| PC3        | v.1.1.3    | 255.255.255.0 |
| PC4        | v.1.1.4    | 255.255.255.0 |

| PC5 | v.1.1.5 | 255.255.255.0 |
|-----|---------|---------------|
| PC6 | v.1.1.6 | 255.255.255.0 |
| PC7 | v.1.1.7 | 255.255.255.0 |

Например, для варианта 7 (v=7) и компьютера PC1 имеем IP ADDRESS 7.1.1.1




Рис 1.9

- 3. Назначьте компьютерам разные имена в командной строке.
- 4. Если сделано всё правильно вы сможете пропинговать любой компьютер из любого компьютера.

## Содержание отчёта.

Отчёт готовится в электронном виде и распечатывается. Отчёт содержит

- 1. Скриншот топологии из рисунка 1.6.
- 2. Конфигурации каждого из четырёх компьютеров из rtr файлов, созданных при выполнении практической части (уберите пустые строки и лишние комментарии).
  - 3. Скриншот топологии из рисунка 1.9
- 2. Конфигурации каждого из семи компьютеров из rtr файлов, созданных при выполнении **задания** для **самостоятельной работы** (уберите пустые строки и лишние комментарии).
  - 4. Скриншот выполнения команды пинг согласно варианту

| Вариант у | Пинг из | Пинг в | Вариант у | Пинг из | Пинг в |
|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| 1         | PC1     | PC6    | 7         | PC7     | PC5    |
| 2         | PC2     | PC7    | 8         | PC1     | PC6    |
| 3         | PC3     | PC1    | 9         | PC2     | PC7    |
| 4         | PC4     | PC2    | 10        | PC3     | PC1    |
| 5         | PC5     | PC3    | 11        | PC4     | PC2    |
| 6         | PC6     | PC4    | 12        | PC5     | PC3    |

# Лабораторная работа №2. Введение в межсетевую операционную систему IOS компании Cisco.

#### Теоретическая часть

При первом входе в сетевое устройство пользователь видит командную строку пользовательского режима вида:

Switch>

Команды, доступные на пользовательском уровне являются подмножеством команд, доступных в привилегированном режиме. Эти команды позволяют выводить на экран информацию без смены установок сетевого устройства.

Чтобы получить доступ к полному набору команд, необходимо сначала активизировать привилегированный режим.

Press ENTER to start.

Switch>

Switch> enable

Switch#

Switch# disable

Switch>

Здесь и далее вывод сетевого устройства будет даваться обычным шрифтом, а ввод пользователя жирным шрифтом.

О переходе в этот режим будет свидетельствовать появление в командной строке приглашения в виде знака #. Из привилегированного уровня можно получать информацию о настройках системы и получить доступ к режиму глобального конфигурирования И других специальных конфигурирования, конфигурирования интерфейса, включая режимы подъинтерфейса, линии, сетевого устройства, карты маршрутов и т.п. Для выхода из системы IOS необходимо набрать на клавиатуре команду exit (выход).

Switch> exit

Независимо от того, как обращаются к сетевому устройству: через консоль терминальной программы, подсоединённой через ноль-модем к СОМ-порту сетевого устройства, либо в рамках сеанса протокола Telnet, устройство можно перевести в один из режимов. Нас интересуют следующие режимы.

Пользовательский режим — это режим просмотра, в котором пользователь может только просматривать определённую информацию о сетевом устройстве, но не может ничего менять. В этом режиме приглашение имеет вид типа Switch>.

Привилегированный режим— поддерживает команды настройки и тестирования, детальную проверку сетевого устройства, манипуляцию с конфигурационными файлами и доступ в режим конфигурирования. В этом режиме приглашение имеет вид типа Switch#.

Режим глобального конфигурирования — реализует мощные однострочные команды, которые решают задачи конфигурирования. В этом режиме приглашение имеет вид типа Switch (config) #.

Команды в любом режиме IOS распознаёт по первым уникальным символам. При нажатии табуляции IOS сам дополнит команду до полного имени.

При вводе в командной строке любого режима имени команды и знака вопроса (?) на экран выводятся комментарии к команде. При вводе одного знака результатом будет список всех команд режима. На экран может выводиться много экранов строк, поэтому иногда внизу экрана будет появляться подсказка - Моге -. Для продолжения следует нажать enter или пробел.

Команды режима глобального конфигурирования определяют поведение целом. Кроме этого, команды режима глобального системы конфигурирования включают команды переходу В другие режимы конфигурирования, которые используются для создания конфигураций, требующих многострочных команд. Для входа в режим глобального конфигурирования используется команда привилегированного configure. При вводе этой команды следует указать источник команд конфигурирования: terminal (терминал), memory (энергонезависимая память или файл), network (сервер tftp (Trivial ftp -упрощённый ftp) в сети). По умолчанию команды вводятся с терминала консоли. Например

Switch# configure terminal Switch(config)#(commands) Switch(config)# exit Switch#

Команды для активизации частного вида конфигурации должны предваряться командами глобального конфигурирования. Так для конфигурации интерфейса, на возможность которой указывает приглашение Switch( configif)#, сначала вводится глобальная команда для определения типа интерфейса и номера его порта:

Switch# conf t

Switch(config)# interface type port

Switch(config-if)# (commands)

Switch( config-if)# exit

Switch(config)# exit

Для ограничения доступа к системе используются пароли. Команда **line console** устанавливает пароль на вход на терминал консоли:

Switch (config)# line console 0
Switch (config-line)# login
Switch (config-line)# password Cisco

Команда **line vty 0 4** устанавливает парольную защиту на вход по протоколу Telnet:

Switch (config)# line vty 0 4

Switch (config-line)# login

Switch (config-line)# password cisco

Команда **enable password** ограничивает доступ к привилегированному режиму:

Switch#conf t

Switch(config)# enable password пароль

Далее

Ctrl-Z

Switch#ex

. . .

Press RETURN to get started

Switch>en

Password: пароль

Switch#

Здесь пароль пароль – последовательность латинских символов.

Для установки на сетевом интерфейсе IP адреса используется команда: Router(config-if)#ip address [ip-address] [subnet-mask],

Важно иметь возможность контроля правильности функционирования и состояния сетевого устройства в любой момент времени. Для этого служат команды:

| Команда              | Описание                                      |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|
| show version         | Выводит на экран данные о конфигурации        |  |  |  |
|                      | аппаратной части системы, версии программного |  |  |  |
|                      | обеспечения, именах и источниках              |  |  |  |
|                      | конфигурационных файлов и загруженных         |  |  |  |
|                      | образах                                       |  |  |  |
| show running-conf ig | Показывает содержание активной                |  |  |  |
|                      | конфигурации                                  |  |  |  |
| show interfaces      | Показывает данные обо всех интерфейсах на     |  |  |  |
|                      | устройстве                                    |  |  |  |
| show protocols       | Выводит данные о протоколах третьего сетевого |  |  |  |
|                      | уровня.                                       |  |  |  |

Таблица 1. Show гоманди

## Cisco Discovery Protocol (CDP)

CDP позволяет устройствам обмениваться основной конфигурационной информацией. CDP будет работать без настройки какого ни будь протокола. По умолчанию, CDP включен на всех интерфейсах. CDP работает на втором (канальном) уровне модели OSI. Поэтому CDP не является маршрутизируемым

протоколом и работает только с непосредственно подключенными устройствами. Протокол CDP связывает физическую среду передачи данных более низкого уровня с протоколами более высокого сетевого уровня. Поэтому устройства, поддерживающие разные протоколы третьего уровня, могут узнавать друг друга.

При запуске устройства протокол CDP запускается автоматически. Поле этого он может автоматически определить соседние устройства, на которых также выполняется протокол CDP. Среди найденных устройств будут не только те, которые работают с протоколом IP.

CDP позволяет администраторам иметь доступ к данным о другом сетевом устройстве, к которому есть непосредственное соединение.

Для вывода информации о соседних устройствах, обнаруженных по протоколу CDP, используется семейство команд **show cdp.** Оно выводит следующие данные по каждому порту и каждому подсоединённому к нему устройству: Идентификаторы устройства, список адресов, идентификатор порта, перечень функциональных возможностей, аппаратная платформа устройства.

## Команды ping и traceroute

Для диагностики возможности установления связи в сетях используются протоколы тип запрос-ответ или протокол эхо-пакетов. Результаты роботы такого протокола могут помочь в оценке надёжности пути к другому устройству, величин задержек в целом и между промежуточными устройствами. Для того чтобы такая команда работала, необходимо, чтобы не только локальное сетевое устройство знало, как попасть в пункт назначения, но и чтобы устройство в пункте назначения знало, как добраться до источника.

Команда ping посылает ICMP(Internet Control Message Protocol) эхо-пакеты для верификации соединения. В приведённом ниже примере время прохождения одного эхо-пакета превысило заданное, о чём свидетельствует точка (.) в выведенной информации, а четыре пакета прошли успешно, о чём говорит восклицательный знак (!).

# Switch> ping 172.16.101.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5 100-byte ICMP echoes to 172.16.10.1 timeout is 2 seconds:

.!!!!

Success rate is 80 percent, round-trip min/avg/max = 6/6/6 ms

| Символ | Значение                    |
|--------|-----------------------------|
| !      | Успешный приём эхо-ответа   |
| •      | Превышено время ожидания    |
| U      | Пункт назначения недосягаем |
| C      | Перегрузка сети             |

| I | Выполнение команды прервано администратором                |  |  |
|---|--|--|--|
| ? | Неизвестный тип пакета                                     |  |  |
| & | Пакет превысил значение параметра времени жизни TTL пакета |  |  |

## Таблиця 2. Результаты команды ping

Команды traceroute показывает адреса промежуточных интерфейсов (хопов) на пути пакетов в пункт назначения.

## **Switch> traceroute 172.16.101.1**

Расширенная версия команды ping поддерживается только в привилегированном режиме. Для того, чтобы войти в расширенный режим, необходимо в строке подсказки Extended commands ввести букву "y"(Yes)

Команда в режиме диалога опрашивает значения параметров. Важно отметить, что эта команда позволяет, находясь на одном устройстве, проверять связь между сетевыми интерфейсами на других устройствах.

```
Router# ping
```

Protocol [ip]:

Target IP address: 2.2.2.2

Repeat count [5]:

Datagram size [100]:

Timeout in seconds [2]:

Extended commands [n]: y

Source address:1.1.1.1

Type of service [0]:

Set DF bit in IP header? [no]:

Validate reply data [no]:

Data pattern [OxABCD]:

Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose [none]:

Sweep range of sizes [n]:

#### Команда telnet

Протокол виртуального терминала telnet, входящий в состав протоколов TCP/IP, позволяет установить соединение между сетевым устройством telnet клиента и сетевым устройством telnet сервера, что обеспечивает возможность работы в режиме виртуального терминала. Теlnet используется для удалённого управления сетевым устройством либо для проверки связи на уровне приложений. Успешное установление Telnet-соединения позволяет вам управлять удалённым устройством так, как будто вы находитесь за его консолью. Сетевые устройства Сіsco способны поддерживать одновременно до пяти входных сеансов протокола Telnet.

# Практическая часть

# Соединение с сетевым устройством Cisco

Создайте в Boson network designer топологию, изображённую на рисунке с использованием модели маршрутизатора 805 из серии 800. Назовите устройства

так, как вы видите на рисунке 1: для двух первых устройств, примите имена по умолчанию, а третье назовите Router 4.




Рис.1

Синяя линия означает Ethernet соединение. Чёрная означает последовательное соединение. При создании последовательного соединения designer соединения спросит какой ТИП вы хотите установить: последовательное соединение точка-точка (serial cable) или точка- многоточка relay). Выбираем serial cable. Выбираем второе устройство. Определяемся, какой маршрутизатор будет выполнять функции устройства. Это устройство задаёт синхронизацию. В симуляторе для него будет необходимо определить частоту синхронизации.

Сохраните топологию и загрузите её в симулятор. Проверьте загрузку с помощью команды NetMap на панели инструментов.

# Ознакомление с сетевым устройством Cisco.

- 1. Для выбора сетевого устройства Router1 нажмите кнопку eRouters в верхней части экрана и выберите Router1. Откроется окно сетевого устройства 1 и появится текст "Press Enter to Start".
- **2.** Нажмите мышкой в середине экрана Сетевого устройства Router1 и вы увидите

Press Enter to Start

Нажмите <Enter>.

Вы увидите

Router>

Теперь вы подключены к сетевому устройству и находитесь в командной строке режима пользователя. Здесь "Router" — это имя Сетевого устройства, а ">" означает, что вы находитесь в режиме пользователя.

**3.** Тепер введите команду enable, чтобы попасть в привилегированный режим.

Router>enable

Router#

**4.** Чтобы вернуться в режим пользователя, просто напечатайте disable. Из

режима пользователя введіте logout или exit, чтобы покинуть сетевое устройство.

Router#disable

Router>

Router>exit

Router con0 is now available

Press Enter to Start

## Основные команды сетевого устройства

1. Войдите сетевое устройство Router1

Router>

**2.** Ми хотим увидеть список всех доступных команд в этом режиме. Введите команду, которая используется для просмотра всех доступных команд:

Router>?

Клавишу Enter нажимать не надо.

3. Теперь войдите в у привилегированный режим

Router>enable

Router#

- **4.** Просмотрите список доступных команд в привилегированном режиме Router#?
- 5. Перейдём в режим конфигурации

Router#config terminal

Router(config)#

**6.** *Имя хоста* сетевого устройства используется для локальной идентификации. Когда вы входите в сетевое устройство, вы видите *Имя хоста* перед символом режима (">" или "#"). Это имя может быть использовано для определения места нахождения. Установите "Router1" как имя вашег сетевого устройства.

Router(config)#hostname Router1

Router1(config)#

7. Пароль доступа позволяет вам контролировать доступ в привилегированный режим. Это очень важный пароль, потому что в привилегированном режиме можно вносить конфигурационные изменения. Установите пароль доступу "boson".

Router1(config)#enable password boson

**8.** Давайте испытаем этот пароль. Выйдите из сетевого устройства и попытайтесь зайти в привилегированный режим.

Router1>en

Password:\*\*\*\*

Router1#

Здесь знаки: \*\*\*\* - это ваш ввод пароля. Эти знаки на экране не видны.

#### Основные Show команды.

Перейдите в пользовательский режим командой disable. Введите команду

для просмотра всех доступных show команд.

#### Router1>show?

- **1.** Команда show version используется для получения типа платформы сетевого устройства, версии операционной системы, имени файла образа операционной системы, время работы системы, объём памяти, количество интерфейсов и конфигурационный регистр.
  - 2. Можно увидеть часы

#### Router1>show clock

**3.** Во флеш-памяти сетевого устройства сохраняется файл-образ операционной системы Cisco IOS. В отличие от оперативной памяти, в реальных устройствах флеш память сохраняет файл-образ даже при сбое питания.

#### Router1>show flash

**4.** ИКС сетевого устройства по умолчанию сохраняет 10 последних введенных команд

## Router1>show history

- **5.** Две команды позволят вам вернуться к командам, введённым ранее. Нажмите на стрелку вверх или <ctrl> P.
- **6.** Две команды позволят вам перейти к следующей команде, сохранённой в буфере. Нажмите на стрелку вниз или <ctrl> N
  - 7. Можно увидеть список хостов и ІР-Адреса всех их интерфейсов

#### Router1>show hosts

**8.** Следующая команда выведет детальную информацию о каждом интерфейсе

#### Route1r>show interfaces

**9.** Команла

#### Router1>show sessions

выведет информацию о каждой telnet сессии.

**10.** Команда

#### Router1>show terminal

показывает конфигурационные параметры терминала.

**11.** Можно увидеть список всех пользователей, подсоединённых к устройству по терминальным линиям

Router1>show users

**12.** Команда

#### **Router1>show controllers**

показывает состояние контроллеров интерфейсов.

13. Перейдём в привилегированный режим.

Router1>en

**14.** Введите команду для просмотра всех доступных show команд.

#### Router1#show?

Привилегированный режим включает в себя все show команды пользовательского режима и ряд новых.

**15.** Посмотрим активную конфигурацию в памяти сетевого устройства. Необходим привилегированный режим. Активная конфигурация автоматически

не сохраняется и будет потеряна в случае сбоя электропитания.

Router1#show running-config

В строке more, нажмите на клавишу пробел для просмотра следующей страницы информации.

**16.** Следующая команда позволит вам увидеть текущее состояние протоколов третьего уровня.

Router#show protocols

## Введение в конфигурацию интерфейсов.

Постараемся понять, как включать (поднимать) интерфейсы сетевого устройства и что надо, чтобы перевести интерфейс в состояние UP.

1. На сетевом устройстве Router1 войдём в режим конфигурации

Router1#conf t

Router1(config)#

**2.** Теперь ми хотим настроить Ethernet интерфейс. Для этого мы должны зайти в режим конфигурации интерфейса.

Router1(config)#interface Ethernet 0

Router1( config-if)#

3. Посмотрим всу доступные в этом режиме команды

Router1(config-if)#?

Для выхода в режим глобальной конфигурации наберите exit. Снова войдите в режим конфигурации интерфейса

Router1(config)#interface e0

Мы использовали сокращенное имя интерфейса.

**4.** Для каждой команды мы можем выполнить противоположную команду, поставивши перед ней слово **no**. Так команда

Router1( config-if)#**no shutdown** включает этот интерфейс.

5. Добавим к интерфейсу описание

Router1(config-if)#description Ethernet interface on Router 1

Чтобы увидеть описание этого интерфейса, перейдите в привилегированный режим и выполните команду show interface .

Router1( config-if)#end

Router1#show interface

**6.** Теперь присоединитесь к сетевому устройству **Router 2** и поменяйте имя его хоста на **Router2** 

Router#conf t

Router(config)#hostname Router2

Войдём на інтерфейс Ethernet 0.

Router2(config)#interface e0

Включите інтерфейс.

Router2( config-if)#no shutdown

Теперь, когда интерфейсы на двух концах нашего Ethernet соединения включены на экране появится сообщение о смене состояния интерфейса на активное.

7. Перейдём к конфигурации последовательных интерфейсов. Зайдём на Router1. Проверим, каким устройством выступает наш маршрутизатор для последовательной линии связи: оконечным устройством DTE (data terminal equipment) либо устройством связи DCE (data circuit)

Router1#show controllers S0

Если видим - ..... DCE cable.....- ,то наш маршрутизатор является устройством связи и он должен задавать частоту синхронизации тактовых импульсов, используемых при передаче данных. Частота берётся из определённого ряда частот.

Router1#conf t

Router1(config)#int s0

Router1(config-if)#clock rate?

Выберем частоту 64000

Router1(config-if)#clock rate 64000

и подымаем интерфейс

Router1(config-if)#no shut

**8**. Переходим к маршрутизатору router4 и дадим одноимённое имя. Подымаем на нём интерфейс serial0.

Теперь, когда интерфейсы на двух концах нашего последовательного соединения включены на экране появится сообщение о смене состояния интерфейса на активное.

**9.** Проверим на каждом устройстве, что сконфигурированные нами интерфейсы находятся в состоянии UP.

Router1#sh int s0

Router1#sh int e0

Router2#sh int e0

Router4#sh int s0

#### **CDP**

**1.** На маршрутизаторе router1, введём команду для вывода состояния всех интерфейсов, на которых работает CDP.

router1#show cdp interface

Мы должны увидеть, что оба интерфейса подняты и посылают CDP пакеты.

SerialO is up, line protocol is up encapsulation HDLC Sending CDP packets every 60 seconds Holdtime is 180 seconds EthernetO is up, line protocol is up encapsulation ARPA Sending CDP packets every 60 seconds Holdtime is 180 seconds

**2.** Убедившись, что сетевое устройство посылает и принимает CDPобновления, мы можем использовать CDP для получения информации о непосредственно подключенных устройствах. Введите команду

router1#show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge S -Switch, H - Host, i - IGMP, r - Repeater

|           | ,             |         |            |          |         |
|-----------|---------------|---------|------------|----------|---------|
| Device ID | Local Intrfce | Holdtme | Capability | Platform | Port ID |
| router2   | Eth0          | 174     | R          | 805      | Eth O   |
| router4   | Ser0          | 174     | R          | 805      | Ser 0   |

Мы сделали всё правильно. Видим, что наш маршрутизатор router1 соединён с интерфейсом Eth 0 (Port ID) маршрутизатора (Capability) router2 (Device ID) серии 805 (Platform) через интерфейс Eth 0 (Local Intrfce) и с интерфейсом Ser 0 маршрутизатора router4 серии 805 через интерфейс Ser0.

**3.** Ha router1, введите команду для более детальной информации о соседях router1#show cdp neighbors detail

Эта команда показывает по одному устройству за раз. Она используется для отображения адресной информации сетевого уровня. На данный момент этот уровень у нас не настроен поэтому поле Entry address(es) пустое. Команда также выводит информацию о версии IOS.

**4.** На router1, введите команду, чтобы узнать информацию об устройстве "router4"

## router1#show cdp entry router4

Эта команда даёт ту же информацию, как и show cdp neighbor detail, но для одного конкретного устройства. Помните, что имена хостов чувствительны к регистру.

**5.** На устройстве router1 введите команду, чтобы увидеть, как часто router1 посылает соседям обновления CDP и как долго у соседей они должны храниться.

router1#show cdp

Global CDP information:

Sending CDP packets every 60 seconds Sending a holdtime value of 180 seconds Sending CDPv2 advertisements is enabled

**6.** На устройстве router1 введите команды для установки времени обновления CDP 45 секунд и для установки времени сохранения CDP 60секунд.

router1 (config)#cdp timer 45

router1 (config)#cdp holdtime 60

router1 (config)#Ctrl-Z

router1#show cdp

Для экономии полосы пропускания низкоскоростных устройств CDP можно отключить

router1 (config)#no cdp run

и снова включить для всего устройства

router1 (config)#cdp run

7. Иногда необходимо отключить CDP для определённого интерфейса, например при его узкой полосе пропускания или в целях безопасности. На устройстве router1, отключите CDP на интерфейсе Ethernet 0.

router1 (config)#interface Ethernet 0 router1 (config-if)#no cdp enable

router1 (config)#Ctrl-Z

router1#show cdp interface

В полученном выводе вы не увидите сведений об Ethernet 0.

## Настройка IP адресов интерфейсов

1. Подключимся к устройству Router1 и установим IP адрес Ethernet интерфейса

Router1(config)#interface ethernet 0

Router1(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

**2.** Теперь назначим интерфейсу S0 IP адрес 172.16.10.1 255.255.255.0, не выходя из конфигурации интерфейса

Router1(config-if)#in s0

Router1( config-if)#ip ad 172.16.10.1 255.255.255.0

Отметим, что на последовательное соединение точка точка всегда выделяется целая подсеть.

**3.** Переключимся к устройству **Router2** и назначим интерфейсу Ethernet 0 IP адрес 10.1.1.2 255.255.255.0

Router2(config)#interface Ethernet 0

Router2( config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

**4.** Подключимся к устройству **Router4** и установим IP адрес Ethernet интерфейса Serial 0.

Router4( config-if)#ip address 172.16.10.2 255.255.255.0

**5.** На каждом устройстве посмотрите вашу активную конфигурацию и убедитесь, что там появились назначенные IP адреса.

Router1#show running-config

Router2#show running-config

Router3#show running-config

**6.** Посмотрите детальную IP информацию о каждом интерфейсе и убедитесь, что отконфигурированные интерфейсы перешли в состояние UP

Router1#show ip interface

Router2#show ip interface

Router4#show ip interface

7. Краткую информацию можно получить командой show ip interface brief, например

# Router1#show ip in bri

| Interface | IP-Address  | OK? Method Status | Protocol |
|-----------|-------------|-------------------|----------|
| Serial0   | 172.16.10.1 | YES unset up      | up       |
| Ethernet0 | 10.1.1.1    | YES unset up      | up       |

## Router2#show ip in bri

| Interface | IP-Address | OK? | Method | Status             |      | Protocol |
|-----------|------------|-----|--------|--------------------|------|----------|
| Serial0   | unassigned | YES | unset  | administratively d | lown | down     |
| Ethernet0 | 10.1.1.2   | YES | unset  | up                 |      | up       |

#### Router4#show ip in bri

| Interface | IP-Address  | OK? Method | Status                | Protocol |
|-----------|-------------|------------|-----------------------|----------|
| Serial0   | 172.16.10.2 | YES unset  | up                    | up       |
| Ethernet0 | unassigned  | YES unset  | administratively down | down     |

**8.** Подключимся к устройству **Router1.** Вы должны успешно пропинговать непосредственно подсоединённый Ethernet 0 интерфейс на устройстве Router2.

Router1#ping 10.1.1.2

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms

Попробуем пропинговать интерфейс Serial 0 на устройстве Router4

Router1#ping 172.16.10.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.10.2, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms Успешно.

**9.** Вернёмся на Router2. Вы должны успешно пропинговать адрес 10.1.1.1 непосредственно подсоединённого Ethernet 0 интерфейса на устройстве Router1. Вернёмся на Router4. Вы должны успешно пропінговати адрес 172.16.10.1 непосредственно подсоединённого інтерфейса Serial 0 на устройстве Router1. Попробуем пропинговать интерфейс Ethernet 0 на устройстве Router1.

Router4#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:
.....

Success rate is 0 percent (0/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms

Неудача. Попробуем пропинговать адрес 10.1.1.2 ethernet 0 интерфейса на устройстве Router2. Неудача.

**10.** Вернёмся на Router2. Попробуем пропинговать адрес 172.16.10.1 интерфейса Serial 0 на устройстве Router1. Неудача. Попробуем пропинговать адрес 172.16.10.2 інтерфейса Serial 0 на устройстве Router4. Неудача.

Неудачи нас постигли потому, что мы не настроили на маршрутизаторах маршрутизацию.

**11.** Зайдите на устройству Router1. Определите пути прохождения пакетов на Router2

Router1#traceroute 10.1.1.2

и Router4

**Router1# traceroute 172.16.10.2** 

Вы должны увидеть по одному хопу.

**12.** Выполните команду расширенного пинга от адреса 10.1.1.2 к адресу 172.16.10.2

Router1#ping

. . .

Target IP address: 172.16.10.2

. . .

Extended commands [n]: y Source address: 10.1.1.2

#### **Telnet**

Будьте внимательны: симулятор имеет ограниченную поддержку telnet.

1. Войдите на устройство Router1. Нам необходимо, чтобы сетевое устройство принимало telnet-сессии и было защищено паролем. Каждая так называемая линия в сетевом устройстве потенциально представляет активную telnet-сессию, которую устройство может поддерживать. Наши сетевые устройства поддерживают до 5 линий, назначенные на виртуальные терминалы vty. Мы используем все 5 линий

Router1(config)#line vty 0 4

Router1(config-line)#

2. Теперь сообщим сетевому устройству, что нам понадобится пароль входу в систему.

Router1(config-line)#login

Router1(config-line)#password boson

3. Войдите на устройство Router2 и установим telnet-соединение с устройством Router1. Для этого мы используем IP адресу его интерфейсу Ethernet 0

Router2#telnet 10.1.1.1

4. Мы увидим просьбу ввести пароль. Введите пароль boson и нажмите <enter>. Заметьте, что имя сетевого устройства поменялось на "Router1", потому, что мы установили telnet-соединение с Router1. Команда

Router1>show user

покажет, что соединение осуществлено от адреса 10.1.1.2 устройства router2.

5. Теперь на секунду нажмите одновременно клавиши control-shift-6, потом отпустите и сразу нажмите клавишу х. Заметьте, что имя сетевого устройства поменялось назад на "Router2". Теперь вы опять устройстве Router2.

Router1><Control> + <Shift> + <6> ποτοм <x>

6. Введите команду show sessions. Это позволит вам увидеть все активные telnet- сессии. Чтобы возобновить telnet-сессию, определите номер сессии, которую вы хотите возобновить (в нашем случае есть только одна с номером 1) и введите команду resume 1.

Router2#Show sessions

 Conn Host
 Address
 Byte Idle Conn Name

 \* 1 10.1.1.1
 10.1.1.1
 0 9 10.1.1.1

Router2#resume 1

Router1#

7. Теперь имя хоста снова поменялось на Router1. Нажмите комбинацию control-shift-6 и клавишу х, чтобы вернуться назад на Router2.

Router1#<Control> + <Shift> + <6>  $\pi$ 0  $\times$ 0

Router2#

8. Закройте сессию

Router2#disconnect 1

Closing connection to 10.1.1.1

Router1#disconnect 1

Closing connection to 10.1.1.1

Сохраните проект в целом и конфигурацию каждого устройства в отдельности.

#### Контрольные вопросы

- 1. Какие есть режимы ввода команд в командной строке?
- 2. Как переключаться между режимами ввода команд в командной строке?
- 3. Какую роль играет клавиша табуляции при вводе команд?
- 4. Как войти в режимы глобальной конфигурации, активизировать частный вид конфигурации и выйти из этих режимов?
- 5. Как ориентироваться в ранее введенных командах и повторять их?
- 6. Что такое CDP, для чего он служит и как им пользоваться?.
- 7. Какую информацию возвращает команда ping?
- 8. Можно ли находясь на одном устройстве попарно пропинговать все устройства в сети?
- 9. Для чего служит команда traceroute?
- 10. Для чего служит команда протокол telnet?
- 11. Как задать имя хоста?
- 12. Какую информацию можно посмотреть командами show в пользовательском режиме?
- 13. Какую информацию можно посмотреть командами show в привилегированном режиме, но нельзя посмотреть в пользовательском режиме?
- 14. Каким устройством может выступать маршрутизатор для последовательной линии связи?
- 15.На каком устройстве при последовательном соединении можно устанавливать частоту синхронизации?
- 16. Как поднять интерфейс и определить его состояние?
- 17. Как назначить ІР адрес на интерфейс и убедиться, что он назначен?
- 18. Почему могут не проходить пинги между устройсвами?
- 19. Как приостановить и возобновить telnet-сессию?
- 20. Как закрыть telnet соединение?

# Порядок выполнения и сдачи работы

- 1. Изучить теоретическую и практическую часть.
- 2. Сдать преподавателю теорию работы путём ответа на контрольные вопросы.
- 3. Выполнить в Boson практическую часть.
- 4. Получите вариант и выполните в Boson задание для самостоятельной работы

- 5. Предъявите преподавателю результат выполнения задания для самостоятельной работы. Покажите и объясните ему свои rtr, nwc и top файлы. Продемонстрируйте ему, что компьютеры пингуются согласно таблице 4.
- 6. Продемонстрируйте работу telnet.
- 7. Оформите отчёт. Содержание отчёта смотри ниже.
- 8. Защитите отчёт.

## Задание для самостоятельной работы

1. Поучите свой вариант

| Вариант | i11-i31  | i12-i21  | i22-i32  |
|---------|----------|----------|----------|
| 1, 9    | serial   | Serial   | serial   |
| 2, 10   | serial   | Serial   | ethernet |
| 3, 11   | serial   | Ethernet | serial   |
| 4, 12   | serial   | Ethernet | ethernet |
| 5, 13   | ethernet | Serial   | serial   |
| 6, 14   | ethernet | Serial   | ethernet |
| 7, 15   | ethernet | Ethernet | serial   |
| 8, 16   | ethernet | Ethernet | ethernet |

Выберите в дизайнере подходящие устройства и создайте топологию, изображённую на Рис. 2. Сами назначьте устройствам имена. Поднимите на каждом устройстве используемые интерфейсы. Проверьте их состояния. На каждом устройстве, используя команды CDP show cdp neighbors, получите информацию о соседних устройствах. Сохраните скриншоты команд CDP.

2. Назначьте интерфейсам адреса, согласно варианту (v=1-16) из таблицы 3. Все маски равны 255.255.255.0. Например, для варианта 7 (v=7) имеем адреса из Таблицы 2.

| Устройство | Интерфейс | Адрес   |
|------------|-----------|---------|
| Router1    | i11       | 7.1.1.2 |
| Router3    | i31       | 7.1.1.2 |
| Router1    | i12       | 7.1.2.1 |
| Router2    | i21       | 7.1.2.2 |
| Router2    | i22       | 7.1.3.1 |
| Router3    | i32       | 7.1.3.2 |

Таблица 2

| Вариант | i11, i31         | i12, i21         | i22, i32         |
|---------|------------------|------------------|------------------|
| 1       | v.1.1.1, v.1.1.2 | v.1.2.1, v.1.2.2 | v.1.3.1, v.1.3.2 |
| 2       | v.1.1.1, v.1.1.2 | v.1.2.1, v.1.2.2 | v.1.3.1, v.1.3.2 |
| 3       | v.1.1.1, v.1.1.2 | v.1.2.1, v.1.2.2 | v.1.3.1, v.1.3.2 |
| 4       | v.1.1.1, v.1.1.2 | v.1.2.1, v.1.2.2 | v.1.3.1, v.1.3.2 |
| 5       | v.1.1.1, v.1.1.2 | v.1.2.1, v.1.2.2 | v.1.3.1, v.1.3.2 |
| 6       | v.1.1.1, v.1.1.2 | v.1.2.1, v.1.2.2 | v.1.3.1, v.1.3.2 |

| 7  | v.1.1.1, v.1.1.2 | v.1.2.1, v.1.2.2 | v.1.3.1, v.1.3.2 |
|----|------------------|------------------|------------------|
| 8  | v.1.1.1, v.1.1.2 | v.1.2.1, v.1.2.2 | v.1.3.1, v.1.3.2 |
| 9  | v.1.1.1, v.1.1.2 | v.1.2.1, v.1.2.2 | v.1.2.1, v.1.2.2 |
| 10 | v.1.1.1, v.1.1.2 | v.1.2.1, v.1.2.2 | v.1.3.1, v.1.3.2 |
| 11 | v.1.1.1, v.1.1.2 | v.1.2.1, v.1.2.2 | v.1.3.1, v.1.3.2 |
| 12 | v.1.1.1, v.1.1.2 | v.1.2.1, v.1.2.2 | v.1.3.1, v.1.3.2 |
| 13 | v.1.1.1, v.1.1.2 | v.1.2.1, v.1.2.2 | v.1.3.1, v.1.3.2 |
| 14 | v.1.1.1, v.1.1.2 | v.1.2.1, v.1.2.2 | v.1.3.1, v.1.3.2 |
| 15 | v.1.1.1, v.1.1.2 | v.1.2.1, v.1.2.2 | v.1.3.1, v.1.3.2 |
| 16 | v.1.1.1, v.1.1.2 | v.1.2.1, v.1.2.2 | v.1.3.1, v.1.3.2 |

Таблица 3




Рис 2.

- 3. Проверьте, что адреса назначены. На каждом устройстве выполните команду **show ip interface brief** . Сохраните скриншоты.
- 4. Если сделано всё правильно вы сможете пропинговать из любого компьютера определённые (но не все) адреса интерфейсов других компьютеров.

|         | 1   |     |      |     |      |      |
|---------|-----|-----|------|-----|------|------|
| Из∖На   | I11 | I12 | I21  | I22 | I31  | I32  |
| Router1 | Да  | Да  | Да * | Нет | Да * | Нет  |
| Router2 | Нет | Да  | Да   | Да  | Нет  | Да * |
| Router3 | Да  | Нет | Нет  | Да  | Да   | Да   |

Таблица 4

Сделайте это. Сохраните скриншоты для пингов соединений, отмеченных в таблице 4 знаком \*.

- 5. Выполните на Router1 расширенный пинг. Сохраните 3 скриншота для пингов: от i12 к i21, от i11 к i31 и от i22 к i32.
  - 6. Настройте на Router1 Telnet. Задайте пароль.

- 7. Перейдите на Router2. Зайдите по Telnet на Router1. Выполните команду **show user**. Приостановите сессию. Возобновите сессию. Убейте сессии. Сохраните скриншот консоли Router2.
  - 8. Сохраните топологию и конфигурацию.

## Содержание отчёта.

Отчёт готовится в электронном виде и распечатывается. Отчёт содержит

- 1. Скриншот топологии из рисунка 1
- 2. Конфигурации трёх маршрутизаторов из rtr файлов, созданных при выполнении практической части (уберите пустые строки и лишние комментарии).
  - 3 Скриншот топологии из рисунка 2
  - 4. Все скриншоты, указанные в Задании для самостоятельной работы
- 5. Конфигурации трёх маршрутизаторов из rtr файлов (уберите пустые строки и лишние комментарии).

## Лабораторная работа №3. Статическая маршрутизация

#### Теоретическая часть

## **ARP (Address Resolution Protocol)**

Когда отправитель определил IP адрес приёмника, он смотрит в свою ARP таблицу чтобы узнать MAC адрес приёмника. Если источник обнаруживает, что MAC и IP адреса приёмника присутствуют в ARP таблице, он устанавливает между ними соответствие и использует его в ходе инкапсуляции IP пакетов во фреймы канального уровня. MAC адреса фреймов канального уровня берутся из ARP таблиц. После этого фрейм по физическому каналу отправляется от отправителя к адресату.

Если отправитель имеет IP пакет для получателя с IP-адресом АДР и этот адрес отсутствует в ARP таблице, то отправитель отправляет по сети широковещательный ARP запрос следующего содержания: сообщите MAC адрес сетевого интерфейса с IP-адресом АДР. Запрос принимают все сетевые устройства в сегменте сети, и только устройство, имеющее IP-адрес АДР, реагирует на него, посылая отправителю информацию о MAC адресе своего сетевого интерфейса с IP адресом АДР. Отправитель записывает пару <MAC адрес, IP-адрес АДР > в свою ARP таблицу.

## Маршрутизация

Протоколы маршрутизации - это правила, по которым осуществляется обмен информации о путях передачи пакетов между маршрутизаторами. Протоколы характеризуются временем сходимости, потерями и масштабируемостью. В настоящее время используется несколько протоколов маршрутизации. Каждый протокол имеет сильные и слабые стороны.

Одна из главных задач маршрутизатора состоит в определении наилучшего пути к заданному адресату. Маршрутизатор определяет пути (маршруты) к адресатам или из статической конфигурации, введённой администратором, или динамически на основании маршрутной информации, полученной от других маршрутизаторов. Маршрутизаторы обмениваются маршрутной информацией с помощью протоколов маршрутизации. Маршрутизатор хранит таблицы маршрутов в оперативной памяти. Таблица маршрутов это список наилучших известных доступных маршрутов. Маршрутизатор использует эту таблицу для принятия решения куда направлять пакет. Для просмотра таблицы маршрутов следует использовать команду show ip route. Даже, если на некотором маршрутизаторе X не задавались никакие команды маршрутизации, тогда он всё равно строит таблицу маршрутов для непосредственно подсоединённых к нему сетей, например:

.

C 192.168.4.0/24 is directly connected, Ethernet0

10.0.0.0/16 is subnetted, 3 subnets

C 10.3.0.0 is directly connected, Serial0

C 10.4.0.0 is directly connected, Serial1

## C 10.5.0.0 is directly connected, Ethernet1

Маршрут на непосредственно подсоединённые сети отображается на интерфейс маршрутизатора, к которому они присоединены. Здесь /24 обозначает маску 255.255. 255.0, а /16 - 255.255.0.0.

Таблица маршрутов отображает сетевые префиксы (адреса сетей) на выходные интерфейсы. Когда X получает пакет, предназначенный для 192.168.4.46, он ищет префикс 192.168.4.0/24 в таблице маршрутов. Согласно таблице пакет будет направлен на интерфейс Ethernet0. Если X получит пакет для 10.3.21.5, он направит его на Serial0.

Эта таблица показывает четыре маршрута для непосредственно подсоединённых сетей. Они имеют метку С. Маршрутизатор X отбрасывает все пакеты, направляемые к сетям, не указанным в таблице маршрутов. Для направления пакетам к другим адресатам необходимо в таблицу включить дополнительные маршруты. Новые маршруты могут быть добавлены двумя методами:

Статическая маршрутизация – администратор вручную определяет маршруты к сетям назначения.

Динамическая маршрутизация — маршрутизаторы следуют правилам, определяемым протоколами маршрутизации для обмена информацией о маршрутах и выбора лучшего пути.

Статические маршруты не меняются самим маршрутизатором. Динамические маршруты изменяются самим маршрутизатором автоматически при получении информации о смене маршрутов от соседних маршрутизаторов. Статическая маршрутизация потребляет мало вычислительных ресурсов и полезна в сетях, которые не имеют нескольких путей к адресату назначения. Если от маршрутизатора к маршрутизатору есть только один путь, то часто используют статическую маршрутизацию.

Для конфигурации статической маршрутизации в маршрутизаторах Cisco используют две версии команды ір route

Первая версия

# ip route АдресСетиНазначения МаскаСетиНазначения Интерфейс

Команда указывает маршрутизатору, что все пакеты, предназначенные для АдресСетиНазначения-МаскаСетиНазначения следует направлять на свой интерфейс Интерфейс. Если интерфейс Интерфейс - типа Ethernet, то физические (MAC) адреса исходящих пакетов будут широковещательными (почему?).

Вторая версия

# ip route АдресСетиНазначения МаскаСетиНазначения Адрес

Команда указывает маршрутизатору, что все пакеты, предназначенные для АдресСетиНазначения-МаскаСетиНазначения, следует направлять на тот свой интерфейс, из которого достижим IP адрес Адрес. Как правило, Адрес это адрес следующего хопа по пути к АдресСетиНазначения. Выходной интерфейс и физические адреса исходящих пакетов определяются маршрутизатором по своим ARP таблицам на основании IP адреса Адрес. Например

## ip route 10.7.0.0 255.255.0.0 10.4.0.2 (2)

Первый пример отображает сетевой префикс 10.6.0.0/16 на локальный интерфейс маршрутизатора Serial1. Следующий пример отображает сетевой префикс 10.7.0.0/16 на IP адрес 10.4.0.2 следующего хопа по пути к 10.7.0.0/16. Обе эти команды добавят статические маршруты в таблицу маршрутизации (метка S):

S10.6.0.0 via Serial1

S 10.7.0.0 [1/0] via 10.4.0.2

Когда интерфейс падает, все статические маршруты, отображаемые на этот интерфейс, удаляются из таблицы маршрутов. Если маршрутизатор не может больше найти адрес следующего хопа по пути к адресу, указанному в статическом маршруте, то маршрут исключается из таблицы.

Заметим, что для сетей типа Ethernet рекомендуется всегда использовать форму (2) команды ір route. Ethernet интерфейс на маршрутизаторе, как правило, соединён с несколькими Ethernet интерфейсами других устройств в сети. Указание в команде ір route IP адреса позволит маршрутизатору правильно сформировать физический адрес выходного пакета по своим ARP таблицам.

## Маршрутизация по умолчанию.

Совсем не обязательно, чтобы каждый маршрутизатор обслуживал маршруты ко всем возможным сетям назначения. Вместо этого маршрутизатор хранит маршрут по умолчанию или шлюз последнего пристанища (last resort). Маршруты по умолчанию используются, когда маршрутизатор не может поставить в соответствие сети назначения строку в таблице маршрутов. Маршрутизатор должен использовать маршрут по умолчанию для отсылки пакетов другому маршрутизатору. Следующий маршрутизатор будет иметь маршрут к этой сети назначения или иметь свой маршрут по умолчанию к третьему маршрутизатору и т.д. В конечном счёте, пакет будет маршрутизирован на маршрутизатор, имеющий маршрут к сети назначения.

Маршрут по умолчанию может быть статически введен администратором или динамически получен из протокола маршрутизации.

Так как все IP адреса принадлежат сети 0.0.0.0 с маской 0.0.0.0, то в простейшем случае надо использовать команду

# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [адрес следующего хопа | выходной интерфейс]

Ручное задание маршрута по умолчанию на каждом маршрутизаторе подходит для простых сетей. В сложных сетях необходимо организовать динамический обмен маршрутами по умолчанию.

# Интерфейс петля

На сетевых устройствах можно создавать сетевые интерфейсы не связанные с реальными каналами для передачи данных и назначать на них IP адреса с масками. Такие интерфейсы называют петлями (loopback). Петли полезны при поэтапном проектировании сетей. Если к какому-то реальному сетевому интерфейсу маршрутизатора в дальнейшем будет подсоединена

подсеть, то в начале на маршрутизаторе создаётся loopback, настраивается в плане взаимодействия с остальными участками сети и лишь затем заменяется на реальный интерфейс. Интерфейс петля появляется после команды interface loopbackN или сокращённо int lN, где N целое неотрицательное число – номер петли. Например

Router(conf)>int l0 1.1.1.1 255.0.0.0

#### Команда trace

Команда trace является идеальным способом для выяснения того, куда отправляются данные в сети. Эта команда использует ту же технологию протокола ICMP, что и команда ping, только вместо проверки сквозной связи между отправителем и получателем, она проверяет каждый шаг на пути. Команда trace использует способность маршрутизаторов генерировать сообщения об ошибке при превышении пакетом своего установленного времени жизни (Time To Live, TTL). Эта команда посылает несколько пакетов и выводит на экран данные про время прохождения туда и назад для каждого из них. Преимущество команды trace заключается в том, что она показывает очередной достигнутый маршрутизатор на пути к пункту назначения. Это очень мощное средство для локализации отказов на пути от отправителя к получателю. Варианты ответов утилиты trace

Значение Символ !H Зондирующий был пакет принят маршрутизатором, не переадресован, что обычно бывает из-за списка доступа P Протокол недосягаем N Сеть недосягаема U Порт недосягаем Превышение границы ожидания

Таблица 1.

## Практическая часть

Загрузите топологию и конфигурацию из практической части предыдущей работы.

#### **ARP**

1. Присоединитесь к маршрутизатору Router1 с и посмотрите его ARP таблицу

Router1#show arp
Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface
Internet 10.1.1.1 - 000C.3997.1200 ARPA Ethernet0

Она содержит только одну строку о MAC адресе своего Ethernet интерфейса с IP адресом 10.1.1.1.

2. Присоединитесь к маршрутизатору router2 и посмотрите его ARP таблицу. Она содержит только одну строку о MAC адресе своего Ethernet интерфейса с IP адресом 10.1.1.2

```
Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface Internet 10.1.1.2 - 000C.4361.1005 ARPA Ethernet0
```

- 3. Пропингуйте Ethernet интерфейс маршрутизатора Router1 Router2#ping 10.1.1.1
- 4. Снова посмотрите вашу ARP таблицу. Она содержит уже две строки. Появилась запись о MAC адресе Ethernet интерфейса Router1 с IP адресом 10.1.1.1.

```
        Protocol
        Address
        Age (min)
        Hardware Addr
        Type
        Interface

        Internet
        10.1.1.2
        -
        000C.4361.1005
        ARPA
        Ethernet0

        Internet
        10.1.1.1
        1
        000C.3997.1200
        ARPA
        Ethernet0
```

5. Присоединитесь к маршрутизатору router1 и посмотрите его ARP таблицу. Она содержит уже две строки

```
        Protocol
        Address
        Age (min)
        Hardware Addr
        Type
        Interface

        Internet
        10.1.1.1
        -
        000C.3997.1200
        ARPA
        Ethernet0

        Internet
        10.1.1.2
        1
        000C.4361.1005
        ARPA
        Ethernet0
```

Появилась запись о MAC адресе Ethernet интерфейса маршрутизатора Router2 с IP адресом 10.1.1.2. Почему, ведь мы не слали от Router1 никаких IP пакетов? Потому, что Router1 для ответа на пинг от Router2 должен был знать о MAC адресе Ethernet интерфейса Router2 с IP адресом 10.1.1.2, и он сформировал ARP пакет для его получения.

## Статические маршруты

В прошлой работе мы не могли из маршрутизаторов Router2 и Router4 пропинговать некоторые интерфейсы из-за отсутствия маршрутизации. Исправим положение.

1. Присоединитесь к маршрутизатору router2. Мы не могли пинговать адреса 172.16.10.1 и 172.16.10.2. Посмотрите таблицу маршрутов

Router2# show ip route

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
U - per-user static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 10.1.1.0 is directly connected, Ethernet0
```

Видим непосредственно присоединённые сети. Нет маршрута к сети 172.16.10.0/24. Добавим маршрут к сети 172.16.10.0/24 через адрес 10.1.1.1 ближайшего хопа на пути к этой сети:

```
Router2(config)#ip route 172.16.10.0 255.255.255.0 10.1.1.1
```

Здесь и далее 172.16.10.0/24 — это сокращённая запись - определение подсети 172.16.10.0 с маской 255.255.255.0. В маске 255.255.255.0 содержится 24 единицы, что и обозначается /24.

2. Успешно пропингуем serial интерфейс Router1

## Router2#ping 172.16.10.1

Снова посмотрите таблицу маршрутов

```
172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

S 172.16.10.0 [1/0] via 10.1.1.1

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 10.1.1.0 is directly connected, Ethernet0
```

3. Но нам не удастся пропинговать serial интерфейс Router4.

Router2#ping 172.16.10.2

Почему? Потому, что ICMP пакеты пингов не знают, как им вернуться обратно от Router4, так как на Router4 не прописаны маршруты.

4. Присоединитесь к маршрутизатору router4. Посмотрите таблицу маршрутов

Router4# show ip route

```
172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 172.16.10.0 is directly connected, SerialO
```

Нет маршрута к сети 10.1.1.0/24. Добавим маршрут к сети 10.1.1.0/24 через адрес 172.16.10.1 ближайшего хопа на пути к этой сети:

Router4(config)#ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 172.16.10.1

Снова посмотрите таблицу маршрутов.

5. Теперь все сетевые интерфейсы в сети пингуются из каждого сетевого устройства. Проверьте это.

# Маршрутизация по умолчанию.

Сетевые устройства Router2 и Router4 имеют только по одному выход во внешний мир: через интерфейсы с адресами 10.1.1.1 и 172.16.10.1, соответственно. Поэтому, можно не определять на какие подсети мы маршрутизируем пакеты и использовать маршрутизацию по умолчанию.

1. Вначале удалим старые маршруты.

Router2(config)#no ip route 172.16.10.0 255.255.255.0 10.1.1.1 Router4(config)#no ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 172.16.10.1

2. И назначим маршруты по умолчанию.

Router2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1

Router4(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.10.1

3. Посмотрите таблицу маршрутов на всех устройствах.

Router2(config)#sh ip route

Gateway of last resort is to network 0.0.0.0

```
S*     0.0.0.0 [1/0] via 10.1.1.1
     10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C     10.1.1.0 is directly connected, Ethernet0
Router4(config)#sh ip route
```

Gateway of last resort is to network 0.0.0.0

- 4. Все сетевые интерфейсы в сети пингуются из каждого сетевого устройства. Проверьте это.

#### Loopback

1. Определим интерфейс петлю на устройстве Router4

Router4(conf)#int loopback 0 1.1.1.1 255.255.255.0

2. Пропишем на устройстве Router1 маршрут на сеть петли

Router1(conf)# ip route 1.1.1.0 255.255.255.0 172.16.10.2

3. Присоединимся к устройству Router2 и пропингуем созданную петлю Router2#ping 1.1.1.1

Сохраните проект в целом и конфигурацию каждого устройства в отдельности.

## Контрольные вопросы

- 1. Как отправитель узнаёт МАС адрес получателя?
- 2. Как посмотреть ARP таблицу?
- 3. Когда в ARP таблице появляются новые строки?
- 4. Что такое таблица маршрутов?
- 5. Если администратор не настраивал никаких маршрутов, то что она будет содержать?
- 6. Чем статическая маршрутизация отличается от динамической?
- 7. Какие две формы задания статической маршрутизации вы знаете?
- 8. Как в команде маршрутизации определяется сеть назначения?
- 9. Почему для сетей типа Ethernet рекомендуется всегда использовать форму (2) команды маршрутизации?
- 10. Объясните значения полей в командах маршрутизации.
- 11.Почему в качестве поля Адрес рекомендуют использовать адрес следующего хопа по пути к сети назначения.
- 12. Когда используется маршрутизация по умолчанию?
- 13. Когда используют интерфейс петля?
- 14. Как работает команда трасировки?


# Порядок выполнения и сдачи работы

- 1. Изучить теоретическую и практическую часть.
- 2. Сдать преподавателю теорию работы путём ответа на контрольные вопросы.
- 3. Выполнить в Boson практическую часть.
- 4. Получите вариант и выполните в Boson задание для самостоятельной работы.

- 5. Предъявите преподавателю результат выполнения пунктов 8 и 9 задания для самостоятельной работы.
- 6. Оформите отчёт. Содержание отчёта смотри ниже.
- 7. Защитите отчёт.

## Задание для самостоятельной работы

1. Построить в Boson Network Designer топологию, представленую на рисунке. Использовать маршрутизаторы модели 2501.



В нашей сети шесть подсетей. Вы видите, что каждый маршрутизатор подключён к трём подсетям.

- 2. На каждом маршрутизаторе поднять используемые интерфейсы и посмотреть соседей командой show cdp neighbors. Сделать скриншоты.
- 3. Назначить интерфейсам сети адреса согласно рисунку 1 и таблице 1, в которых v это номер варианта. Все маски 255.255.255.0. Не забудьте назначить шлюзы по умолчанию для компьютеров согласно таблице 1.

|         | v.1.1.0    | v.1.2.0    | v.1.3.0    | v.1.4.0    | v.1.5.0    | v.1.6.0    |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Router1 | S0:v.1.1.1 |            | S1:v.1.3.1 | E0:v.1.4.1 |            |            |
| Router2 | S0:v.1.1.2 | S1:v.1.2.1 |            |            | E0:v.1.5.1 |            |
| Router3 |            | S0:v.1.2.2 | S1:v.1.3.2 |            |            | E0:v.1.6.1 |
| PC1     |            |            |            | E0:v.1.4.2 |            |            |
| PC2     |            |            |            |            | E0:v.1.5.2 |            |
| PC3     |            |            |            |            |            | E0:v.1.6.2 |

Таблица 1

- 4. Проверьте факт назначения адресов путём выполнения на каждом маршрутизаторе команд show running-config и show ip interface brief. Для компьютеров используйте команду ipconfig.
- 5. Проверьте правильность назначения адресов путём выполнения на каждом маршрутизаторе команд ping к непосредственным соседям. Например, на маршрутизаторе Router1 выполните

Router1#ping v.1.1.2 Router1#ping v.1.3.2

Router1#ping v.1.4.2

6. Поставим перед собой задачу связать между собой компьютеры PC1, PC2 и PC3. Для этого осуществим на маршрутизаторах настройку статической маршрутизации. В каждом маршрутизаторе пропишем маршруты на удалённые Ethernet сети. Для решения поставленной задачи маршрутизировать пакеты на удалённые сети последовательных соединений не надо.

У каждого маршрутизатора есть по две на удалённые Ethernet сети. Всего надо прописать шесть статических маршрутов.

Чтобы из маршрутизатора router1 достичь удалённую Ethernet сеть v.1.5.0/24, пакеты можно направить на IP адрес 1.1.1.2 ближайшего внешнего интерфейса на пути в эту сеть. Это сделает команда

router1(config)#ip route 1.1.5.0 255.255.255.0 1.1.1.2

Задайте остальные пять команд маршрутизации.

- 7. На каждом маршрутизаторе посмотреть таблицу маршрутизации командой show ip route. Сделать скриншоты.
  - 8. На каждом маршрутизаторе сделайте скриншоты расширенных пингов
  - а) на маршрутизаторе router1 от PC2 к PC3
  - б) на маршрутизаторе router2 от PC1 к PC3
  - в) на маршрутизаторе router3 от PC1 к PC2

Например, результат расширенного пинга на маршрутизаторе router1 от  $PC2 \ \kappa \ PC3$  для для варианта  $1 \ (v=1)$  имеет вид

router1#ping Protocol [ip]: Target IP address: 1.1.6.2 Repeat count [5]: Datagram size [100]: Timeout in seconds [2]: Extended commands [n]:y Source address or interface:1.1.5.2 Type of service [0]: Set DF bit in IP header? [no]: Validate reply data? [no]: Data pattern [OxABCD]: Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]: Sweep range of sizes [n]: Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.6.2, timeout is 2 seconds: Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms 9. На каждом компьютере сделайте о скриншоты выполнения команд трасировки tracert других компьютеров. Всего шесть скриншотов. Например, трасировка из PC1 на PC2 для варианта 1 (v=1)

PC1:#tracert 1.1.5.2

"Type escape sequence to abort."
Tracing the route to 1.1.5.2

- 1 1.1.4.1 0 msec 16 msec 0 msec
- 2 1.1.1.2 20 msec 16 msec 16 msec
- 3 1.1.5.2 20 msec 16 msec \*
- 10. Сохраните проект.

#### Содержание отчёта.

Отчёт готовится в электронном виде и распечатывается. Отчёт содержит

- 1. Скриншот топологии, созданной при выполнении практической части.
- 2. Конфигурации трёх маршрутизаторов из rtr файлов, созданных при выполнении практической части (уберите пустые строки и лишние комментарии).
  - 3. Скриншот топологии из рисунка 1 с адресами своего варианта
  - 4. Таблицу 2 с адресами своего варианта
- 5. Конфигурации трёх маршрутизаторов и трёх компьютеров из rtr файлов, созданных при выполнении задание для самостоятельной работы.
  - 6. Все скриншоты, указанные в задании для самостоятельной работы

# Лабораторная работа №4. Динамическая маршрутизация

#### Теоретическая часть

Статическая маршрутизация не подходит для больших, сложных сетей потому, что обычно сети включают избыточные связи, многие протоколы и смешанные топологии. Маршрутизаторы в сложных сетях должны быстро адаптироваться к изменениям топологии и выбирать лучший маршрут из многих кандидатов.

IP сети имеют иерархическую структуру. С точки зрения маршрутизации сеть рассматривается как совокупность автономных систем. В автономных подсистемах больших сетей для маршрутизации на остальные автономные системы широко используются маршруты по умолчанию.

Динамическая маршрутизация может быть осуществлена с использованием одного и более протоколов. Эти протоколы часто группируются согласно того, где они используются. Протоколы для работы внутри автономных систем называют внутренними протоколами шлюзов (interior gateway protocols (IGP)), а протоколы для работы между автономными системами называют внешними протоколами шлюзов (exterior gateway protocols (EGP)). К протоколам IGP относятся RIP, RIP v2, IGRP, EIGRP, OSPF и IS-IS. Протоколы EGP3 и BGP4 относятся к EGP. Все эти протоколы могут быть разделены на два класса: дистанционно-векторные протоколы и протоколы состояния связи.

Маршрутизаторы используют метрики для оценки или измерения маршрутов. Когда от маршрутизатора к сети назначения существует много маршрутов, и все они используют один протокол маршрутизации, то маршрут с наименьшей метрикой рассматривается как лучший. Если используются разные протоколы маршрутизации, то для выбора маршрута используется административные расстояния, которые назначаются маршрутам операционной системой маршрутизатора.

RIP использует в качестве метрики количество переходов (хопов). EIGRP использует сложную комбинацию факторов, включающую полосу пропускания канала и его надёжность.

Результаты работы маршрутизирующих протоколов заносятся в таблицу маршрутов, которая постоянно изменяется при смене ситуации в сети. Рассмотрим типичную строку в таблице маршрутов, относящуюся к динамической маршрутизации

R 192.168.14.0/24 [120/3] via 10.3.0.1 00:00:06 Serial0

Здесь R определяет протокол маршрутизации. Так R означает RIP, а O – OSPF и т.д. Запись [120/3] означает, этот маршрут имеет административное расстояние 120 и метрику 3. Эти числа маршрутизатор использует для выбора маршрута. Элемент 00:00:06 определяет время, когда обновилась данная строка. Serial0 это локальный интерфейс, через который маршрутизатор будет направлять пакеты к сети 192.168.14.0/24 через адрес 10.3.0.1.

Для того чтобы динамические протоколы маршрутизации обменивались информацией о статических маршрутах, следует осуществлять дополнительное конфигурирование.

#### Дистанционно-векторная маршрутизация

Эта маршрутизация базируется на алгоритме Белмана-Форда. Через определённые моменты времени маршрутизатор передаёт соседним маршрутизаторам всю свою таблицу маршрутизации. Такие простые протоколы как RIP и IGRP просто распространяют информацию о таблицах маршрутов через все интерфейсы маршрутизатора в широковещательном режиме без уточнения точного адреса конкретного соседнего маршрутизатора.

Соседний маршрутизатор, получая широковещание, информацию со своей текущей таблицей маршрутов. В неё добавляются маршруты к новым сетям или маршруты к известным сетям с лучшей метрикой. Происходит удаление несуществующих маршрутов. Маршрутизатор добавляет свои собственные значения к метрикам полученных маршрутов. Новая таблица маршрутизации снова распространяется соседним ПО маршрутизаторам (см. рис.1).




Рис.1. Дистанционно-векторная маршрутизация.

# Протоколы состояния связи

Эти протоколы предлагают лучшую масштабируемость и сходимость по сравнению с дистанционно-векторными протоколами. Протокол базируется на алгоритме Дейкстры, который часто называют алгоритмом «кратчайший путь – первым» (shortest path first (SPF)). Наиболее типичным представителем является протокол OSPF (Open Shortest Path First).

Маршрутизатор берёт в рассмотрение состояние связи интерфейсов других маршрутизаторов в сети. Маршрутизатор строит полную базу данных всех состояний связи в своей области, то есть имеет достаточно информации для

создания своего отображения сети. Каждый маршрутизатор затем самостоятельно выполняет SPF-алгоритм на своём собственном отображении сети или базе данных состояний связи для определения лучшего пути, который заносится в таблицу маршрутов. Эти пути к другим сетям формируют дерево с вершиной в виде локального маршрутизатора.

Маршрутизаторы извещают о состоянии своих связей всем маршрутизаторам в области. Такое извещение называют LSA (link-state advertisements).

В отличие от дистанционно-векторных маршрутизаторов, маршрутизаторы состояния связи могут формировать специальные отношения со своими соседями.

Имеет место начальный наплыв LSA пакетов для построения базы данных состояний связи. Далее обновление маршрутов производится только при смене состояний связи или, если состояние не изменилось в течение определённого интервала времени. Если состояние связи изменилось, то частичное обновление пересылается немедленно. Оно содержит только состояния связей, которые изменились, а не всю таблицу маршрутов.

Администратор, заботящийся об использовании линий связи, находит эти частичные и редкие обновления эффективной альтернативой дистанционновекторной маршрутизации, которая передаёт всю таблицу маршрутов через регулярные промежутки времени.

Протоколы состояния связи имеют более быструю сходимость и лучшее использование полосы пропускания по сравнению с дистанционно-векторными протоколами. Они превосходят дистанционно-векторные протоколы для сетей любых размеров, однако имеют два главных недостатка: повышенные требования к вычислительной мощности маршрутизаторов и сложное администрирование.

#### Сходимость.

Этот процесс одновременно и совместный и индивидуальный. Маршрутизаторы разделяют между собой информацию, но самостоятельно пересчитывают свои таблицы маршрутизации. Для того чтобы индивидуальные таблицы маршрутизации были точными, все маршрутизаторы должны иметь одинаковое представление о топологии сети. Если маршрутизаторы договорились о топологии сети, то имеет место их сходимость. Быстрая сходимость означает быстрое восстановление после обрыва связей и других изменений в сети. О протоколах маршрутизации и о качестве проектирования сети судят главным образом по сходимости.

Когда маршрутизаторы находятся в процессе сходимости, сеть восприимчива к проблемам маршрутизации. Если некоторые маршрутизаторы определили, что некоторая связь отсутствует, то другие ошибочно считают эту связь присутствующей. Если это случится, то отдельная таблица маршрутов будет противоречива, что может привести к отбрасыванию пакетов и петлям маршрутизации.

Невозможно, чтобы все маршрутизаторы в сети одновременно обнаружили изменения в топологии. В зависимости от использованного протокола, может пройти много времени пока все процессы маршрутизации в сети сойдутся. На это влияют следующие факторы:

Расстояние в хопах до точки изменения топологии.

Число маршрутизаторов, использующих динамические протоколы.

Полоса пропускания и загрузка каналов связи.

Загрузка маршрутизаторов.

Эффект некоторых факторов может быть уменьшен при тщательном проектировании сети.

#### Конфигурирование динамической маршрутизации

Для конфигурирования динамической маршрутизации используются две основные команды: router i network. Команда router запускает процесс маршрутизации и имеет форму:

Router(config)# **router protocol [keyword]** где Protocol- любой из протоколов маршрутизации: RIP, IGRP, OSPF и т.п., keyword –дополнительные параметры.

Затем необходимы команды network:

Router (config-router)# **network network-number [keyword]** где network-number - идентифицирует непосредственно подключенную сеть, добавляемую в процесс маршрутизации, keyword —дополнительные параметры. network-number позволяет процессу маршрутизации определить интерфейсы, которые будут брать участие в отсылке и приёме пакетов актуализации маршрутной информации.

Для просмотра информации о протоколах маршрутизации используется команда show ip protocol., которая выводит значения таймеров процессов маршрутизации и сетевую информацию, имеющую отношение к маршрутизации. Эта информация может использоваться для идентификации маршрутизатора, подозреваемого в поставке плохой маршрутной информации

Содержимое таблицы IP маршрутизации выводится командой show ip route. Она содержит записи про все известные маршрутизатору сети и подсети и указывает на способ получения этой информации.

# Протокол RIP

Ключевые характеристики протокола RIP:

маршрутизация на основании вектора расстояния;

метрика при выборе пути в виде количества переходов (хопов);

максимально допустимое количества хопов- 15;

по умолчанию пакеты актуализации маршрутной информации посылаются в режиме широковещания каждые 30 секунд.

Выбор протокола RIP як протокола маршрутизации осуществляется командой:

Router(config)# router rip

Команда network назначает IP адрес сети с которой маршрутизатор имеет непосредственное соединение.

#### Router(config-router)# network network-number

Процесс маршрутизации связывает интерфейсы с соответствующими адресами и начинает обработку пакетов в заданных сетях.

В показанном на рис.2 примере команды network 1.0.0.0 и network 2.0.0.0 задают непосредственно подключенные к маршрутизатора Cisco A сети.




Рис.2.

Команда **debug ip rip** выводит содержание пакетов актуализации маршрутной информации протокола RIP в том виде, в котором эти данные посылаются и принимаются.

# Протокол IGRP

IGRP представляет собою протокол маршрутизации по вектору расстояния разработанный компанией Cisco. Этот протокол посылает пакеты актуализации маршрутной информации с 90-секундным интервалом, в которых содержатся сведения о сетях для конкретной автономной системы. Этот протоколу характеризует универсальность, позволяющая автоматически справляться со сложными топологиями и гибкость в работе с сегментами, имеющими разные характеристики по полосе пропускания и величины задержки. Используемая им метрика не имеет свойственных протоколу RIP ограничений по количеству переходов. Вона включает следующие составляющие: Ширина полосы пропускания; Величина задержки; Уровень загрузки; Надёжность канала; Размер максимального блоку передачи в канале.

Выбор протоколу IGRP в качестве протокола маршрутизации осуществляется с помощью команды:

Router (config)# router igrp autonomous-system где параметр Autonomous-system называют номером автономной системы и он идентифицирует вычислительный процесс IGRP- маршрутизации. Процессы в

маршрутизаторах сети с одинаковым номером autonomous-system будут коллективно использовать маршрутную информацию.

Команда network задаёт непосредственно присоединённые сети, которые подлежат включению в данный процесс маршрутизации:

Router(config-router)#network network-number

В показанном на рис.3 примере на маршрутизаторе Cisco A запущен маршрутизирующий процесс, организующий IGRP маршрутизацию в автономной системе с номером 109. В маршрутизции будут участвовать сети 1.0.0.0 и 2.0.0.0.




Рис.3.

Команда debug ip igrp transactions и debug ip igrp events выводят содержание пакетов актуализации маршрутной информации протокола IGRP в том виде, в котором эти данные посылаются и принимаются

## Протокол OSPF

OSPF это динамический, иерархический протокол состояния связи, используемый для маршрутизации внутри автономных систем. Он базируется на открытых стандартах и был спроектирован как замена протоколу RIP. Он является развитием ранних версий протокола маршрутизации IS-IS. OSPF - устойчивый протокол, поддерживающий маршрутизацию с наименьшим весом и балансировку загрузки. Кратчайший путь в сети вычисляется по алгоритму Дейкстры. Сіsco поддерживает свою версию стандарта OSPF.

Как только маршрутизатор настроен на работу с OSPF, он начинает процесс изучения окружения, проходя несколько фаз инициализации. В начале маршрутизатор использует Hello для определения своих соседей и создания отношений для обмена обновлением маршрутной информацией с ними. Затем маршрутизатор начинает фазу ExStart начального обмена между базами маршрутов. Следующей является фаза обмена, в которой назначенный маршрутизатор отсылает маршрутную информацию и получает подтверждения

от нашего нового маршрутизатора. В течение стадии загрузки, новый маршрутизатор компилирует таблицу маршрутов. По окончании вычислений маршрутизатор переходит в полное состояние, в котором он является активным членом сети.

Для запуска OSPF маршрутизации служит команда

Router(config)#router ospf N,

где N-номер вычислительного процесса OSPF. В отличие от IGRP он может быть различным для разных маршрутизаторов автономной системы. OSPF область Area организуется командой

Router(config-router)# **network network-number area Area** и определяет автономную систему.

В OSPF network-number имеет особый формат. Для подключаемой в процесс маршрутизации сети используетя инверсная маска. Так, чтобы сеть 212.34.0.0 255.255.0.0 поместить в область 7 OSPF маршрутизации следует дать команду


Router(config-router)# network 212.34.0.0 0.0.255.255 area 7

Команда show ip ospf interface для каждого интерфейса выводит всю OSPF информацию: IP адрес, область, номер процесса, идентификатор маршрутизатора, стоимость, приоритет, тип сети, интервалы таймера.

Команда show ip ospf neighbor показывает важную информацию, касающуюся состояния соседей.

#### Практическая часть

- 1. Загрузите в симулятор топологию и конфигурацию, использованную практической части лабораторной работы №2.
- 2. Если сделано всё правильно вы сможете пропинговать из любого маршрутизаторы адреса непосредственно соединённых интерфейсов других маршрутизаторов. На каждом устройстве, используя команды CDP show cdp neighbors detail, получите IP адреса соседних устройств и пропингуйте их.
- 3. В лабораторной работе №2 мы не смогли пинговать дальние интерфейсы. Из Router2 была недоступна сеть 172.16.10.0/24, а из Router4 была недоступна сеть 10.1.1.0/24. В лабораторной работе №3 с помощью статической маршрутизации мы решили проблему. В этой работе для решения проблемы используем разные формы динамической маршрутизации.



4. Посмотрим таблицы маршрутов Router2# **sh ip route** Нет маршрута на сеть 172.16.10.0/24. Поэтому в эту сеть из Router2 не идут пинги. Router4# **sh ip route** Нет маршрута на сеть 10.1.1.0/24. Поэтому в эту сеть из Router4 не идут пинги.

#### **RIP**

1. Включим RIP на всех маршрутизаторах Router1(config)# **router rip** Router1(config-router)# **network 172.16.10.0** Router1(config-router)# **network 10.1.1.0** 

Router2(config)# router rip Router2 (config-router)# network 10.1.1.0

Router4(config)# router rip Router4 (config-router)# network 172.16.10.0

- 2. На каждом роутере командой show running-config посмотрим как маршрутизаторы поняли наши команды. Видим, что сеть 10.1.1.0/24 воспринята как сеть 10.0.0.0/8, а сеть 172.16.10.0/24 воспринята как сеть 172.16.10.0/16. Это связано с классами IP адресов.
- 3. Командой show ip protocols посмотрим с какими параметрами работает протокол RIP. Например, для Router1 имеем

```
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds, next due in 26 seconds
  Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
  Outgoing update filter list for all interfaces is
  Incoming update filter list for all interfaces is
  Redistributing:
                    rip
  Default version control: send version 1, receive any version
    Interface
                    Send Recv
                                Key-chain
                       1
                           1 2
    Serial0
                       1
    Ethernet0
                           1 2
  Routing for Networks:
    172.16.0.0
    10.0.0.0
  Routing Information Sources:
  Distance: (default is 120)
    Переведите сообщение.
    4. Посмотрим таблицы маршрутов
    Router2# sh ip route
     10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
Ċ
        10.1.1.0 is directly connected, EthernetO
R
     172.16.0.0 [120/1] via 10.1.1.1, 00:08:37, Ethernet0
    Есть маршрут на сеть 172.16.10.0/24 через интерфейс Ethernet на адрес
10.1.1.1.
    Пинги в эту сеть из Router2 пойдут. Проверьте
    Router2#ping 172.16.10.1
    Router2# ping 172.16.10.2
    5. Перейдём на другой маршрутизатор
    Router4# sh ip route
    172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
        172.16.10.0 is directly connected, SerialO
C
     10.0.0.0 [120/1] via 172.16.10.1, 00:03:15, Serial0
    Есть маршрут на сеть 10.1.1.0/24 через интерфейс Serial
                                                                   на адрес
172.16.10.1.
    Пинги в эту сеть из Router4 пойдут. Проверьте
    Router4#ping 10.1.1.1
    Router4# ping 10.1.1.2.
           Командой debug ip rip посмотрим как
                                                             маршрутизаторы
обмениваются маршрутной информацией. Например, для Router1 имеем
повторяющиеся каждые 30 секунд сообщения
    Router1# debug ip rip
RIP: sending update to 255.255.255.255 via Serial0 (172.16.10.1)
 subnet 10.1.1.0, metric 1
RIP: sending update to 255.255.255.255 via Ethernet0 (10.1.1.1)
 subnet 172.16.10.0, metric 1
RIP: received update from 172.16.10.2 on SerialO
RIP: received update from 10.1.1.2 on Ethernet0
```

Выключим трасировку Router1# no debug ip rip

Сохраните конфигурацию.

#### **IGRP**

Остановим на всех маршрутизаторах RIP командой

Router(config)#no router rip.

1. Включим IGRP на всех маршрутизаторах, образуя автономную систему с номером 100

Router1(config)# router igrp 100 Router1(config-router)# network 172.16.10.0 Router1(config-router)# network 10.1.1.0

Router2(config)# router igrp 100 Router2 (config-router)# network 10.1.1.0

Router4(config)# router igrp 100

Router4 (config-router)# network 172.16.10.0

- 2. На каждом маршрутизаторе командой **show running-config** посмотрим как маршрутизаторы поняли наши команды. Видим, что сеть 10.1.1.0/24 воспринята как сеть 10.0.0.0/8, а сеть 172.16.10.0/24 воспринята как сеть 172.16.10.0/16. Это связано с классами IP адресов.
- 3. Командой **show ip protocols** посмотрим с какими параметрами работает протокол IGRP. Например, для Router1 имеем

Routing Protocol is "igrp 100" Sending updates every 90 seconds, next due in 50 seconds Invalid after 270 seconds, hold down 280, flushed after 630 Outgoing update filter list for all interfaces is not set Incoming update filter list for all interfaces is not set Default networks flagged in outgoing updates Default networks accepted from incoming updates IGRP metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0 IGRP maximum hopcount 100 IGRP maximum metric variance 1 Redistributing: igrp 100 Routing for Networks: 172.16.0.0 10.0.0.0 Routing Information Sources: Distance: (default is 100)

Переведите сообщение.

4. Посмотрим таблицы маршрутов

Router2# sh ip route

```
10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 10.1.1.0 is directly connected, Ethernet0
I 172.16.0.0 [100/273] via 10.1.1.1, 00:04:32, Ethernet0
```

Есть маршрут на сеть 172.16.10.0/24 через интерфейс Ethernet на адрес 10.1.1.1.

Пинги в эту сеть из Router2 пойдут. Проверьте Router2#ping 172.16.10.1

Router2# ping 172.16.10.2

5. Перейдём на другой маршрутизатор

Router4# sh ip route

```
172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 172.16.10.0 is directly connected, Serial0
I 10.0.0.0 [100/651] via 172.16.10.1, 00:04:17, Serial0
```

Есть маршрут на сеть 10.1.1.0/24 через интерфейс Serial на адрес 172.16.10.1.

Пинги в эту сеть из Router4 пойдут. Проверьте

Router4#ping 10.1.1.1

Router4# ping 10.1.1.2.

6. Командами **debug ip igrp transactions** и **debug ip igrp events** посмотрите как маршрутизаторы обмениваются маршрутной информацией.

Сохраните конфигурацию.

#### **OSPF**

Остановим на всех маршрутизаторах IGRP командой

Router(config)#no router igrp 100

1. Включим OSPF на всех маршрутизаторах. Дадим процессу OSPF номер 100. Образуем OSPF область 0

Router1(config)#router ospf 100

Router1(config-router)# network 172.16.10.0 0.0.255 area 0

Router1(config-router)# network 10.1.1.0 0.0.255 area 0

Router2(config)#router ospf 100

Router2(config-router)# network 10.1.1.0 0.0.255 area 0

Router4(config)# router ospf 100

Router4(config-router)# network 10.1.1.0 0.0.255 area 0

- 2. Команда show running-config показывает, что маршрутизаторы поняли наши команды в том же виде, как мы их и задавали.
- 3. Командой show ip protocols посмотрим с какими параметрами работает протокол OSPF. Например, для Router1 имеем

Routing Protocol is "ospf 100"

```
Sending updates every 90 seconds, next due in 10 seconds
Invalid after 30 seconds, hold down 0, flushed after 60
Outgoing update filter list for all interfaces is
Incoming update filter list for all interfaces is
Redistributing: ospf 100
Routing for Networks:
 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0
 172.16.10.0 0.0.0.255 area 0
Routing Information Sources:
             Distance
 Gateway
                               Last Update
 172.16.10.1
                               00:00:06
                      110
                      110
                               00:00:06
Distance: (default is 110)
```

Переведите сообщение.

4. Посмотрим таблицы маршрутов

Router2# sh ip route

C

0

C

0

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

10.1.1.0 is directly connected, Ethernet0

172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

172.16.10.0 [110/10] via 10.1.1.1, 00:00:36, Ethernet0

Есть маршрут на сеть 172.16.10.0/24 через интерфейс Ethernet на адрес 10.1.1.1.

Пинги в эту сеть из Router2 пойдут. Проверьте

Router2#ping 172.16.10.1

Router2# ping 172.16.10.2

5. Перейдём на другой маршрутизатор

Router4# sh ip route

172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

172.16.10.0 is directly connected, SerialO

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

10.1.1.0 [110/74] via 172.16.10.1, 00:00:09, Serial0

Есть маршрут на сеть 10.1.1.0/24 через интерфейс Serial на адрес 172.16.10.1.

Пинги в эту сеть из Router4 пойдут. Проверьте

Router4#ping 10.1.1.1

Router4# ping 10.1.1.2.

6. Команды show ip ospf interface, show ip ospf database и debug ip igrp neighbor покажут вам всю информацию о параметрах протокола OSPF.

Сохраните конфигурацию.

#### Контрольные вопросы

- 1. Что такое автономная система.
- 2. Что такое метрика?
- 3. Какие существуют два класса протоколов динамической маршрутизации.
- 4. Объясните работу дистанционно-векторных протоколов.
- 5. Объясните работу протоколов состояния связи.
- 6. Как узнать, какие протоколы маршрутизации запущены на маршрутизаторе?
- 7. В чём преимущества и недостатки дистанционно-векторных протоколов и протоколов состояния связи?
- 8. Что такое сходимость протоколов маршрутизации?
- 9. Какие параметры влияют на скорость сходимости?
- 10. Как на маршрутизаторе запустить и настроить протокол маршрутизации RIP?
- 11. Как на маршрутизаторе запустить и настроить протокол маршрутизации IGRP?
- 12. Как на маршрутизаторе запустить и настроить протокол маршрутизации OSPF?

- 13. Как посмотреть содержание пакетов актуализации маршрутной информации протокола RIP?
- 14. Как посмотреть содержание пакетов актуализации маршрутной информации протокола IGRP?
- 15. Уточните, что в IGRP понимается под автономной системой?
- 16.В чём различие в формате команды router для IGRP и OSPF?
- 17.В чём различие в формате команд network для RIP, IGRP и OSPF?

## Порядок выполнения и сдачи работы

- 1. Изучить теоретическую и практическую часть.
- 2. Сдать преподавателю теорию работы путём ответа на контрольные вопросы.
- 3. Выполнить в Boson практическую часть.
- 4. Используя вариант из предыдущей лабораторной работы, выполните в Boson задание для самостоятельной работы.
- 5. Предъявите преподавателю результат выполнения пунктов 7, 10, 14 и 18 задания для самостоятельной работы.
- 6. Оформите отчёт. Содержание отчёта смотри ниже.
- 7. Зашитите отчёт.

#### Задание для самостоятельной работы

1. Используйте топологию своего варианта из предыдущей лабораторной работы, представленную на рисунке 5.




Рис. 5

В нашей сети шесть подсетей. Вы видите, что каждый маршрутизатор подключён к трём подсетям.

- 2. Отредактируйте вручную сохранённую конфигурацию предыдущей успешно выполненной лабораторной работы: уберите в rtr файлах маршрутизаторов команды статической маршрутизации.
  - 3. Загрузите отредактированную конфигурацию в симулятор.
- 4. На каждом маршрутизаторе проверьте правильность загрузки конфигурации командами show cdp neighbors и show ip interface brief.

Если последовательный интерфейс не поднялся, проверьте командой **show running-config**, что на интерфейсе DCE стороны последовательной связи задана команда **clock rate!** Если не задана, то задайте её.

- 5. Настройте на каждом маршрутизаторе динамическую маршрутизацию по протоколу RIP.
- 6. На каждом маршрутизаторе посмотреть таблицу маршрутизации командой show ip route. Сделать скриншоты. Например, для маршрутизатора router1 для варианта 1 (v=1) имеем

```
C 1.1.4.0/24 is directly connected, Ethernet0
C 1.1.1.0/24 is directly connected, Serial0
C 1.1.3.0/24 is directly connected, Serial1
R 1.1.6.0/24 [120/1] via 1.1.3.2, 00:01:43, Serial1
R 1.1.5.0/24 [120/1] via 1.1.1.2, 00:06:30, Serial0
R 1.1.2.0/24 [120/1] via 1.1.1.2, 00:03:35, Serial0
```

7. На каждом компьютере выполните команды трассировки tracert других компьютеров. Сделайте скриншоты. Всего шесть скриншотов. Например, трассировка из PC1 на PC2 для варианта 1 (v=1) имеет вид

PC1:#tracert 1.1.5.2

```
"Type escape sequence to abort."
Tracing the route to 1.1.5.2

1 1.1.4.1 0 msec 16 msec 0 msec
```

2 1.1.1.2 20 msec 16 msec 16 msec

3 1.1.5.2 20 msec 16 msec \*

Видим, что путь для пакетов из PC1 на PC2 (1.1.5.2) лежит последовательно через Router1 (Ethernet 1.1.4.1) и затем через Router2 (serial0 1.1.1.2).

8. Отключим на маршрутизаторе router1 последовательный интерфейс serial 0

Router1(config)#interface serial 0
Router1(config-if)#shutdown

9. Через пару минут, когда в сети пройдут обновления маршрутной информации, на каждом маршрутизаторе посмотреть таблицу маршрутизации командой show ip route. Сделать скриншоты. Например, для маршрутизатора router1 для варианта 1 (v=1) имеем

```
C 1.1.4.0/24 is directly connected, Ethernet0
C 1.1.3.0/24 is directly connected, Serial1
R 1.1.2.0/24 [120/1] via 1.1.3.2, 00:07:26, Serial1
R 1.1.6.0/24 [120/1] via 1.1.3.2, 00:08:41, Serial1
R 1.1.5.0/24 [120/2] via 1.1.3.2, 00:07:44, Serial1
```

Видим, что таблица изменилась: пропала сеть 1.1.1.0/24 и все пакеты теперь маршрутизируются на адрес 1.1.3.2 через интерфейс Serial1.

10. На каждом компьютере выполните команды трассировки tracert других компьютеров. Сделайте скриншоты. Всего шесть скриншотов. Например, трассировка из PC1 на PC2 для варианта 1 (v=1) имеет вид PC1:#tracert 1.1.5.2

```
"Type escape sequence to abort."
Tracing the route to 1.1.5.2
```

```
1 1.1.4.1 0 msec 16 msec 0 msec
2 1.1.3.2 20 msec 16 msec 16 msec
3 1.1.2.1 20 msec 16 msec 16 msec
4 1.1.5.2 20 msec 16 msec *
```

Видим, что теперь путь для пакетов из PC1 на PC2 (1.1.5.2) лежит последовательно через Router1 (Ethernet 1.1.4.1), затем через Router3 (serial0 1.1.3.2) и затем через Router2 (serial1 1.1.2.1).

Сохраните конфигурацию.

- 11. Отключите RIP и настройте на каждом маршрутизаторе динамическую маршрутизацию по протоколу IGRP.
- 12. На каждом маршрутизаторе посмотреть таблицу маршрутизации командой show ip route. Сделать скриншоты. Например, для маршрутизатора router1 для варианта 1 (v=1) имеем

```
C 1.1.4.0/24 is directly connected, Ethernet0
C 1.1.1.0/24 is directly connected, Serial0
C 1.1.3.0/24 is directly connected, Serial1
I 1.1.6.0/24 [100/651] via 1.1.3.2, 00:02:38, Serial1
I 1.1.5.0/24 [100/651] via 1.1.1.2, 00:04:26, Serial0
I 1.1.2.0/24 [100/651] via 1.1.1.2, 00:08:28, Serial0
```

- 13. Проверьте, что вы всё сделали правильно. На каждом компьютере выполните команд трассировки tracert других компьютеров. Сохраните конфигурацию.
- 14. Отключите IGRP и настройте на каждом маршрутизаторе динамическую маршрутизацию по протоколу OSPF.
- 15. На каждом маршрутизаторе посмотреть таблицу маршрутизации командой show ip route. Сделать скриншоты. Например, для маршрутизатора router1 для варианта 1 (v=1) имеем

```
C 1.1.4.0/24 is directly connected, Ethernet0
C 1.1.1.0/24 is directly connected, Serial0
C 1.1.3.0/24 is directly connected, Serial1
O 1.1.5.0/24 [110/65] via 1.1.1.2, 00:00:39, Serial0
O 1.1.2.0/24 [110/65] via 1.1.3.2, 00:00:22, Serial1
O 1.1.6.0/24 [110/65] via 1.1.3.2, 00:00:26, Serial1
```

16. Проверьте, что вы всё сделали правильно. На каждом компьютере выполнените команд трассировки tracert других компьютеров. Сохраните конфигурацию.

## Содержание отчёта.

Отчёт готовится в электронном виде и распечатывается. Отчёт содержит

- 1. Скриншот топологии, созданной при выполнении практической части.
- 2. Конфигурации трёх маршрутизаторов из rtr файлов, созданных при выполнении практической части для каждого протокола маршрутизации. Итого содержимое 9 (девяти) rtr файлов.
  - 3. Скриншот топологии из рисунка 5 с адресами своего варианта
  - 4. Таблицу 2 предыдущей лабораторной работы с адресами своего варианта
- 5. Конфигурации трёх маршрутизаторов из rtr файлов, созданных при выполнении задание для самостоятельной работы для каждого протокола маршрутизации. Итого содержимое 9 (девяти) rtr файлов.
  - 6. Все скриншоты, указанные в задании для самостоятельной работы

# Лабораторная работа №5. Бесклассовая адресация CIDR и маски переменной длины VLSM

#### Теоретическая часть

Масштабируемая сеть требует схемы адресации допускающей рост. Однако вследствие неконтролируемого роста сети могут возникнуть ряд непредвиденных последствий. По мере добавления узлов и подсетей в сеть предприятия может возникнуть нехватка свободных адресов и потребуется изменение схемы существующих адресов. Этого можно избежать путём тщательного планирования масштабируемой адресной системы сеть предприятия.

К сожалению, архитекторы TCP/IP не могли предсказать экспоненциального роста Интернет, и в настоящее время остро стоит проблема распределения адресов.

Когда в 80-х годах внедрялся TCP/IP, он базировался на двухуровневой адресной схеме. Старшая часть 32-битового IP адреса определяла номер (адрес) сети, а младшая - номер хоста. Адрес сети необходим для взаимодействия сетей. Маршрутизаторы используют сетевую часть адреса для организации связи между хостами из различных сетей.

Для удобства человеческого восприятия IP адрес записывается в виде четырёх десятичных чисел, разделённых точками. 32-битовый адрес делится на четыре группы по восемь бит, называемых октетами. Каждый октет записывается в десятичном виде и разделяется точками. Например

172 30 128 17 <-> 172.30.128.17

Возникает вопрос, как в любом IP адресе выделить адрес сети и адрес хоста? В начале использования TCP/IP для решения этого вопроса использовалась классовая система адресации. IP адреса были разбиты на пять непересекающихся классов. Разбивка осуществлена согласно значениям нескольких первых бит в первом октете.

Если первый бит в первом октете равен нулю, то это адрес класса A. Адреса класса B начинаются с бинарных 10. Адреса класса C начинаются с бинарных 110.

В адресах класса A адрес сети располагается в первом октете. В классе В для адресации сети используется первый и второй октеты. В классе С для адресации сети используется первый, второй и третий октеты. Использование классов D и E специфично и здесь не рассматривается.

В современных сетях классы часто игнорируются, а используется бесклассовая IP схема, основанная на масках подсетей.

Здесь и далее мы будем использовать маски в виде последовательности бинарных единиц, переходящей в последовательность бинарных нулей общей длинной в 32 бита. Маски принято записывать в десятичной форме подобно IP адресам

255 255 0 0 <-> 255.255.0.0

<->

Маска подсети является необходимым дополнением к IP адресу. Если бит в IP адресе соответствует единичному биту в маске, то этот бит в IP адресе представляет номер сети, а если бит в IP адресе соответствует нулевому биту в маске, то этот бит в IP адресе представляет номер хоста. Так для маски 255.255.0.0 и адреса 172.24.100.45 номер сети будет 172.24.0.0, а для маски 255.255.0.0 номер сети будет 172.24.100.0.

Другая форма записи маски - /N, где N — число единиц в маске. Эта форма используется только в сочетании с IP адресом. Например, для маски 255.255.0.0 и адреса 172.24.100.45 пишут 172.24.100.45/16.

Все адреса класса А имеют маску 255.0.0.0, адреса класса В имеют маску 255.255.0.0, а адреса класса С имеют маску 255. 255. 255.0. Обратное утверждение неправомерно, так как при определении класса используются первые биты в первом октете адреса.

Если организация располагает сетью класса В (маска 255.255.0.0), то она может разбить эту сеть на подсети, используя маску 255.255.255.0. Например, если адрес 172.24.100.45 принадлежит организации, то номером сети класса В будет 172.24.0.0, а номер внутрикорпоративной подсети будет равен 172.24.100.0. Заметим, что полученные подсети не будут являться сетями класса С.

Если число нулей в маске равно M, то число доступных адресов хостов в подсети равно 2M-2. То есть два адреса в подсети использовать не рекомендуется. Один из этих адресов, у которого последние M бит равны нулю, называется адресом подсети, а второй из этих адресов у которого последние M бит равны единице называется широковещательным адресом. Так для адреса 172.24.100.45/24 адрес подсети равен 172.24.100.0, а широковещательным адрес равен 172.24.100.255. Число адресов в подсети равно  $2^8-2=254$ .

Адреса класса A и B составляют около 75 процентов адресного пространства. Количество сетей классов A и B приблизительно равно 17000. Приобретение сети класса B, а тем более класса A в настоящее время весьма проблематично. Адреса класса C составляют около 12.5 процентов адресного пространства. Количество сетей класса C приблизительно равно 2.1 миллиона. К сожалению сеть класса C ограничена 254 адресами, что не отвечает нуждам больших организаций, которые не могут приобрести адреса класса A или B.

.Классовая IP адресация, даже с использованием подсетей, не может удовлетворить требованиё по масштабируемости для Интернет сообщества.

Уже в начале 90-х годов почти все сети класса В были распределены. Добавление в Интернет новых сетей класса С приводило к значительному росту таблиц маршрутов и перегрузке маршрутизаторов. Использование бесклассовой адресации позволило в значительной мере решить возникшие проблемы.

#### **CIDR**

Современные маршрутизаторы используют форму IP адресации называемую безклассовой междоменной маршрутизацией (Classless Interdomain Routing (CIDR)), которая игнорирует классы. В системах, использующих классы, маршрутизатор определяет класс адреса и затем разделяет адрес на октеты сети и октеты хоста, базируясь на этом классе. В CIDR маршрутизатор использует биты маски для определения в адресе сетевой части и номера хоста. Граница разделения адреса может проходить посреди октета.

CIDR значительно улучшает масштабируемость и эффективность IP по следующим пунктам:

- гибкость;
- экономичное использование адресов в выделенном диапазоне;
- улучшенная агрегация маршрутов;
- Supernetting комбинация непрерывных сетевых адресов в адрес новый надсети, определяемый маской.

CIDR позволяет маршрутизаторам агрегировать или суммировать информацию о маршрутах. Они делают это путём использования маски вместо классов адресов для определения сетевой части IP адреса. Это сокращает размеры таблиц маршрутов, так как используется лишь один адрес и маска для представления маршрутов ко многим подсетям.

Без CIDR и агрегации маршрутов маршрутизатор должен содержать индивидуальную информацию для всех подсетей.

Рассмотрим сеть класса A 44.0.0.0/8, в которой рассматривается на 8 подсетей

| Сетевой номер | Первый   | Второй октет | Третий октет | Четвёртый |
|---------------|----------|--------------|--------------|-----------|
|               | октет    |              |              | октет     |
| 44.24.0.0/16  | 00101100 | 00011000     | 00000000     | 00000000  |
| 44.25.0.0/16  | 00101100 | 00011001     | 00000000     | 00000000  |
| 44.26.0.0/16  | 00101100 | 00011010     | 00000000     | 00000000  |
| 44.27.0.0/16  | 00101100 | 00011011     | 00000000     | 00000000  |
| 44.28.0.0/16  | 00101100 | 00011100     | 00000000     | 00000000  |
| 44.29.0.0/16  | 00101100 | 00011101     | 00000000     | 00000000  |
| 44.30.0.0/16  | 00101100 | 00011110     | 00000000     | 00000000  |
| 44.31.0.0/16  | 00101100 | 00011111     | 00000000     | 00000000  |

Первые два октета (16 бит) представляют адрес подсети. Так как первые 16 бит адреса каждой из этих восьми подсетей уникальны, то классовый маршрутизатор видит восемь уникальных сетей и должен создать строку в таблице маршрутов для каждой из этих подсетей.

Однако эти восемь адресов подсетей имеют общую часть: первые 13 бит одинаковы. CIDR-совместимый маршрутизатор может суммировать маршруты к этим восьми подсетям, используя общий 13-битовый префикс в адресах:

00101100 00011. Для представления этого префикса в десятичной форме дополним его справа нулями

 $10101100\ 00011000\ 00000000\ 000000000 = 172.24.0.0.$ 

13-битовая маска подсети имеет вид

Следовательно один адрес и одна маска определяет бесклассовый префикс, который суммирует маршруты к восьми подсетям: 172.24.0.0/13.

#### **Supernetting**

Supernetting это практика использования битовой маски для группировки нескольких классовых сетей в виде одного сетевого адреса. Supernetting и агрегирование маршрутов есть разные имена одного процесса. Однако термин supernetting чаще применяется, когда агрегируемые сети находятся под общим административным управлением. Supernetting берёт биты из сетевой порции маски, а subnetting берёт биты из порции маски, относящейся к хосту. Supernetting и агрегирование маршрутов является инверсным понятием по отношению к subnetting.

Так как сети классов A и B практически исчерпаны, то организации вынуждены запрашивать у провайдеров несколько сетей класса C. Если компания получает блок непрерывных адресов в сетях класса C, то можно использовать supernetting и все адреса в компании будут лежать в одной большей сети или надсети.

Рассмотрим компанию АБВ, которой требуется адреса для 400 хостов. При классовой адресации компания должна запросить у центральной интернет службы InterNIC сеть класа В. Если компания получит такую сеть, то десятки тысяч адресов в ней не будут использоваться. Альтернативой является получение двух сетей класса С, что даёт 254\*2= 504 адреса для хостов. Недостаток этого подхода состоит в необходимости поддержки маршрутизации для двух сетей.

При бесклассовой адресной системе supernetting позволяет компании АБВ получить необходимое адресное пространство с минимальным количеством неиспользуемых адресов и без увеличения размера таблиц маршрутизации. Используя CIDR, АБВ запрашивает блок адресов у своего Интернет провайдера, а не у центральной Интернет службы InterNIC. Провайдер определяет потребности АБВ и выделяет адресное пространство из своего адресного пространства. Провайдер берёт на себя управление адресным пространством в своей внутренней безклассовой системе. Все внешние Интернет маршрутизаторы содержат только суммирующие маршруты к сети провайдера. Провайдер сам поддерживает маршруты, более специфичные для своих клиентов, включая АБВ. Этот подход существенно уменьшает размеры таблиц маршрутов для всех маршрутизаторов в Интернет.

Пусть АБВ получил у провайдера две сети класса С, адреса в которых непрерывны: 207.21.54.0 и 207.21.55.0.

| 207.21.54.0 | 110001111 | 00010101 | 00110110 | 00000000 |
|-------------|-----------|----------|----------|----------|
| 207.21.55.0 | 110001111 | 00010101 | 00110111 | 00000000 |

Из таблицы видно, что адреса имеют общий 23-битовый префикс 11001111 00010101 0011011. Дополняя префикс справа нулями 11001111 00010101 00110110 00000000, получим надсеть с 23- битовой маской, 207.21.54.0/23.

Провайдер предоставляет сеть компании АБВ внешнему миру как сеть 207.21.54.0/23.

CIDR позволяет провайдерам эффективно распределять и суммировать непрерывные пространства IP адресов.

#### **VLSM**

Маска переменной длины (Variable-Length Subnet Mask (VLSM)) позволяет организации использовать более одной маски подсети внутри одного и того же сетевого адресного пространства. Реализацию VLSM часто называют «подсети на подсети».

Рассмотрим подсети, созданные путём заимствования трёх первых бит в хостовой порции адреса класса С 207.21.24.0

| Подсеть | Адрес подсети    |
|---------|------------------|
| 0       | 207.21.24.0/27   |
| 1       | 207.21.24.32/27  |
| 2       | 207.21.24.64/27  |
| 3       | 207.21.24.96/27  |
| 4       | 207.21.24.128/27 |
| 5       | 207.21.24.160/27 |
| 6       | 207.21.24.192/27 |
| 7       | 207.21.24.224/27 |

Мы получили восемь подсетей, каждая из который может содержать не более 30 хостов.

Каждое соединение через последовательный интерфейс требует для себя два адреса и отдельной подсети. Использование для этого любой из подсетей /27 приведёт к потере адресов. Для создания подсети из двух адресов лучше всего подходит 30-ти битовая маска. Это как раз то, что надо для последовательного соединения. Разобьём одну из подсетей 207.21.24.192/27 на восемь подсетей, используя 30-ти битовую маску.

| 0 | 207.21.24.192/30 |
|---|------------------|
| 1 | 207.21.24.196/30 |
| 2 | 207.21.24.200/30 |
| 3 | 207.21.24.204/30 |
| 4 | 207.21.24.208/30 |
| 5 | 207.21.24.212/30 |
| 6 | 207.21.24.220/30 |
| 7 | 207.21.24.224/30 |

То есть каждую из оставшихся семи подсетей /27 можно использовать для адресации хостов в семи локальных сетях. Эти локальные сети можно связать в глобальную сеть с помощью не более чем восьми последовательных соединений из наших восьми сетей.

Чтобы в сетях с VLSM правильно осуществлялась маршрутизация маршрутизаторы должны обмениваться информацией о масках в подсетях.

Использование CIDR и VLSM не только предотвращает пустую трату адресов, но и способствует агрегации маршрутов или суммированию. Без суммирования маршрутов Интернет перестал бы развиваться уже в конце 90-х годов. Рисунок иллюстрирует как суммирование сокращает нагрузку на маршрутизаторы.




Рис. 1




Рис. 2

Эта сложная иерархия сетей и подсетей суммируется в различных точках так, что вся сеть в целом выглядит извне как 192.168.48.0/20. Для правильной

работы суммирования маршрутов следует тщательно подходить к назначению адресов: суммируемые адреса должны иметь одинаковые префиксы.

#### Разорванные подсети

Разорванные подсети это сети из одной главной сети, разделённые сетью в совсем другом диапазоне адресов. Классовые протоколы маршрутизации RIP версии 1 и IGRP не поддерживают разрывные сети, так как маршрутизаторы не обмениваются масками подсетей. Если на рисунке 1 сайт А и сайт В работают на RIP версии 1, то сайт А будет получать от сайта В обновления маршрутной информации в сети 207.21.24.0/24, а не в сети 207.21.24.32/27.

Протоколы RIP v2 и EIGRP по умолчанию суммируют адреса на границах классов. Обычно такое суммирование желательно. Однако в случае разорванных подсетей не желательно. Отменить классовое автосуммирование можно командой по auto-summary.

## Практическая часть

Конфигурируем VLSM и протестируем функциональность на двух протоколах маршрутизации RIP версии 1 и RIP версии 2.

Рассмотрим сеть класса С 192.168.1.0/24. Требуется выделить минимум по 25 адресов для двух локальных сетей и зарезервировать максимальное число адресов для дальнейшего развития.

Для поддержки 25 хостов в каждой подсети требуется минимум пять бит в восьмибитовой хостовой части адреса. Пять бит дадут максимум 30 возможных адресов хостов (25 = 32 - 2). Если пять бит должны быть использованы для хостов, то другие три бита в последнем октете адреса могут быть добавлены к 24-битовой маски нашей сети класса С. Следовательно, 27-битовая маска может быть использована для создания следующих 8 подсетей:

| 0 | 192.168.1.0/24  | 4 | 192.168.1.128/24 |
|---|-----------------|---|------------------|
| 1 | 192.168.1.32/24 | 5 | 192.168.1.160/24 |
| 2 | 192.168.1.64/24 | 6 | 192.168.1.192/24 |
| 3 | 192.168.1.96/24 | 7 | 192.168.1.224/24 |

Для дальнейшей максимизации адресного пространства подсеть 192.168.1.0 /27 снова разделяется на 8 подсетей с использованием 30-битовой маски:

| 0 | 192.168.1.0/30  | 4 | 192.168.1.16/30 |
|---|-----------------|---|-----------------|
| 1 | 192.168.1.4/30  | 5 | 192.168.1.20/30 |
| 2 | 192.168.1.8/30  | 6 | 192.168.1.24/30 |
| 3 | 192.168.1.12/30 | 7 | 192.168.1.28/30 |

Эти подсети могут быть использованы для последовательных соединений точка-точка и минимизируют потери адресов, так как каждая подсеть содержит только два адреса.

Построим и настроим сеть, изображённую на рисунке 3. Для маршрутизатора Vista возьмём модель 2501, а для остальных двух модель 805. Используем коммутатор 2950.

- 1. Подымите интерфейсы и проверьте сеть командой show cdp neighbors.
- 2. Назначьте адреса согласно рисунку. Проверьте назначение командой show ip interface brief.
- 3. Для компьютер HostA имеем неоднозначность в назначении маршрута по умолчанию: либо на адрес 192.168.1.33 Ethernet интерфейса маршрутизатора SanJose1, либо на адрес 192.168.1.34 Ethernet интерфейса маршрутизатора SanJose2. Выберите произвольный, например

hostA#ipconfig/dg 192.168.1.33

4. На всех трёх маршрутизаторах настроим маршрутизацию по протоколу RIP с отключенным автосуммированием адресов. Это позволит прохождение информации о подсетях.

Router(config)# router rip Router(config-router)#version 2 Router(config-router)# no auto-summary Router(config-router)# network 192.168.1.0




Рис.3

5. Должны увидеть, что на маршрутизаторе Vista есть маршрут на локальную сеть 192.168.1.32/27, где располагается компьютер hostA. Vista#show ip route

```
C 192.168.1.64/27 is directly connected, Ethernet0
C 192.168.1.0/30 is directly connected, Serial0
C 192.168.1.4/30 is directly connected, Serial1
R 192.168.1.32/27 [120/1] via 192.168.1.2, 00:07:36, Serial0
```

Заметим, что в таблице выведен только один маршрут на сеть 192.168.1.32/27 — на адрес 192.168.1.2 через интерфейс Serial0, хотя есть ещё один маршрут на сеть 192.168.1.32/27 — через адрес 192.168.1.6 интерфейса Serial1. В реальном маршрутизаторе мы бы увидели оба эти маршрута. Симулятор выводит один маршрут, но обменивается маршрутной информацией по обеим интерфейсам Serial0 и Serial1:

```
Vista#debug ip rip
RIP: sending update to 255.255.255.255 via Serial0 (192.168.1.1)
 subnet 192.168.1.64, metric 1
 subnet 192.168.1.4, metric 1
 subnet 192.168.1.32, metric 2
RIP: sending update to 255.255.255.255 via Serial1 (192.168.1.5)
 subnet 192.168.1.64, metric 1
 subnet 192.168.1.0, metric 1
RIP: sending update to 255.255.255.255 via Ethernet0 (192.168.1.65)
 subnet 192.168.1.0, metric 1
 subnet 192.168.1.4, metric 1
 subnet 192.168.1.32, metric 2
RIP: received update from 192.168.1.2 on SerialO
     192.168.1.32 in 1 hops
     192.168.1.4 in 2 hops
RIP: received update from 192.168.1.6 on Serial1
     192.168.1.32 in 1 hops
     192.168.1.0 in 2 hops
```

## Vista#no debug ip rip

Сделайте скриншоты.

- 6. Должны увидеть, что на маршрутизаторе SanJose1 есть маршрут на локальную сеть 192.168.1.64/27, где располагается компьютер hostB.
- C 192.168.1.0/30 is directly connected, SerialO
- C 192.168.1.32/27 is directly connected, EthernetO
- R 192.168.1.64/27 [120/1] via 192.168.1.1, 00:07:40, Serial0
- R 192.168.1.4/30 [120/1] via 192.168.1.34, 00:03:39, Ethernet0

Сделайте скриншот.

- 7. Должны увидеть, что на маршрутизаторе SanJose2 также есть маршрут на локальную сеть 192.168.1.64/27, где располагается компьютер hostB.
- C 192.168.1.4/30 is directly connected, SerialO
- C 192.168.1.32/27 is directly connected, EthernetO
- R 192.168.1.64/27 [120/1] via 192.168.1.5, 00:08:16, Serial0
- R 192.168.1.0/30 [120/1] via 192.168.1.5, 00:01:24, Serial0

Сделайте скриншот.

Пропингуйте компьютер hostA из компьютера hostB и наоборот. Сделайте 2 скриншота.

Заметим, что симулятор реализован так, что приведенный пример работает и без ввода команд version 2 и no auto-summary.

#### Контрольные вопросы

- 1. Зачем нужна маска?
- 2. Что такое CIDR?
- 3. Что такое VLSM?
- 4. Как при использовании классов IP адресов в IP адресе выделяют адрес хоста и адрес подсети?
- 5. Как без использования классов IP адресов в IP адресе выделяют адрес хоста и адрес подсети?
- 6. Чему равно число доступных адресов в подсети?
- 7. По заданному преподавателем числу хостов в подсети определите минимальную маску.
- 8. Какие формы записи маски вы знаете?
- 9. Почему последовательное соединение выделяют в отдельную подсеть?
- 10. Какую маску рекомендуют использовать для сети последовательного соединения и почему?
- 11. Как CIDR и VLSM способствуют экономному использованию адресного пространства?
- 12. Что такое Supernetting?
- 13. Что такое агрегация маршрутов и как она способствует уменьшению таблиц маршрутов на маршрутизаторах?
- 14. Что такое разорванные подсети, и какие протоколы маршрутизации их не поддерживают?
- 15. Какие особенности работы симулятора при реализации протокола RIP?

# Порядок выполнения и сдачи работы

- 1. Изучить теоретическую и практическую часть.
- 2. Сдать преподавателю теорию работы путём ответа на контрольные вопросы.
- 3. Выполнить в Boson практическую часть.
- 4. Выполните в Boson задание для самостоятельной работы.
- 5. Предъявите преподавателю результат выполнения пункта 11 задания для самостоятельной работы.
- 6. Оформите отчёт. Содержание отчёта смотри ниже.
- 7. Защитите отчёт.

## Задание для самостоятельной работы

Спроектируйте следующие четыре сети, согласно полученному варианту. См. рис. 4, 5, 6 и 7.




Рис 4. Вариант 1.




Рис 5. Вариант 2




Рис 6. Вариант 3.




Рис 7. Вариант 4.

## Порядок решения варианта

- 1. В дизайнере правильно подберите маршрутизаторы с нужным числом и типом интерфейсов. Используйте многослотовые устройства, имеющие наращиваемое число интерфейсов. В симуляторе они имеют адреса вида Ethernet 2/0, что означает интерфейс 0 в слоте 2.
- 2. Создайте топологию. Локальная сеть , представляется в виде коммутатора с одним компьютером



- 3. . Сделайте скриншот топологии.
- 4. Назначьте каждой подсети правильную маску с минимальным числом нулей. Помните, что маска для последовательного соединения равна /30.
- 5. Определитесь, какие адреса вы будете назначать на сетевые интерфейсы маршрутизаторов и компьютеров.
- 6. Нанесите в графическом редакторе на вашу топологию назначенные адреса и маски.
- 7. В симуляторе назначьте адреса на сетевые интерфейсы маршрутизаторов и компьютеров.
- 8. Проверьте правильность назначения адресов командами **show ip interface brief** (маршрутизатор) или **ipconfig** (компьютер).
- 9. Настройте на каждом маршрутизаторе динамическую маршрутизацию по протоколу RIP второй версии.
- 10.На каждом маршрутизаторе выведите таблицу маршрутизации и сделайте скриншот.
- 11. Вы должны пинговать из любого компьютера любой другой компьютер.

12.По желанию вы можете в маршрутизаторах использовать интерфейсы петля loopback для моделирования локальных сетей с последующей их заменой на Ethernet интерфейс, связывающий маршрутизатор с одним компьютером через коммутатор.

# Содержание отчёта.

Отчёт готовится в электронном виде и распечатывается. Отчёт содержит

- 1. Скриншот топологии, созданной при выполнении практической части.
- 2. Конфигурации всех маршрутизаторов и компьютеров из rtr файлов, созданных при выполнении практической части.
- 2. Скриншот топологии вашего варианта с адресами и масками.
- 4. Конфигурации всех маршрутизаторов и компьютеров из rtr файлов, созданных при выполнении задания для самостоятельной работы.
  - 5. Все скриншоты, указанные в задании для самостоятельной работы

# Лабораторная работа №6. Списки управления доступом ACL

#### Теоретическая часть.

(access list ACL) Список управления доступом control ЭТО последовательный список правил, которые используются для разрешения или запрета потока пакетов внутри сети на основании информации, приведенной внутри списка. Без списка доступа все пакеты внутри сети разрешаются без ограничений для всех частей сети. Список доступа может быть использован для контроля распространения и получения информации об изменении таблиц маршрутов и, главное, для обеспечения безопасности. Политика безопасности в частности включает защиту от внешних атак, ограничения доступа между отделами организации и распределение загрузки сети.

Список доступа позволяет использовать маршрутизатор как межсетевой экран, брандмауэр, для запрета или ограничения доступа к внутренней сети из внешней сети, например, Интернет. Брандмауэр, как правило, помещаются в точках соединения между двумя сетями.

#### Стандартный АСЬ

При использовании стандартных ACL, единственным критерием для определения того, что пакет разрешен или запрещён, является IP адрес источника этого пакета. Формат элемента списка доступа следующий

Router(config)#access-list # permit | deny source-address source-mask, где # – целое число – номер списка доступа, source-address обозначает адрес источника пакета, source-mask – маска в инверсной форме, накладываемая на адрес, permit – разрешить прохождение пакета, deny – запретить прохождение пакета. Число # определяет принадлежность элемента списка доступа к определённому списку доступа с номером #. Первая команда access-list определяет первый элемент списка доступа, вторая команда определяет второй списка доступа и т.д. Маршрутизатор обрабатывает каждый определённый в нём список доступа по элементам сверху вниз. То есть, если адрес source-address пакета с учётом маски удовлетворяет условию элемента списка, то дальнейшие элементы списка маршрутизатор не обрабатывает. Следовательно, для избежания лишней обработки, элементы, определяющие общие условия, следует помещать в начале списка. Внутри маршрутизатора может быть определено несколько списков доступа. Номер стандартного списка должен лежать в диапазоне 1 – 99. Маска в списке доступа задаётся в инверсной форме, например маска 255.255.0.0 выглядит как 0.0.255.255.

Маршрутизаторы Cisco предполагают, что все адреса, не упомянутые в списке доступа в явном виде, запрещены. То есть в конце списка доступа присутствует невидимый элемент

Router(config)#access-list # deny 0.0.0.0 255.255.255.255

Так, если мы хотим разрешить только трафик от адреса 1.1.1.1 и запретить весь остальной трафик достаточно в список доступа поместить один элемент

Router(config)#access-list 77 permit 1.1.1.1 0.0.0.0.

Здесь предполагается, что мы организовали список доступа с номером 77.

Рассмотрим возможность применения стандартных списков доступа для диапазона адресов. Возьмём к примеру диапазон 10.3.16.0 - 10.3.31.255. Для получения инверсной маски можно вычесть из старшего адреса младший и получить 0.0.15.255. Тогда пример элемента списка можно задать командой

Router(config)#access-list 100 permit 10.3.16.0 0.0.15.255

Для того, чтобы список доступа начал выполнять свою работу он должен быть применен к интерфейсу с помощью команды

Router(config-if)#ip access-group номер-списка-доступа in либо out

Список доступа может быть применён либо как входной (in) либо как выходной (out). Когда вы применяете список доступа как входной, то маршрутизатор получает входной пакет и сверяет его входной адрес с элементами списка. Маршрутизатор разрешает пакету маршрутизироваться на интерфейс назначения, если пакет удовлетворяет разрешающим элементам списка либо отбрасывает пакет, если он соответствует условиям запрещающих элементов списка. Если вы применяете список доступа как выходной, то роутер получает входной пакет, маршрутизирует его на интерфейс назначения и только тогда обрабатывает входной адрес пакета согласно элементам списка доступа этого интерфейса. Далее маршрутизатор либо разрешает пакету покинуть интерфейс либо отбрасывает его согласно разрешающим и запрещающим элементам списка соответственно. Так, созданный ранее список с номером 77 применяется к интерфейсу Ethernet 0 маршрутизатора как входной список командами

Router(config)#int Ethernet 0

Router(config-if)#ip access-group 77 in

Этот же список применяется к интерфейсу Ethernet 0 маршрутизатора как выходной список с помощью команд

Router(config-if)#ip access-group 77 out

Отменяется список на интерфейсе с помощью команды по

Router(config-if)# no ip access-group 77 out

Приступим к созданию более сложных списков доступа. Рассмотрим сеть на рисунке 1. Разрешим все пакеты, исходящие из сети 10.1.1.0 /25 (10.1.1.0 255.255.255.128), но запретим все пакеты, исходящие из сети 10.1.1.128 /25 (10.1.1.128 255.255.255.128). Мы также хотим запретить все пакеты, исходящие из сети 15.1.1.0 /24 (15.1.1.0 255.255.255.0), за исключением пакетов от единственного хоста с адресом 15.1.1.5. Все остальные пакеты мы разрешаем. Списку дадим номер 2. Последовательность команд для выполнения поставленной задачи будет следующая

Router(config)#access-list 2 deny 10.1.1.128 0.0.0.127

Router(config)#access-list 2 permit 15.1.1.5 0.0.0.0

Router(config)#access-list 2 deny 15.1.1.0 0.0.0.255

Router(config)#access-list 2 permit 0.0.0.0 255.255.255.255

Отметим отсутсвие разрешающего элемента для сети 10.1.1.0 255.255.255.128. Его роль выполняет последний элемент access-list 2 permit 0.0.0.0 255.255.255.255.

Удостоверимся, что мы выполнили поставленную задачу.

1. Разрешить все пакеты, исходящие из сети 10.1.1.0 255.255.255.128.

Последняя строка в списке доступа удовлетворяет этому критерию. Нет необходимости в явном виде разрешать эту сеть в нашем списке доступа так, как в списке нет строк, соответствующей этой сети за исключением последней разрешающей строки permit 0.0.0.0 255.255.255.

2. Запретить все пакеты, исходящие из сети 10.1.1.128 255.255.255.128.

Первая строка в списке выполняет этот критерий. Важно отметить вид инверсной маски 0.0.0.127 для этой сети. Эта маска указывает, что мы не должны брать в рассмотрение последние семь бит четвертого октета адреса, которые назначены для адресации в данной подсети. Маска для этой сети 255.255.255.128, которая говорит, что последние семь бит четвертого октета определяют адресацию в данной сети.

3. Запретить все пакеты, исходящие из сети 15.1.1.0 255.255.255.0, за исключением пакетов от единственного хоста с адресом 15.1.1.5




Рис. 1.

Это требование удовлетворяется второй и третьей строкой нашего списка доступа. Важно отметить, что список доступа осуществляет это требование не в том порядке как оно определено. Обязательно следует помнить, что список доступа обрабатывается сверху вниз и при первом совпадении обработка пакетов прекращается. Мы вначале требуем запретить все пакеты, исходящие из сети 15.1.1.0 255.255.255.0 и лишь затем разрешить пакеты с адресом 15.1.1.5. Если в командах, определяющих список доступа мы, переставим вторую и третью команды, то вся сеть 15.1.1.0 будет запрещена до разрешения хоста 15.1.1.5. То есть, адрес 15.1.1.5 сразу же в начале будет запрещён более общим критерием deny 15.1.1.0 0.0.0.255.

4. Разрешить все остальные пакеты

Последняя команда разрешает все адреса, которые не соответствуют первым трем командам.

Таким образом, имеем следующую последовательность действий для воплощения списка доступа.

- 1. Определить критерии и ограничения для доступа.
- 2. Воплотить их с помощью команд access-list, создав список доступа с определённым номером.
- 3. Применить список к определённому интерфейсу либо как входящий, либо как исходящий.

Остановимся на последнем пункте. В общем случае стандартный список доступа следует помещать как можно ближе к точке назначения, а не к источнику пакетов. Хотя могут быть исключения. Так как стандартный список доступа работает только с исходными адресами, то не всегда возможна детальная конфигурация. Требуется приложить усилия, чтобы избежать возникновения не желаемых конфигураций доступа. Если список помещён вблизи источника пакетов, то очень вероятно, что доступ к устройствам, на которых не осуществляется никакая конфигурация доступа, будет затруднён.

Конкретизируем политику безопасности для сети на рисунке 1. Наша цель создать политику для компьютера A (адрес 1.1.1.2 сеть 1.1.1.0/24), которая изо всех устройств локальной сети 15.1.1.0 /24 в которую входит компьютер С (15.1.1.5) разрешит доступ к компьютеру А лишь самого компьютера С. Мы также хотим создать политику, запрещающую удалённый доступ к компьютеру А из любого устройства локальной сети 10.1.1.128 / 25 компьютера D (10.1.1.133). Весь остальной трафик мы разрешаем. На рисунке 1 компьютер РС5 (15.1.1.5) играет роль произвольного отличного от компьютера С представителя локальной сети 15.1.1.0/24.

Размещение списка критично для воплощения такой политики. Возьмём созданный ранее список с номером 2. Если список сделать выходным на последовательном интерфейсе маршрутизатора 2, то задача для компьютера А будет выполнена, однако возникнут ограничения на трафик между другими локальными сетями. Аналогичную ситуацию получим, если сделаем этот список входным на последовательном интерфейсе маршрутизатора 1. Если мы поместим этот список как выходной на Ethernet A интерфейс маршрутизатора 1, то задача будет выполнена безо всяких побочных эффектов.

# Расширенные ACL

Со стандартным ACL вы можете указывать только адрес источника, а маска не обязательна. В расширенных ACL вы должны указать и адрес приёмника и адрес источника с масками. Можете добавить дополнительную протокольную информацию для источника и назначения. Например, для TCP и UDP разрешено указывать номер порта, а для ICMP разрешено указывать тип сообщения. Как и для стандартных ACL, можно с помощью опции log осуществлять лог.

Общая форма команды для формирования строки списка расширенного доступа

access-list access-list-number {permit | deny} protocol source source-wildcard [operator source-port] destination destination-wildcard [operator destination-port] [precedence precedence-number] [tos tos] [established] [log | log-input],

где access-list-number -100-199|2000-2699, protocol - ip, icmp, tcp, gre, udp, igrp, eigrp, igmp, ipinip, nos и ospf. Для порта source-port или destination-port можно использовать номер порта или его обозначение bgp, chargen, daytime, discard, domain, echo, finger, ftp, ftp-data, gopher, hostname, irc, klogin, kshell, lpd, nntp, pop2, pop3, smtp, sunrpc, syslog, tacacs-ds, talk, telnet, time, uucp, whois и www. Орегаtor это eq (равно), neq (не равно), gt (больше чем), lt (меньше чем), range (указывается два порта для определения диапазона).

Как и для стандартных ACL расширенный ACL следует привязать к интерфейсу либо для входящего на интерфейс трафика

Router(config-if)# ip access-group #ACL in либо для выходящего из интерфейса трафика

Router(config-if)# ip access-group #ACL out здесь #ACL - номер списка.

Примеры элементов расширенного ACL

Разрешить SMTP отовсюду на хост

Router(config)# access-list 111 permit tcp any host 172.17.11.19 eq 25 Разрешить телнет отовсюду на хост

Router(config)# access-list 111 permit tcp any host 172.17.11.19 eq 23 Расширенный ACL позволяет очень тонко настроить права доступа.

#### Именованные ACL

К именованным ACL обращаются по имени, а не по номеру, что даёт наглядность и удобство для обращения. Для создания именованного ACL имеется команда

Router(config)# ip access-list extended ACL\_name

и далее команды для создания элементов списка именно этого неименованного списка

Router(config-ext-nacl)# permit|deny IP\_protocol source\_IP\_address wildcard\_mask [protocol\_information] destination\_IP\_address wildcard\_mask [protocol\_information] [log]

Для завершения создания списка следует дать команду exit.

Имя именованного списка чувствительно к регистру. Команды для создания неименованного списка аналогичные командам для создания элементов нумерованного списка, но сам процесс создания отличен. Вы должны использовать ключевое слово ір перед главным ACL оператором и тем самым войти в режим конфигурации именно для этого именованного списка. В этом режиме вы начинаете с ключевых слов permit или deny и не должны вводить access-list в начале каждой строки.

Привязка именованных ACL к интерфейсу осуществляется командой

# Router(config)# interface type [slot\_#]port\_#

# Router(config-if)# ip access-group ACL name in|out

ACL обрабатываются сверху вниз. Наиболее часто повторяющийся трафик должен быть обработан в начале списка. Как только обрабатываемый списком пакет удовлетворяет элементу списка, обработка этого пакета прекращается. Стандартные ACLs следует помещать ближе к точке назначения, где трафик должен фильтроваться. Выходные (out) расширенные ACLs следует помещать как можно ближе к источнику фильтруемых пакетов, а входные следует помещать ближе к точке назначения, где трафик должен фильтроваться.

Именованный ACLs разрешает вам себя редактировать. Для этого надо набрать команду, которая была использована для его создания

# Router(config)# ip access-list extended ACL\_name

С помощью клавиш с вертикальными стрелками найти строку списка, которую вы хотите изменить. Изменить её, используя горизонтальные стрелки. Нажать ввод. Новая строка добавится в конец списка. Старая не уничтожится. Для её уничтожения следует ввести по в начале строки.

Для редактиования числовых ACLs следует его уничтожить и создать заново или изменить список офлайн и загрузить в устройство с помощью TFTP (в симуляторе из rtr файла).

# Практическая часть.

1. Загрузим в симулятор топологию, изображённую на рисунке 2.



Рис. 2.

Назначим адреса интерфейсам (маска 255.255.255.240) согласно таблице. Не забудьте на DCE устройстве последовательного соединения задать синхронизацию.

|          | Router2   | Router1    | Router4    |
|----------|-----------|------------|------------|
| Ethernet | 24.17.2.2 | 24.17.2.1  |            |
| Serial   |           | 24.17.2.17 | 24.17.2.18 |

Осуществим конфигурацию RIP маршрутизации

Для Router1

Router1(config)#router rip

Router1(config-router)#network 24.0.0.0

Ha Router2

Router2(config)#router rip

Router2(config-router)#network 24.0.0.0

и на Router4

Router3(config)#router rip

Router3(config-router)#network 24.0.0.0

Проверьте свою сеть с помощью команды ping и, в частности, что вы можете пинговать интерфейс Ethernet0 (24.17.2.2) маршрутизатора 2 из маршрутизатора 4

# Router4#ping 24.17.2.2

Создадим стандартный список доступа, который не позволит пинговать маршрутизатор 2 из маршрутизатора 4. Для этого блокируем единственный адресс 24.17.2.18 маршрутизатора 4 и разрешим остальной трафик. Список создадим на маршрутизаторе 2 командами

Router2(config)#access-list 1 deny 24.17.2.18 0.0.0.0

Router2(config)#access-list 1 permit 0.0.0.0 255.255.255.255

Применим список к интерфейсу Ethernet маршрутизаторе 2

Router2(config)#interface Ethernet0

Router2(config-if)#ip access-group 1 in

Проверим, что список доступа запущен. Для этого просмотрим работающую конфигурацию

# Router2#show running-config

Мы также можем видеть, что список применён к интерфейсу, используя команду "show ip interface". Найдите в выводимой информации с строку "Innbound access list is 1".

# Router2#show ip interface

Команда "show access-lists" покажет нам содержимое созданного списка доступа.

Router2#show access-lists

Standard IP access list 1

- 1 deny host 24.17.2.18 (5 matches)
- 1 permit 0.0.0.0 255.255.255.255 (35 matches)

Отметим, что host 24.17.2.18 равносильно 24.17.2.18 0.0.0.0. Теперь при попытке пинговать интерфейс Ethernet0 (24.17.2.2) роутера 2 из роутера 4

Router4#ping 24.17.2.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 24.17.2.2, timeout is 2 seconds:

Success rate is 0 percent (0/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms

Получим строку "UUUU", которая означает, что список доступа работает корректно.

2. Создадим и загрузим в симулятор топологию на рисунке 2,



Рис. 3.

Назначим адреса интерфейсам (маска 255.255.25.0) согласно таблице

|            | Router2    | Router1    | Router3    | Router4    |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ethernet 0 | 160.10.1.2 | 160.10.1.1 | 175.10.1.2 | 180.10.1.2 |
| Ethernet 1 |            | 175.10.1.1 | 180.10.1.1 |            |

Осуществим конфигурацию OSPF маршрутизации

Для Router1

Router1(config)#router ospf 1

Router1(config-router)#network 160.10.1.0 0.0.0.255 area 0

Router1(config-router)#network 175.10.1.0 0.0.0.255 area 0

Для Router2

hostname router2

interface Ethernet0

ip address 160.10.1.2 255.255.255.0

Router2(config)#router ospf 1

Router2(config-router)#network 160.10.1.0 0.0.0.255 area 0

end

Для Router3

Router3(config) #router ospf 1

Router3(config-router)#network 175.10.1.0 0.0.0.255 area 0

Router3(config-router)#network 180.10.1.0 0.0.0.255 area 0

Для Router4

Router4(config )#router ospf 1

Router4(config-router)#network 180.10.1.0 0.0.0.255 area 0

Для проверки пропингуйте крайние точки

router2#ping 180.10.1.2

router4#ping 160.10.1.2

Создадим стандартный список доступа для фильтрации трафика, приходящего на интерфейс ethernet0 1-го маршрутизатора router1 и разрешает трафик от подсети 175.10.1.0 (router3) и блокирует трафик от других устройств.

router1(config)#access-list 1 permit 175.10.1.0 0.0.0.255

Проверьте, что он создался

router1#show access-list

Standard IP access list 1

1 permit 175.10.1.0 0.0.0.255 (15 matches)

Присоедините список как входной к интерфейсу Ethernet 1

router1(config)#interface Ethernet1

router1(config-if)#ip access-group 1 in

Проверьте присоединение командой

router1# show runnig-config

Проверьте связь между 3 и 2 маршрутизаторами и между 4 и 2.

router3# **ping 160.10.1.2** 

router4# **ping 160.10.1.2** 

Связь между 3 и 2-м роутерами должна быть, а между 4 и 2 - нет.

Изменим список доступа и разрешим трафик от подсети 180.10.1.0 (router3) и блокирует трафик от других устройств.

router1(config)# no access-list 1

router1(config)# access-list 1 permit 180.10.1.0 0.0.0.255

Проверьте, что он изменился

router1#show access-list

Standard IP access list 1

1 permit 180.10.1.0 0.0.0.255 (0 matches)

Проверьте связь между 3 и 2 маршрутизаторами и между 4 и 2.

router3# **ping 160.10.1.2** 

router4# ping 160.10.1.2

Связь между 4 и 2-м роутерами должна быть, а между 3 и 2 - нет.

**3.** Осуществите и проверьте конфигурацию IP для сети на рисунке 1 и примените OSPF для организации динамической маршрутизации.

Для маршрутизатора router 1

router1(config)#router ospf 1

router1(config-router)#network 2.2.2.0 0.0.0.255 area 0

router1(config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0

router1(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.127 area 0

Для маршрутизатора router 2

Router2(config)#router ospf 1

Router2(config-router)#network 10.1.1.128 0.0.0.127 area 0

Router2(config-router)#network 15.1.1.0 0.0.0.255 area 0

Router2(config-router)#network 2.2.2.0 0.0.0.255 area 0

Проверте работоспособность сети: вы должны из любого устройства пинговать любой интерфейс. Или проще: все компьютеры A, B, C, D, PC5 должны взаимно попарно пинговаться.

Создадим список доступа из теоретической части

3.1 На маршрутизатора router 1 создадим список доступа

router1(config)#access-list 2 deny 10.1.1.128 0.0.0.127

router1(config)#access-list 2 permit host 15.1.1.5

router1(config)#access-list 2 deny 15.1.1.0 0.0.0.255

router1(config)#access-list 2 permit 0.0.0.0 255.255.255.255

и применим его к интерфейсу Ethernet0 как выходной

router1(config)#interface Ethernet0

router1(config-if)#ip access-group 2 out

Создать скриншот результата выполнения команды

router1#show access-list

Попарно пропингуем A, B, C, PC5, D. В результате должна получиться следующая матрица доступа

| Из/В | A | В | C | PC5 | D |
|------|---|---|---|-----|---|
| A    | + | + | + | -   | - |
| В    | + | + | + | +   | + |
| С    | + | + | + | +   | + |
| PC5  | - | + | + | +   | + |
| D    | - | + | + | +   | + |

Таблица 1

Видим, что политика безопасности из теоретической части полностью реализована.

3.2 Удалим ACL с интерфейса e0 и применим как входной к интерфейсу s0 router1(config)#interface Ethernet0

router1(config-if)#no ip access-group 2 out

router1(config-if)#int s0

router1(config-if)#ip access-group 2 in

Попарно пропингуем A, B, C, PC5, D. В результате должна получиться

следующая матрица доступа

|      | 1 ' ' ' |   |   |     |   |
|------|---------|---|---|-----|---|
| Из/В | A       | В | C | PC5 | D |
| A    | +       | + | + | -   | - |
| В    | +       | + | + | -   | - |
| С    | +       | + | + | +   | + |
| PC5  | -       | - | + | +   | + |
| D    | -       | - | + | +   | + |

Таблица 2

Видим, что теперь трафик между сетями 10.1.1.0/25 и 10.1.1.128/25 запрещен. Невозможен также трафик между сетью 10.1.1.0/25 и сетью 15.1.1.0/24 за исключением компьютера C с адресом 15.1.1.5.

**4.** Используем топологию и конфигурацию пункта 3 этой лабораторной работы

Отменим конфигурацию доступа, сделанную в пункте 1

Router2(config)#no access-list 1 deny 24.17.2.18 0.0.0.0

Router2(config)#no access-list 1 permit 0.0.0.0 255.255.255.255

Применим список к интерфейсу Ethernet маршрутизаторе 2

Router2(config)#interface Ethernet0

Router2(config-if)# no ip access-group 1 in

Разрешим заходить на router1 телнетом на его два интерфейса с паролем router1

Router1(config)#line vty 0 4

Router1(config-line)#login

Router1(config-line)password router1

Наши EACL будут делать пару различных вещей. Первое мы разрешим только телнет из подсети последовательного соединения 24.17.2.16/240 для входа на router1

router1(conf)#access-list 101 permit tcp 24.17.2.16 0.0.0.15 any eq telnet log

Опция log заставит маршрутизатор показывать выход при срабатывании списка доступа.

Разрешим на маршрутизаторе router1 весь трафик из Ethernet 0 подсети 24.17.2.0/240

router1(conf)#access-list 102 permit ip 24.17.2.0 0.0.0.15 any

Проверим установку списков

router1#show access-list

Extended IP access list 101

permit tcp 24.17.2.16 0.0.0.15 any eq telnet log (0 matches)

Extended IP access list 102

permit ip 24.17.2.0 0.0.0.15 any log (1 matches)

Теперь применим списки к интерфейсам для входящих пакетов

router1(conf)# interface Serial0

router1(conf-if)# ip access-group 101 in

router1(conf-if)# interface Ethernet0

router1(conf-if)# ip access-group 102 in

Для проверки, что EACL присутствуют на интерфейсах, используйте команду

router1#show running-config

ипи

router1#show ip interface

Проверим функционирования EACL. Присоединимся к router4 и попытаемся безуспешно пропинговать интерфейс Serial0 на router1

router4#**ping 24.17.2.17** 

EACL номер 101 блокировал ping. Но должен разрешить telnet router4#telnet 24.17.2.17

Успешно. Введём пароль router1. Промпт router4# изменился на router1>. Нажав одновременно ctrl-shift-6 и затем 6, вернёмся на router4. О срабатывании EACL 101 на router1 нам укажет лог

00:06:50: %SEC-6-IPACCESSLOGDP: list 101 permitted TCP 24.17.2.18 -> 24.17.2.17 (8/0), 5 раскеть Посмотрим номер сессии и убьём телнет соединение

router4#show sess

router4# disconnect 1

Присоединимся к router2 и посмотрим, можем ли мы пропинговать интерфейс Serial0 на router4.

Router2# ping 24.17.2.18

Почему неудачно? Пакет стартует в Router2, идёт через Router1 (о срабатывании EACL 102 на router1 нам укажет лог

| 00:03:29: \*SEC-6-IPACCESSLOGDP: list 102 permitted IP 24.17.2.2 -> 24.17.2.18 (8/0), 5 packets ) и приходит на Router4. На Router4 он переформируется и отсылается обратно к Router1. Когда Router4 переформирует пакет, адрес источника становится адресом приёмника и адрес приёмника становится адресом источника. Когда пакет приходит на интерфейс Serial0 на router1 он отвергается, так как его адрес источника равен IP адресу интерфейса Serial0 на router4 24.17.2.17, а здесь разрешён лишь tcp.

Присоединимся к router2 и посмотрим, можем ли мы пропинговать интерфейс Ethernet0 на router1.

router2#ping 24.17.2.1

Успешно. Аналогично и для телнета

router2#telnet 24.17.2.1

EACL работают успешно. О срабатывании EACL 102 на router1 нам укажет лог.

00:05:22: %SEC-6-IPACCESSLOGDP: list 102 permitted IP 24.17.2.2 -> 24.17.2.1 (8/0), 5 packets

```
Заметим, что лог так же постоянно показывает RIP обновления
00:06:42: %SEC-6-IPACCESSLOGDP: list 102 permitted IP 24.17.2.2 -> 255.255.255.255.255 (8/0), 5 packets
00:06:12: %SEC-6-IPACCESSLOGDP: list 102 permitted IP 24.17.2.2 -> 255.255.255.255 (8/0), 5 packets 00:07:42: %SEC-6-IPACCESSLOGDP: list 102 permitted IP 24.17.2.2 -> 255.255.255.255 (8/0), 5 packets 00:07:12: %SEC-6-IPACCESSLOGDP: list 102 permitted IP 24.17.2.2 -> 255.255.255.255 (8/0), 5 packets
        5. Именованные ACL
        Отменим на router1 привязку EACL к интерфейсам
```

router1(conf)# interface Serial0

router1(conf-if)# no ip access-group 101 in

router1(conf-if)# interface Ethernet0

router1(conf-if)#no ip access-group 102 in

и отменим на router1 EACL

router1(conf)#no access-list 101

router1(conf)#no access-list 102

Поставим задачу запретить по всей сети лишь пинги от router4 на router2. Список доступа можно расположить и на router1 и на router2. рекомендуют располагать ACL ближе к источнику (для сокоащения трафика), в этом примере расположим именованный список с именем deny ping на router2.

router2(config)#ip access-list extended deny ping

router2(config-ext-nacl)#deny icmp 24.17.2.18 0.0.0.0 24.17.2.2 0.0.0.0 log router2(config- ext-nacl)# permit ip any any log

Первая команда указывает, что мы создаём именованный расширенный список доступа с именем deny ping. Вторая команда указывает на запрещение ІСМР трафика с адресом источника строго 24.17.2.18 и адресом приёмника строго 24.17.2.2. Третья команда разрешает остальной ІР трафик.

Проверим создание списка

router2#show access-list

Extended IP access list deny ping

```
icmp host 24.17.2.18 host 24.17.2.2 log (0 matches)
permit ip any any log (0 matches)
```

Всё правильно, мы видим в первой строке просто другую форму представления команды deny icmp 24.17.2.18 0.0.0.0 24.17.2.2 0.0.0.0 log.

Применим список для входного трафика интерфейса Ethernet0 на router2

Router2(conf)#interface Ethernet0

Router2(conf-if)#ip access-group deny\_ping in

Присоединимся к router4 и пропингуем роутер2

router4#ping 24.17.2.2

Неудача. Присоединимся к router1 и пропингуем роутер2

Router1#ping 24.17.2.2

Успех. Присоединимся к router2 и посмотрим на два отдельных логсообщения: первое о запрещении пинга от router4 и второе о разрешении пинга от router1

```
00:11:18: %SEC-6-IPACCESSLOGDP: list 0 permitted IP 24.17.2.1 -> 24.17.2.2 (8/0), 5 packets
00:12:30: %SEC-6-IPACCESSLOGDP: list 0 permitted IP 24.17.2.1 -> 255.255.255.255 (8/0), 5 packets
```

6. Рассмотрим более сложные вопросы расширенных списков доступа. Создадим топологию




Рис. 4.

Используйте коммутаторы модели 1912. Маршрутизатор Router1 - модели 805. Маршрутизатор Router2 - модели 1605.

Назначим IP адреса маршрутизаторам

|         | 1 12 1     |              |
|---------|------------|--------------|
|         | Router1    | Router2      |
| Fa0/0   | 1.1.3.1/24 | 1.1.1.129/25 |
| Fa0/1   |            | 1.1.1.1/25   |
| Serial0 | 1.1.2.1/24 | 1.1.2.2/24   |

и компьютерам

| Hostname | IP на ethernet0           | Шлюз      |
|----------|---------------------------|-----------|
| PC1      | 1.1.3.2 255.255.255.0     | 1.1.3.1   |
| PC2      | 1.1.1.130 255.255.255.128 | 1.1.1.129 |
| PC3      | 1.1.1.131 255.255.255.128 | 1.1.1.129 |
| PC4      | 1.1.1.2 255.255.255.128   | 1.1.1.1   |
| PC5      | 1.1.1.3 255.255.255.128   | 1.1.1.1   |

Ha Router1 и Router2 конфигурируем RIP

Router(config)#router rip

Router(config-router)#network 1.0.0.0

Интерфейсы всех устойств должны пинговаться со всех устройств.

6.1. Список доступа сеть-сеть.

Создадим список, который разрешает трафик от локальной сети компьютеров PC4 и PC5 в локальную сеть компьютера PC1 и запрещает трафик от локальной сети компьютеров PC2 и PC3 в локальную сеть компьютера PC1.

Так как трафик приходит от router2 к router1, то следует поместить список доступа на интерфейс serial0 router1 для входного трафика

Router1(conf)#access-list 100 permit ip 1.1.1.0 0.0.0.127 1.1.3.0 0.0.0.255 log Router1(conf)#access-list 100 permit ip 1.1.2.0 0.0.0.255 any log

Первая команда непосредственно решает поставленную задачу, а вторая разрешает широковещание RIP протоколов. Проверим создание

Routerl#show access-list Extended IP access list 100

permit ip  $1.1.1.0\ 0.0.0.127\ 1.1.3.0\ 0.0.0.255\ log\ (0\ matches)$  permit ip  $1.1.2.0\ 0.0.0.255\ any\ log\ (11\ matches)$ 

Применим список доступа к интерфейсу.

Router1(conf)#interface Serial0

Router1(conf-if)#ip access-group 100 in

Для тестирования списка доступа, попытайтесь пропинговать PC1 от PC2, PC3, PC4 и PC5.

PC#Ping 1.1.3.2

Для PC2 и PC3 пинги не пойдут. Для PC4 и PC5 пинги пойдут. Список доступа работает. Посмотрите логи на router1 01:31:39: \*SEC-6-IPACCESSLOGDP: list 100 permitted IP 1.1.1.2 -> 1.1.3.2 (8/0), 5 packets

6.2. Список доступа хост-хост.

Создадим на router2 список доступа, который блокирует доступ к PC5 только с PC2. Контролировать попытки доступа можно по логам на router2.

Router2(conf)# access-list 101 deny ip 1.1.1.130 0.0.0.0 1.1.1.3 0.0.0.0 log

Router2(conf)# access-list 101 permit ip any any

Проверим создание

Router2#show access-list

Extended IP access list 101

deny  $\,$  ip host 1.1.1.130 host 1.1.1.3 log (0 matches) permit ip any any log (0 matches)

Применим список доступа к fast Ethernet интерфейсу router2

Router2(conf)#interface FastEthernet0/0

Router2(conf-if)#ip access-group 101 in

Присоединитесь к РС2 и проверьте, что вы не можете пиновать РС5

PC2# Ping 1.1.1.3

Ha router2 появится лог

01:51:44: \*SEC-6-IPACCESSLOGDP: list 101 denied IP 1.1.1.130 -> 1.1.1.3 (8/0), 5 packets Присоединитесь к PC3 и проверьте, что вы можете пиновать PC5.

PC3# **Ping 1.1.1.3** 

Ha router2 появится лог

01:54:41: %SEC-6-IPACCESSLOGDP: list 101 permitted IP 1.1.1.131 -> 1.1.1.3 (8/0), 5 packets

# 6.3. Список доступа сеть-хост.

Вначале удалим предыдущие списки доступа с интерфейсов Router1 и Router2.

Router1(conf)#interface Serial0

Router1(conf-if)#no ip access-group 100 in

И

Router2(conf)#interface FastEthernet0/0

Router2(conf-if)#no ip access-group 102 in

Создадим расширенный список доступа, который блокирует весь трафик к PC1 из локальной сети компьютеров PC2 и PC3. Так как мы блокируем весь трафик, то будем использовать IP протокол.

Router2(conf)#access-list 102 deny ip 1.1.1.128 0.0.0.127 1.1.3.2 0.0.0.0 log Router2(conf)#access-list 102 permit ip any any

Проверим создание

Router2#show access-list

Extended IP access list 102

deny ip 1.1.1.128 host 1.1.3.2 log (0 matches)
permit ip any any (0 matches)

Применим список к исходящему трафику на интерфейсе Serial0 Router2

Router2(conf)#interface Serial0
Router2(conf-if)#ip access-group 102 out

Для проверки списка попытайтесь пропинговать PC1 (1.1.3.2) из PC2 и PC3. Пинги не пройдут. Симулятор почему-то не даёт лог на консоли Router2.

Но эффект выможете увидеть так

router2#sh ac

Extended IP access list 102

deny ip 1.1.1.128 host 1.1.3.2 log (70 matches)
permit ip any any (0 matches)

router2#sh ac

Extended IP access list 102

deny ip 1.1.1.128 host 1.1.3.2 log (140 matches) permit ip any any (0 matches)

Вы видите после каждого неудачного пинга количество отслеженных (matches) пакетов возрастает.

# Контрольные вопросы

- 1. Что такое ACL?
- 2. Какой адрес является критерием для разрешения/запрещения пакета?
- 3. Где применяются ACL?
- 4. Как задать элемент ACL и что такое инверсная маска?
- 5. Как роутер обрабатывает элементы АСL?
- 6. Какой элемент всегда неявно присутствует в ACL?
- 7. Как ACL применить к интерфейсу и затем его отменить?
- 8. Чем отличается входной ACL от выходного?
- 9. Где в сети рекомендуется размещать АСL?
- 10. Какими тремя командами можно проверить содержимое ACL и привязку к интерфейсу.
  - 11. Что фильтруют расширенные ACL?
- 12. Какую дополнительную функциональность имеют расширенные ACL по сравнению со стандартными?

- 13. Можно ли, используя расширенные ACL, наложить ограничения на трафик к определённой TCP/IP службе?
  - 14. Опишите процедуру создания именованного ACL.
  - 15. Как отредактировать конкретную строку в числовом АСL?
  - 16. Как отредактировать конкретную строку в именованном АСL?
- 17. Чем отличается форматы команд для ввода элементов числового и именованного ACL?

## Порядок выполнения и сдачи работы

- 1. Изучить теоретическую и практическую часть.
- 2. Сдать преподавателю теорию работы путём ответа на контрольные вопросы.
- 3. Выполнить подряд три пункта практической части. Проверить доступ согласно таблице 1, а затем таблице 2.
- 4. Показать преподавателю, что сеть удовлетворяет матрице доступа из таблицы 1.
- 5. Показать преподавателю, что сеть удовлетворяет матрице доступа из таблины 2.
- 6. Выполните в Boson задание для самостоятельной работы.
- 7. Построить свою матицу доступа согласно варианту и показать преподавателю, что сеть удовлетворяет этой матрице.
- 8. Оформите отчёт. Содержание отчёта смотри ниже.
- 9. Защитите отчёт.

# Задание для самостоятельной работы

1. Применить список доступа 2, соданный в пункте 3 практической части, согласно варианту

| согласно вари | анту          |           |        |
|---------------|---------------|-----------|--------|
| Вариант       | Маршрутизатор | Интерфейс | Вх/вых |
| 1             | router 1      | E0        | BX     |
| 2             | router 1      | S0        | вых    |
| 3             | router 1      | E1        | BX     |
| 4             | router 1      | E1        | вых    |
| 5             | router 2      | E0        | BX     |
| 6             | router 2      | E0        | вых    |
| 7             | router 2      | S0        | BX     |
| 8             | router 2      | S0        | вых    |
| 9             | router 2      | E1        | BX     |
| 10            | router 2      | E1        | вых    |

2. Создать скриншот результата выполнения команд router 1#show access-list

и

#### router1#show running-config

3. Построить матрицу доступа.

4. Выполните три подпункта пункта 6 практической части для топологии на рисунке 4 и своего варианта **v** конфигурации, приведенной в таблице

|         | Router1    | Router2      |
|---------|------------|--------------|
| Fa0/0   | 1.v.3.1/24 | 1.v.1.129/25 |
| Fa0/1   |            | 1.v.1.1/25   |
| Serial0 | 1.v.2.1/24 | 1.v.2.2/24   |

| Hostname | IP на ethernet            | Шлюз      |
|----------|---------------------------|-----------|
| PC1      | 1.v.3.2 255.255.255.0     | 1.v.3.1   |
| PC2      | 1.v.1.130 255.255.255.128 | 1.v.1.129 |
| PC3      | 1.v.1.131 255.255.255.128 | 1.v.1.129 |
| PC4      | 1.v.1.2 255.255.255.128   | 1.v.1.1   |
| PC5      | 1.v.1.3 255.255.255.128   | 1.v.1.1   |

Сделайте те же скриншоты, которые сделаны в пункте 6 практической части.

# Содержание отчёта.

Отчёт готовится в электронном виде и распечатывается. Отчёт содержит

- 1. Скриншоты топологий, созданных при выполнении практической части.
- 2. Все скриншоты, созданные при выполнении практической части.
- 3. Конфигурации всех маршрутизаторов и компьютеров из rtr файлов, созданных при выполнении практической части.
- 4. Конфигурацию маршрутизаторов из rtr файлов, созданную при выполнении пункта 1 задания для самостоятельной работы.
- 5. Матрицу доступа, указанные в пункте 3 задания для самостоятельной работы.
  - 6. Конфигурацию маршрутизаторов из rtr файлов, созданную при выполнении пункта 4 задания для самостоятельной работы.
  - 7. Все скриншоты, указанные в задании для самостоятельной работы.

# Лабораторная работа №7. Преобразование сетевых адресов NAT

#### Теоретическая часть

Network address translation (NAT - перенос сетевых адресов) создан для упрощения и сокрытия IP адресации. NAT позволяет представить внешнему миру внутреннюю структуру IP адресации предприятия иначе, чем она на самом деле выглядит. Это разрешает организации соединяться с Интернетом, не имея внутри себя глобальной уникальной IP адресации. Это даёт возможность выхода в Интернет для корпоративных внутренних IP сетей с внутренними IP адресами (intranet), которые глобально неуникальны и поэтому не могут маршрутизироваться в Интернете. NAT применяется также для связи территориально распределённых подразделений организации через Интернет.

Мировым сообществом для Интранет адресации выделены следующие диапазоны адресов

Class A: 10.0.0.0-10.255.255.255

Class B: 172.16.0.0-172.16.255.255 Class C: 192.168.1-192.168.255.255

NAT переводит внутренний IP адрес из внутреннего адресного пространства в IP адрес во внешнем адресном пространстве. Когда NAT получает пакет из intranet, он изменяет в нём адрес источника, пересчитывает контрольную сумму и отправляет его в Интернет.

NAT преобразует и отображает адреса из одной области в другую. Это обеспечивает прозрачную маршрутизацию от узла к узлу. В NAT существует несколько способов трансляции адресов, используемых в различных частных случаях.

Cisco использует для NAT специфическую терминологию для узлов в intranet и интернет как до, так и после преобразования адресов:

Внутренний (inside) адрес. Адрес, используемый в организации. Разные организации могут иметь одинаковые внутренние адреса.

Внешний адрес (outside). Адрес, определённый где-либо вне данной организации. Внешний адрес иной организации может совпадать с внутренним адресом данной организации.

Глобальный адрес. Это зарегистрированный и законный адрес IP, который может проходить через Интернет.

Локальный адрес. Адрес IP, используемый внутрение в Intranet. Эти адреса не пересекают Интернет адреса и поэтому рассматриваются как локальные.

Внутренний локальный адрес (inside local). Адрес, используемый в организации, не пересекающие Интернет адреса.

Внутренний глобальный адрес (inside global). Адрес, используемый в организации, являющийся Интернет адресом.

Внешний локальный адрес (outside local). Адрес, определённый где-либо вне данной организации, не являющийся Интернет адресом.

Внешний глобальный адрес (outside global). Адрес, определённый где-либо вне данной организации, являющийся Интернет адресом.

Симулятор всегда показывает, что Внешний локальный адрес (Outside Local) всегда равен внешнему глобальному адресу (outside global).

При отправке пакетов от интерфейса внутреннего хоста NAT заменяет в нём адрес источника на некоторый глобальный адрес. При приёме ответного пакета NAT заменяет в нём глобальный адрес приёмника (адрес внешнего интерфейса локального маршрутизатора) на адрес интерфейса внутреннего хоста. Для такой замены маршрутизатор поддерживает специальные таблицы преобразований адресов, которые постоянно обновляются. Различают три способа преобразования адресов: статический, динамический и перегрузка (overload). При статическом NAT в явном виде с помощью команд IOS задаются пары внутренний адрес - глобальный \_адрес. При динамическом преобразовании глобальные адреса берутся из определённого пула внешних адресов. При перегрузке все внутренние адреса, подлежащие преобразованию, заменяются на единственный глобальный адрес внешнего интерфейса маршрутизатора.

Для конфигурирования NAT следует определить на маршрутизаторе внутренние и внешние сети с помощью команд **ip nat inside** | **outside**. Эти команда определяется на уровне интерфейсов, то есть в контексте команды **interface**. Дополнительные команды зависят от используемого типа NAT. Это либо задание статического NAT, либо определение пула внешних адресов либо задание команды для перегрузки. Как правило, следует также задать список управления доступом ACL для определения внутреннего трафика, который будет преобразовываться. Сам по себе ACL не осуществляет никакого NAT преобразования.

Остановимся дополнительно на перегрузке, которую, как правило называют PAT (Port Address Translation - преобразование адресов с помощью портов). PAT разрешает нескольким внутренним хостам использовать один глобальный адрес. Один из вариантов реализации PAT базируется на использовании последовательности свободных TCP и UDP портов и состоит в следующем.

Служба NAT находится на маршрутизаторе M с внутренним глобальным адресом X. Пусть имеется пакет П от внутреннего локального адреса Yi и порта Pi к внешнему адресу G и порту p. Пакет проходит через маршрутизаторМ. NAT заменяет в нём адрес Yi источника и порт источника Pi внутреннего хоста на уникальную пару X:Pinew, где Pinew — очередной свободный номер порта. Строка (Yi:Pi , X: Pinew, G:p) заносится в таблицу NAT маршрутизатора М. Ответный пакет в поле адрес приёмника будет содержать X, а в поле порт приёмника — Pinew. В поле адрес:порт источника будет G:p. Маршрутизатор М по значениям X, Pinew, G, р находит в своей NAT таблице строку (Yi:Pi , X: Pinew, G:p) и заменяет в пакете адрес приёмника X на Yi, а порт назначения Pinew на Pi. Ответный пакет придёт по нужному адресу Yi с нужным номером порта назначения Pi. Порт Pinew возвращается в список свободных портов.

Процесс NAT прозрачен для внутренних адресов. Так хост с внутренним адресом Yi, отправивший пакет во внешний мир и получивший ответ «не догадывается», что пакет прошел NAT преобразование на маршрутизаторе как

при отправке так и при приёме. Внутреннему хосту представляется, что он имеет непосредственный выход во внешний мир.

# Практическая часть.

1. Загрузите в симулятор топологию изображённую на рисунке.




Рис. 1

Создайте конфигурацию

|        | L1            | G1            | G2            |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| Ethern | 10.10.1.2     | 10.10.1.1     |               |
|        | 255.255.255.0 | 255.255.255.0 |               |
| Serial |               | 175.10.1.1    | 175.10.1.2    |
| 0      |               | 255.255.255.0 | 255.255.255.0 |

Задайте OSPF маршрутизацию на G1

G1(config)#router ospf 1

G1(config-router)#network 10.10.1.0 0.0.0.255 area 0

G1(config-router)#network 175.10.1.0 0.0.0.255 area 0

Ha L1

L1 (config)#router ospf 1

L1 (config-router)#network 10.10.1.0 0.0.0.255 area 0

Для G2

G2 (config)#router ospf 1

G2(config-router)#network 175.10.1.0 0.0.0.255 area 0

На G2 разрешим вход по телнеи с паролем G2

G2 (config)#line vty 0 4

G2 (config-line)#login

G2 (config-line)#password G2

Проверьте работоспособность сети с помощью команды ping. Проверьте Telnet-соединение из L1 (10.10.1.2)к G2

L1# telnet 175.10.1.2

Password: G2

G2>show users

|   | Line    | User | Host(s) | Idle Location |
|---|---------|------|---------|---------------|
| ٨ | 0 con 0 |      | idle    | 00:00:00      |
| ٠ | 1 vty 1 |      | idle    | 10.10.1.2     |

Выйдите из телнета:ctrl+shift+6 затем **x**. Закройте сессии телнет с помощью команды disconnect на L1 и G2.

Необходимо настроить NAT/PAT на маршрутизаторе G1. Нужно настроить три формы перевода адресов: статистический перевод сетевых адресов, динамический перевод и перегрузка (перевод адресов портов). Предполагаем, что сеть Ethernet 10.10.1.0/24 это внутренняя сеть intranet,

которая соединяется с внешним миром через G1, а именно через сеть 175.10.1.0/24 последовательного интерфейса.

**1.1** На маршрутизаторе G1 настроим NAT на статистический перевод внутреннего локального Ethernet-адреса маршрутизатора L1 10.10.1.2 в новый внутренний глобальный адрес 169.10.1.2, имеющийся у организации:

G1(config)#ip nat inside source static 10.10.1.2 169.10.1.2

Определим сеть ethernet0 интерфейса как внутреннюю

G1(config)#interface ethernet0

G1(config-if)# ip nat inside

Определим сеть serial0 интерфейса как внешнюю

G1(config-if)#interface serial0

G1(config-if#ip nat outside

Для вывода таблицы переводов адресов введите команду на маршрутизаторе

# G1#show ip nat translations

Pro Inside global Inside local Outside local Outside global --- 169.10.1.2 10.10.1.2 --- ---

Проверьте перевод, создав Telnet-соединение из L1 к G2. Войдя по Telnet на G2 введите команду show users. Вы должны увидеть переведенный IP-адрес 169.10.1.2.

L1# telnet 175.10.1.2

Password:G2

G2> show users

Line User Host(s) Idle Location

\* 0 con 0 idle 00:00:00

\* 1 vty 1 idle 169.10.1.2

Вместо 169.10.1.2 можно использовать и задействованный адрес интерфейса Serial0 G1

175.10.1.1

G1(config)#no ip nat inside source static 10.10.1.2 169.10.1.2

**G1(config)**#ip nat inside source static 10.10.1.2 1 175.10.1.1

L1# telnet 175.10.1.2

Password: G2

G2> show users

|   | Line    | User | Host(s) | Idle Location |
|---|---------|------|---------|---------------|
| ٨ | 0 con 0 |      | idle    | 00:00:00      |
| ٨ | 1 vty 1 |      | idle    | 175.10.1.1    |

**1.2.** На маршрутизаторе G1 удалите предыдущую NAT-команду статистического перевода

G1(config)#no ip nat inside source static 10.10.1.2 175.10.1.1

и настройте NAT для динамического перевода Ethernet-адреса маршрутизатора L1. Используем область адресов в диапазоне: 169.10.1.50 - 169.10.1.100. Определим пул адресов **pool1** 

G1(config)#ip nat pool pool1 169.10.1.50 169.10.1.100 netmask 255.255.255.0 Зададим NAT преобразование адресов из списка 1 в пул адресов pool1

G1(config)#ip nat inside source list 1 pool pool1

Настроим и проверим список доступа 1 для внутренних адресов, которые будут преобразовываться

G1(config)#access-list 1 permit 10.10.1.0 0.0.0.255

 $^{7}$ 

#### **G1#Show access-list**

Обязательно с помощью команды show running-config проверьте, что маршрутизатор G1 «подхватил» введённые команды. Среди вывода должно быть

```
ip nat pool pool1 169.10.1.50 169.10.1.100 netmask 255.255.255.0 ip nat inside source list 1 pool pool1 ip classless no ip http server access-list 1 permit 10.1.1.0 0.0.0.255
```

Проверьте перевод, создав Telnet-соединение из L1 к маршрутизатору G2. Войдя по Telnet на на G2 введите команду show users. Вы должны увидеть переведенный IP-адрес 169.10.1.50.

#### L1# telnet 175.10.1.2

Password: G2

G2> show users

|   | Line    | User | Host(s) | Idle Location |
|---|---------|------|---------|---------------|
| * | 0 con 0 |      | idle    | 00:00:00      |
| * | 1 vty 1 |      | idle    | 169.10.1.50   |

То есть NAT взял из пула адресов первый свободный адрес 169.10.1.50.

Для вывода таблицы переводов адресов введите команду show ip nat translations на маршрутизаторе G1.

```
Pro Inside global
                     Inside local
                                      Outside local
                                                        Outside global
icmp169.10.1.50:9392
                        10.10.1.2:9392 175.10.1.2:9392 175.10.1.2:9392
icmp169.10.1.50:9393
                        10.10.1.2:9393
                                         175.10.1.2:9393
                                                              175.10.1.2:9393
icmp169.10.1.50:9394
                        10.10.1.2:9394
                                         175.10.1.2:9394
                                                              175.10.1.2:9394
icmp169.10.1.50:9395
                        10.10.1.2:9395
                                          175.10.1.2:9395
                                                               175.10.1.2:9395
icmp169.10.1.50:9396
                        10.10.1.2:9396
                                          175.10.1.2:9396
                                                               175.10.1.2:9396
```

**1.3** На маршрутизаторе G1 удалите предыдущие NAT-команды динамического перевода и настройте перегрузку (перевод адресов портов) Ethernet-адреса маршрутизатора L1 (10.10.1.2) на адрес интерфейса serial0 (175.10.1.1) на маршрутизаторе G1.

G1(config)#no ip nat pool pool1 169.10.1.50 169.10.1.100 netmask 255.255.255.0

G1(config)#no nat inside source list 1 pool pool1

G1(config)#ip nat inside source list 1 interface serial0 overload

Обязательно с помощью команды show running-config проверьте, что маршрутизатор G1 «подхватил» введённые команды. Среди вывода должно быть

```
ip nat inside source list 1 interface SerialO overload
ip classless
no ip http server
access-list 1 permit 10.10.1.0 0.0.0.255
```

Проверьте перевод, создав Telnet-соединение из L1 к маршрутизатору G2. Находясь на маршрутизаторе G2, введите команду show users. Вы должны увидеть переведенный IP-адрес 175.10.1.1.

## L1# telnet 175.10.1.2

## Password: G2

#### G2> show users

|   | Line    | User | Host(s) | Idle Location |
|---|---------|------|---------|---------------|
| * | 0 con 0 |      | idle    | 00:00:00      |
| ٨ | 1 vty 1 |      | idle    | 175.10.1.1    |

Выведите список NAT-переводов на маршрутизаторе G1.

G1#show ip nat translations

| Pro  | Inside global   | Inside local   | Outside local   | Outside global  |
|------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| icmp | 175.10.1.1:9392 | 10.10.1.2:9392 | 175.10.1.2:9392 | 175.10.1.2:9392 |
| icmp | 175.10.1.1:9393 | 10.10.1.2:9393 | 175.10.1.2:9393 | 175.10.1.2:9393 |
| icmp | 175.10.1.1:9394 | 10.10.1.2:9394 | 175.10.1.2:9394 | 175.10.1.2:9394 |
| icmp | 175.10.1.1:9395 | 10.10.1.2:9395 | 175.10.1.2:9395 | 175.10.1.2:9395 |
| icmp | 175.10.1.1:9396 | 10.10.1.2:9396 | 175.10.1.2:9396 | 175.10.1.2:9396 |

2. Создайте топологию. Модели маршрутизаторов L1, L2, G1 и G2 -805, а LG и G-1605.




Рис. 2

Сконфигурируем адреса согласно таблицы. Все маски 255.255.255.0

|        | L1       | L2       | LG       | G       | G1      | G2      |
|--------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| Eth0   | 10.1.1.2 |          | 10.1.1.1 | 1.1.2.1 | 1.1.2.2 |         |
| Eth1   |          | 10.1.2.2 | 10.1.2.1 | 1.1.3.1 |         | 1.1.3.2 |
| serial |          |          | 1.1.1.1  | 1.1.1.2 |         |         |

Настроим маршрутизацию OSPF

hostname LG

LG(config)#router ospf 1

LG(config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 10

LG(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 10

LG(config-router)#network 10.1.2.0 0.0.0.255 area 10

G(config)# router ospf 1

LG(config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 10

LG(config-router)#network 1.1.2.0 0.0.0.255 area 10

LG(config-router)#network 1.1.3.0 0.0.0.255 area 10

L1(config)# router ospf 1

L1(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 10

L2(config)# router ospf 1

L2(config-router)#)# network 10.1.2.0 0.0.0.255 area 10

G1(config)#router ospf 1

G1(config-router)#network 1.1.2.0 0.0.0.255 area 10

G2(config)#router ospf 1

G2(config-router)#network 1.1.3.0 0.0.0.255 area 10

и разрешим телнет на G1 и G2:

G1(config)#line vty 0 4

G1(config-line)#login

G1(config-line)#password G1

G2(config)# line vty 0 4

G2 (config-line) # login

G2(config-line)#password G2

Проверьте функционирование: зайдите телнетом из L1 на G1. из L1 на G2, из L2 на G1, из L2 на G2.

Обязательно убейте все телнет сессии командой **disconnect 1**. Всего вам понадобится 8 команд. По две на каждое устройство: L1, L2, G1 и G2.

Проверьте отсутствие телнет соединений командой show session.

Объявите на роутере LG сети 10.1.1.0,24 и 10.1.2.0/24 как внутренние, а сеть 1.1.1.0/24 как внешнюю

LG(config)#interface Serial0

LG(config-if)#ip nat outside

LG(config-if)#interface Ethernet0

LG(config-if)#ip nat inside

LG(config-if)#interface Ethernet1

LG(config-if)#ip nat inside

Создадим список доступа для адресов двух внутренних Ethernet сетей LG(config)#access-list 2 permit 10.1.0.0 0.0.255.255

И запустим РАТ преобразование этих адресов на внутренний глобальный адрес 1.1.1.1 интерфейса Serial0

LG(config)#ip nat inside source list 2 interface Serial0 overload

Проверьте функционирование: зайдите телнетом из L1 на G1

L1# telnet 1.1.2.2

Password:G1

#### G1> show users

|   | Line    | User | Host(s) | Idle Location |
|---|---------|------|---------|---------------|
| * | 0 con 0 |      | idle    | 00:00:00      |
| * | 1 vty 1 |      | idle    | 1.1.1.1       |

Выйдите из телнет сессии, нажав Ctrl-shift-6 затем х.

Зайдите телнетом из L1 на G2

L1# telnet 1.1.3.2

Password:G2

#### G2> show users

|   | Line    | User | Host(s) | Idle Location |
|---|---------|------|---------|---------------|
| * | 0 con 0 |      | idle    | 00:00:00      |
| * | 1 vty 1 |      | idle    | 1.1.1.1       |

Выйдите из телнет сессии, нажав Ctrl-shift-6 затем х.

Перейдём на устройство L2. Зайдите телнетом из L2 на G1

L2# telnet 1.1.2.2

#### Password:**G1**

| 0.1 | yan ua  |      |         |               |
|-----|---------|------|---------|---------------|
|     | Line    | User | Host(s) | Idle Location |
| ٠   | 0 con 0 |      | idle    | 00:00:00      |
| ٠   | 1 vty 1 |      | idle    | 1.1.1.1       |
| *   | 2 vty 2 |      | idle    | 1.1.1.1       |
|     |         |      |         |               |

Выйдите из телнет сессии, нажав Ctrl-shift-6 затем х.

Зайдите телнетом из L2 на G2

L2# telnet 1.1.2.2

#### Password: G2

| -  |   |    |   | _  |   | - |
|----|---|----|---|----|---|---|
| G2 | > | œ۱ | • | 11 | æ |   |

|   | Line    | User | Host(s) | Idle Location |
|---|---------|------|---------|---------------|
| * | 0 con 0 |      | idle    | 00:00:00      |
| * | 1 vty 1 |      | idle    | 1.1.1.1       |
| * | 2 vty 2 |      | idle    | 1.1.1.1       |
|   |         |      |         |               |

Мы видим и на G1 и на G2 по две телнет сессии. Все четыре сессии показаны как сессии от одного адреса - внутреннего глобального адреса 1.1.1.1 интерфейса Serial0.

Перейдём на LG. Посмотрим четыре трансляции адресов

LG#show ip nat tr

| Pro Inside global | Inside local  | Outside local | Outside global |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| icmp1.1.1.1:9392  | 10.1.1.2:9392 | 1.1.2.2:9392  | 1.1.2.2:9392   |
| icmp1.1.1.1:9393  | 10.1.1.2:9393 | 1.1.2.2:9393  | 1.1.2.2:9393   |
| icmp1.1.1.1:9394  | 10.1.1.2:9394 | 1.1.2.2:9394  | 1.1.2.2:9394   |
| icmp1.1.1.1:9395  | 10.1.1.2:9395 | 1.1.2.2:9395  | 1.1.2.2:9395   |
| icmp1.1.1.1:9396  | 10.1.1.2:9396 | 1.1.2.2:9396  | 1.1.2.2:9396   |
| _                 |               |               |                |
|                   |               |               |                |
| icmp1.1.1.1:9392  | 10.1.1.2:9392 | 1.1.3.2:9392  | 1.1.3.2:9392   |
| icmp1.1.1.1:9393  | 10.1.1.2:9393 | 1.1.3.2:9393  | 1.1.3.2:9393   |
| icmp1.1.1.1:9394  | 10.1.1.2:9394 | 1.1.3.2:9394  | 1.1.3.2:9394   |
| icmp1.1.1.1:9395  | 10.1.1.2:9395 | 1.1.3.2:9395  | 1.1.3.2:9395   |
| icmp1.1.1.1:9396  | 10.1.1.2:9396 | 1.1.3.2:9396  | 1.1.3.2:9396   |
|                   |               |               |                |
|                   |               |               |                |
| icmp1.1.1.1:9392  | 10.1.2.2:9392 | 1.1.2.2:9392  | 1.1.2.2:9392   |
| icmp1.1.1.1:9393  | 10.1.2.2:9393 | 1.1.2.2:9393  | 1.1.2.2:9393   |
| icmp1.1.1.1:9394  | 10.1.2.2:9394 | 1.1.2.2:9394  | 1.1.2.2:9394   |
| icmp1.1.1.1:9395  | 10.1.2.2:9395 | 1.1.2.2:9395  | 1.1.2.2:9395   |
| icmp1.1.1.1:9396  | 10.1.2.2:9396 | 1.1.2.2:9396  | 1.1.2.2:9396   |
|                   |               |               |                |
|                   |               |               |                |
| icmp1.1.1.1:9392  | 10.1.2.2:9392 | 1.1.3.2:9392  | 1.1.3.2:9392   |
| icmp1.1.1.1:9393  | 10.1.2.2:9393 | 1.1.3.2:9393  | 1.1.3.2:9393   |
| icmp1.1.1.1:9394  | 10.1.2.2:9394 | 1.1.3.2:9394  | 1.1.3.2:9394   |
| icmp1.1.1.1:9395  | 10.1.2.2:9395 | 1.1.3.2:9395  | 1.1.3.2:9395   |
| icmp1.1.1.1:9396  | 10.1.2.2:9396 | 1.1.3.2:9396  | 1.1.3.2:9396   |

Порядок трансляций соответствует порядку ввода команд telnet

Первая порция трансляций соответствует команде

#### L1# telnet 1.1.2.2

Вторая порция трансляций соответствует команде

#### L1# telnet 1.1.3.2

Третяя порция трансляций соответствует команде

#### L2# telnet 1.1.2.2

Четвёртая порция трансляций соответствует команде

#### L2# telnet 1.1.3.2

Во всех случаях используетсявнутренний глобальный адрес 1.1.1.1 интерфейса Serial0.

# Контрольные вопросы

- 1. Какие задачи решает NAT.
- 2. Как связана проблема нехватки IP адресов и NAT.
- 3. Какие вы знаете диапазоны для Интранет адресации?
- 4. Что такое внутренний адрес?
- 5. Что такое внешний адрес?
- 6. Что такое глобальный адрес?
- 7. Что такое локальный адрес?
- 8. Что такое внутренний локальный адрес?
- 9. Что такое внутренний глобальный адрес?
- 10. Что такое внешний глобальный адрес?
- 11. Что такое внешний локальный адрес?
- 12. Назовите три способа преобразования адресов.

- 13. Объясните как работает РАТ.
- 14. Какая функциональность теряется у хоста с внутренним локальным адресом в сети, имеющей связь с внешним миром через NAT, по сравнению с хостом с глобальным адресом?

# Порядок выполнения и сдачи работы

- 1. Изучить теоретическую и практическую часть.
- 2. Сдать преподавателю теорию работы путём ответа на контрольные вопросы.
- 3. Выполнить подряд все пункты практической части.
- 4. Создать все скриншоты, приведенные в практической части.
- 5. Показать преподавателю результат выполнения последней команды **show ip nat tr** из пунктов 1 и 2 практической части.
- 6. Выполните в Boson задание для самостоятельной работы.
- 7. Показать преподавателю результат выполнения последней команды **show ip nat tr** из пунктов 1 и 2 задания для самостоятельной работы.
- 8. Оформите отчёт. Содержание отчёта смотри ниже.
- 9. Защитите отчёт.

# Задание для самостоятельной работы

**1.** Выполните пункт 1 практической части для топологии на рисунке 1 и своего варианта **v** конфигурации, приведенной в таблице

|        | 1 11               |                    |               |               |       |
|--------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-------|
|        | L1                 | G1                 |               | G2            |       |
| Ethern | 10.10. <b>v</b> .2 | 10.10. <b>v</b> .1 |               |               |       |
|        | 255.255.255.0      | 255.255.255.0      |               |               |       |
| Serial |                    | 175.               | <b>v</b> .1.1 | 175.          | v.1.2 |
| 0      |                    | 255.255.255.0      |               | 255.255.255.0 |       |


Сделайте те же скриншоты, которые сделаны в пункте 1 практической части.

**2.** Выполните пункта 2 практической части для топологии на рисунке 2 и своего варианта **v** конфигурации, приведенной в таблице

| 1      |                   | 1 11 '            | 1 ' '             | 1                |                  |                  |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|        | L1                | L2                | LG                | G                | G1               | G2               |
| Eth0   | 10. <b>v</b> .1.2 |                   | 10. <b>v</b> .1.1 | 1. <b>v</b> .2.1 | 1. <b>v</b> .2.2 |                  |
| Eth1   |                   | 10. <b>v</b> .2.2 | 10.1.2.1          | 1. <b>v</b> .3.1 |                  | 1. <b>v</b> .3.2 |
| serial |                   |                   | 1. <b>v</b> .1.1  | 1. <b>v</b> .1.2 |                  |                  |

Сделайте те же скриншоты, которые сделаны в пункте 2 практической части.

3.1. Создайте топологию



**3.2.** Сконфигурируем адреса согласно таблицы. Все маски 255.255.255.0. **v** – номер варианта.

|          | L1                | LG1               | G                | LG2               | L2                |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Serial0  |                   | 1. <b>v</b> .1.2  | 1. <b>v</b> .1.1 |                   |                   |
| Serial1  |                   |                   | 1. <b>v</b> .2.1 | 1. <b>v</b> .2.2  |                   |
| Ethernet | 10. <b>v</b> .1.2 | 10. <b>v</b> .1.1 |                  | 10. <b>v</b> .1.1 | 10. <b>v</b> .1.2 |

Мы видим совершенно одинаковые адреса для двух Ethernet сетей. Тем самым мы моделируем реальную ситуацию, когда сетевые устройства L1 и L2 двух различных фирм имеют одинаковые локальные внутренние адреса 10.v.1.2 и связаны с внешним миром (G) через маршрутизаторы LG1 и LG2, имеющими NAT.

- **3.3.** Разрешите доступ по телнет к маршрутизатору G.
- **3.4.** Дайте доказательный ответ на вопрос: можно ли в симуляторе так настроить маршрутизацию и NAT, чтобы маршрутизатор L1 (L2) входил по телнет на маршрутизатор G под глобальным внутренним адресом 1.v.1.2 (1.v.2.2). Ответ (положительный или отрицательный) снабдите содержимым rtr файлов и скриншотами.

## Содержание отчёта.

Отчёт готовится в электронном виде и распечатывается. Отчёт содержит

- 1. Скриншоты топологий, созданных при выполнении практической части.
- 2. Все скриншоты, созданные при выполнении практической части.
- 3. Конфигурации всех из rtr файлов, созданных при выполнении практической части.
- 6. Конфигурацию маршрутизаторов из rtr файлов, созданные при выполнении для самостоятельной работы.
- 7. Все скриншоты, указанные в задании для самостоятельной работы.

# Лабораторная работа №8. Удалённый доступ. Frame Relay

## Теоретическая часть

# Удалённый доступ

Существуют три типа последовательных каналов связи:

- 1. Сети с коммутацией каналов: коммутируемая телефонная сеть, ISDN.
- 2. Выделенные или арендованные каналы: DSL, кабельные модемы и каналы связи типа 64к, T1, T3, OC-12,
  - 3. Сети с коммутацией пакетов: Frame Relay, X.25 и ATM.

Передача данных может осуществляться как синхронно, так и асинхронно. Арендованные выделенные каналы обычно требуют синхронного последовательного соединения.

Каждая линия связи соединена с последовательный портом маршрутизатора устройством CSU/DSU (channel service unit/data service unit – устройство обслуживания канала/ устройство обслуживания данных).




Рис. 1.

Следовательно, помимо собственно проводов от коммуникационного провайдера, каждое соединение требует отдельный синхронный последовательный порт на маршрутизаторе и устройство CSU/DSU. Как результат, стоимость содержания нескольких выделенных линий резко возрастает. Поэтому большинство компаний находят построение полносвязных WAN на выделенных линиях слишком дорогим решением.

CSU/DSU является DCE (data communications equipment – оборудование передачи данных) устройством. DCE адаптирует физический интерфейс на DTE (data terminal equipment – терминальное оборудование данных) устройстве к

правилам передачи сигналов в несущей сети. Примером DTE устройства является маршрутизатор.

CSU/DSU обеспечивает модуляцию, временную синхронизацию и используется для взаимодействия с цифровой передающей аппаратурой. Существенно, что CSU/DSU используется маршрутизатором для связи с цифровым каналом во многом таким же образом, как ПК использует модем для связи с аналоговым телефонным каналом. То есть в связке ПК-модем ПК является DTE устройством, а модем – DCE устройством.

#### Выделенные или арендованные каналы

Обычно последовательные соединения в сетях оперируют со следующими скоростями

56 kbps

64 kbps

T1 (1.544 Mbps) стандарт США

Е1 (2.048 Мbps) европейский стандарт

ЕЗ (34.064 Mbps) европейский стандарт

Т3 (44.736 Мbps) стандарт США

DTE (маршрутизатор) связан с DCE (CSU/DSU) через синхронный последовательный порт с использованием одного из следующих стандартов:EIA/TIA-232 (RS-232), EIA/TIA-449, V.35, X.21, EIA-530.

Для соединения DTE (маршрутизатор, ПК) к аналоговому модему (DCE (CSU/DSU)) используется EIA/TIA-232. Выпущенный более 30 лет назад, он стал классикой. Однако он не приемлем на выделенных линиях для скоростей более чем 120 kbps.

Стандарт V.35 пригоден для более высоких скоростей (более 2 Mbps). Он используются для подсоединения порта маршрутизатора к T1/E1 через отдельное CSU/DSU.

Сегодня для многих последовательные каналов связи, таких как T1, многие маршрутизаторы имеют внутри себя CSU/DSU, интегрированную в интерфейсную карту. То есть, нет нужды в отдельном DCE (CSU/DSU).

# Сети с коммутацией пакетов СКП.

В отличие от арендованных линий и соединений с переключением каналов, переключение пакетов не полагается на выделенное, точка-точка соединение через несущую сеть. Вместо этого пакеты данных маршрутизируются в несущей сети на основании адресации, содержащейся в заголовках пакетов или фреймов, что позволяет провайдеру поддерживать много потребителей на одних физических линиях и коммутаторах.

В сетях с коммутацией пакетов провайдер конфигурирует свою аппаратуру коммутации для создания виртуальных цепей (virtual circuits (VCs)) для обеспечения сквозной связи. Виртуальные цепи могут быть постоянными или могут быть построены по требованию. Frame Relay является типовой службой по коммутации пакетов в WAN. Часто используются также технологии ATM и X.25.

Первые СКП строились по протоколу X.25. Так как X.25 был спроектирован для работы на ненадёжных телефонных медных цепях, то он обеспечивает обнаружение ошибок

СКП это сети с множественным доступом, использующие специальное оборудование для доставки пользовательского трафика. Физическим носителем сигналов внутри СКП являются, как правило, высокоскоростные выделенные каналы связи, чаще всего оптические. Для обеспечения требуемого сквозного соединения внутри СКП осуществляется настройка коммутационного оборудования.

СКП предлагают администратору сети меньший контроль, чем соединение точка-точка. Однако, стоимость виртуальной цепи в СКП меньше, чем выделенной линии. Доступ к самой СКП, как правило, осуществляется через синхронный последовательный порт маршрутизатора по единственной выделенной линии Т1 или Т3 и позволяет соединится со многими удалёнными сайтами. При отсутствии СКП потребуется отдельная выделенная линия к каждому удалённому сайту.

Виртуальные цепи Frame Relay предоставляют скорость вплоть до скорости Т3, делая технологию переключения пакетов высокоскоростной эффективной по стоимости альтернативой выделенным линиям. Единственное синхронное последовательное соединение к СКП может поддерживать несколько виртуальных цепей в конфигурациях точка-многоточка (один-комногим) и точка-точка (Рис. 2). Процесс комбинирования нескольких передач данных в одной физической линии называется мультиплексированием.




Рис. 2.

Мультиплексирование становится возможным благодаря тому, что DTE (как правило маршрутизатор) инкапсулирует данные в пакеты СКП, содержащие адреса СКП. Коммутаторы провайдера используют эти адреса для определения, как и куда доставить отдельный пакет. В случае Frame Relay эти адреса называются DLCI (Data Link Connection Identifiers). Способность к мультиплексированию означает, что один порт маршрутизатора вместе с одним устройством CSU/DSU может поддерживать десятки виртуальных цепей,

каждая из которых ведёт к отдельному сайту. Следовательно, переключение пакетов делает доступной по цене даже создание полносвязной топологии.

Frame Relay не исправляет ошибок и хорошо приспособлен для работы на высоконадёжных цифровых каналах передачи.

Frame Relay не обеспечивает ту степень надёжности, гибкости и безопасности, которую предоставляют выделенные линии, которые более предпочтительны для критически важного трафика и обмена большим объемом информации.

Другой популярной технологией коммутации пакетов является ATM (Asynchronous Transfer Mode). ATM это международный стандарт для поэлементной передачи, в котором информация различных типов таких, как данные, голос и видео помещаются в ячейки фиксированной длины в 53 байта. Фиксированная длина ячеек позволяет вести их обработку аппаратным способом, что сокращает временные задержки. ATM спроектирована так чтобы воспользоваться преимуществами высокоскоростных сред передачи E3, Т3и SONET.

# Протоколы глобальных сетей

Маршрутизаторы прежде чем передать IP пакеты по каналу связи, инкапсулируют их во фреймы второго сетевого уровня.

Типовые протоколы второго уровня глобальных сетей:

Point-to-Point Protocol (PPP) — протокол сязи маршрутизатор - маршрутизатор и маршрутизатор -хост для синхронных и асинхронных каналов.




Рис. 3.

Serial Line Internet Protocol (SLIP) – предшественник PPP, используемый для последовательного соединения точка-точка по протоколу TCP/IP.

High-Level Data Link Control (HDLC) – является собственностью Cisco и используется для соединения двух устройств Cisco.

X.25/LAPB – это стандарт, который определяет способ соединения между DTE и DCE устройствами при удалённом терминальном доступе и компьютерных коммуникациях в публичных сетях данных.

Frame Relay – высокопроизводительный протокол, используемый на многих сетевых интерфейсах

Рисунок показывает, какие протоколы связи данных используются в каждой из трёх типов соединений в WAN

# Frame Relay

Frame Relay заменяет Х.25 как технология настоящее время переключения пакетов. Стандартизированный в 1990, Frame Relay упрощает функции канального уровня и обеспечивают только проверку на ошибки, но не их исправление. Такой малоизбыточный подход к коммутации пакетов эффективность. производительность Современные волоконнооптические каналы связи и цифровые средства обслуживания обеспечивают намного меньше ошибок, чем предшественники. По этой причине, использование как в X.25 механизмов надежности на канальном уровне теперь вообще расценивается как ненужное. Исправление ошибок осуществляется в протоколах более высокого уровня, например ТСР.

Frame Relay - ITU и ANSI стандарт. ITU-Т - International Telecommunications Union (Международный Союза Телесвязи) и ANSI - American National Standards Institute (Американский Национальный Институт Стандартов). Стандарты определяют процесс для передачи данных по сети с коммутацией пакетов. Frame Relay это ориентируемая на соединение технология связи данных, которая оптимизирована, чтобы обеспечить высокое быстродействие и эффективность.

Современные сети телекоммуникаций характеризуются относительно свободной ошибок цифровой передачей И высоконадежной инфраструктурой. Frame Relay полагается почти полностью на протоколы верхнего уровня, чтобы обнаружить и исправить ошибки. Frame Relay не имеет механизмов повторной передачи, которые используются в Х.25. механизмов исправления ошибки Frame Relay выигрывает у X.25 по скорости. В результате Frame Relay приемлем для использования там, где требуется высокая производительность, как в локальных сетях. Физическая сеть, на которой развёрнут Frame Relay, может быть или общественной или частной сетью и иметь различную физическую природу: оптика, спутниковые каналы связи, выделенные линии.

Frame Relay определяет процесс взаимосвязи между DTE клиента, типа маршрутизатор, и DCE провайдера. Как только трафик достигает коммутатора провайдера, Frame Relay не определяет способ, по которому данные передаются

в пределах сети Frame Relay. Поэтому, провайдер Frame Relay может использовать разнообразные технологий, типа ATM или PPP, чтобы перемещать данные с одного конца его сети к другому.

# Устройства Frame Relay

Устройства, присоединённые к глобальной сети Frame Relay могут быть либо DTE либо DCE устройствами. Устройства DTE рассматриваются как оконечное оборудование и обычно располагаются на территории клиентов - потребителей услуг Frame Relay. Примерами DTE устройств являются маршрутизаторы и устройства доступа FRAD (Frame Relay Access Devices). FRAD это специальное устройство для связи между LAN и Frame Relay.

Внутрисетевые устройства DCE принадлежат провайдеру. Они обеспечивают синхронизацию и/или услуги коммутации пакетов в сети и обеспечивают действительную передачу данных в WAN.




Рис. 4.

Сеть Frame Relay строится с помощью коммутаторов (switch) Frame Relay, выступающих в роли DCE. Внутри сети Frame Relay могут использоваться различные технологии передачи данных, например ATM. Физические каналы связи также не регламентируются - это может быть оптика, спутниковые каналы связи, выделенные линии.

He взирая на технологию внутри сети Frame Relay, связь между потребителем и провайдером Frame Relay осуществляется по протоколу Frame Relay.

# Функционирование Frame Relay

Обычно, чем больше расстояние покрывает выделенная линия, тем более дорога услуга. Поддержка полносвязного соединения удалённых сайтов с помощью выделенных линий слишком накладна для многих организаций. С другой стороны сети с коммутацией пакетов предоставляют способ мультиплексирования нескольких логических передач данных по единственной физической связи. Единственное соединение к сети с коммутацией пакетов провайдера будет менее дорогим, чем отдельные выделенные линии между потребителем и каждым удалённым сайтом. Сети с коммутацией пакетов

используют виртуальные цепи для доставки пакетов из конца в конец через разделяемую инфраструктуру.


Служба по коммутации пакетов, такая как Frame Relay требует, чтобы потребитель поддерживал только одну цепь, обычно T1, к центральному офису (ЦО) провайдера. Frame Relay обеспечивает огромную эффективность по стоимости, так как один сайт может соединится со многими географически удалёнными сайтами, используя единственную линию T1 и одно DCE (CSU/DSU) устройство для подключения к локальному ЦО.

Для коммуникации между любыми двумя сайтами провайдер услуг должен установить виртуальную цепь между этими сайтами внутри сети Frame Relay. Хотя оплата идёт за каждую виртуальную цепь, эта плата невелика. Это делает Frame Relay идеальной технологией для создания полносвязной топологии.

Сети Frame Relay поддерживают как постоянные виртуальные цепи PVC (permanent virtual circuits) так и коммутируемые виртуальные цепи SVC (switched virtual circuits). PVC — наиболее типичны для Frame Relay. PVC являются постоянно установленными соединениями, которые используются, когда сети Frame Relay имеется устойчивый трафик между определёнными DTE устройствами.

SVC являются временными соединениями, используемыми при наличии единичного трафика между DTE устройствами. Так как они временны, соединение SVC требует установки и завершения для каждого соединения. Большинство провайдеров поддерживает только PVC.

В Frame Relay каждому концу виртуальной цепи назначается идентификатор соединения. Коммутационное оборудование провайдера поддерживает таблицу, отображающую эти идентификаторы на выходные порты. При получении фрейма коммутатор анализирует идентификатор и доставляет фрейм на соответствующий выходной порт.



В сетях Frame Relay такой идентификатор называется DLCI (data-link connection identifier). Они идентифицирует виртуальную цепь. Для создания PVC коммутатор использует два DLCI для каждой пары DTE устройств (маршрутизаторы).

Два соединённые виртуальной цепью устройства DTE могут использовать различные значения DLCI для ссылки на одно и тоже соединение. На рисунке 5 PVC, связывающее маршрутизаторы RTA и RTB, имеет DLCI равное 17, назначенное между RTA и непосредственно соединённым коммутатором. DLCI с номером 16 на RTB определяет то же PVC соединение между RTB и непосредственно соединённым коммутатором. Между тем, RTA использует DLCI 16 для ссылки на PVC, которое соединяется с RTC.

Для того, чтобы маршрутизатор RTA знал, какой PVC использовать на третьем сетевом уровне, IP адреса должны быть отображены в номера DLCI. Так на рисунке маршрутизатор RTA должен отобразить адреса третьего уровня в доступные DLCI.




Рис. 6.

Например, RTA отображает IP адрес 1.1.1.3 маршрутизатора RTB на DLCI 17. Поскольку RTA знает, какой DLCI использовать, то для достижения получателя следует инкапсулировать IP пакет во фрейм Frame Relay, содержащий соответсвующий номер DLCI.

Маршрутизаторы Cisco поддерживают два типа заголовков Frame Relay: cisco и ietf. Первый тип – для оборудования Cisco, второй – для устройств разных производителей.

Включив номер DLCI в заголовок Frame Relay, RTA может связываться как с RTB, так и с RTC по одной физической цепи. При таком статистическом мультиплексировании полоса пропускания автоматически выделяется для активных каналов. Если RTA не имеет пакетов для посылки на RTB, то RTA может использовать всю доступную полосу пропускания для связи с RTC. При TDM (Time-division multiplexing) мультиплексировании для каждого канала, вне зависимости от наличия в канале данных на передачу, выделяется определённая полоса.

Для организации WAN провайдер услуг Frame Relay назначает своим клиентам номера DLCI. Обычно, DLCI от 0 до 15 и от 1008 до 1023 резервируются для специальных целей. Клиентам провайдер услуг назначает

номера DLCI в диапазоне от 16 до 1007. Для широковещания можно использовать DLCI 1019 и 1020. Локальный интерфейс управления Local Management Interface (LMI) использует DLCI 1023 или 0. Некоторые провайдеры услуг Frame Relay могут разрешить своим клиентам выбрать собственные номера DLCI.

Для построения отображения номеров DLCI в адреса третьего уровня, маршрутизатор должен вначале знать, какие VC доступны. Обычно процесс определения доступных VC и их номеров DLCI осуществляется по стандарту LMI.

Как только маршрутизатору стали известны номера DLCI для доступных VC, он должен определить какие адреса третьего уровня отображать на какие номера DLCI. Отображение адресов может быть конфигурировано либо в ручную либо динамически. Вне зависимости от того, осуществляется ли отображение DLCI на удалённый IP адрес вручную или динамически, используемое DLCI не должно иметь одинаковых значений на обеих концах PVC.

# Frame Relay LMI

LMI это сигнальный стандарт между DTE устройством (маршрутизатором) и DCE устройством (коммутатором Frame Relay). LMI отвечает за управление соединением между устройствами, поверяет, что данные передаются, периодически сообщает о появлении новых PVC и об уничтожении уже существующих PVC.

Сейчас существует три несовместимых реализации LMI cisco, ansi и q933a.

При использовании Cisco IOS выпуска 11.2 и позже, маршрутизатор пытается автоматически определить тип LMI, используемый коммутатором провайдера

# Инверсный ARP

С помощью приемлемых конфигурационных команд номер DLCI может быть вручную отображён в адрес третьего уровня. В сложных сетях построение статического отображения может потребовать больших усилий, и такое отображение не приспособлено к изменению топологии Frame Relay. С помощью LMI коммутатор Frame Relay может уведомить маршрутизаторы о DLCI новой виртуальной цепи. Это уведомление не содержит адрес 3 уровня. Станция, получившая уведомление будет знать о новом соединении, но не будет иметь возможность адресовать другую сторону. Без новой конфигурации или механизма определения адреса другой стороны, новая виртуальная цепь не может быть использована.

Инверсный протокол разрешения адреса (Inverse Address Resolution Protocol (Inverse ARP)) был развит для обеспечения механизма динамического отображения DLCI на адрес третьего уровня. Инверсное ARP работает во многом также как и ARP в LAN. Однако в ARP устройство знает удалённый IP адрес и нуждается в определении MAC адреса удалённого устройсва. В Inverse

ARP, маршрутизатор знает адрес 2 уровня, которым является DLCI, но нуждается в определении удалённого IP адреса.

Как только маршрутизатор получил от коммутатора информацию о доступных PVC и их DLCI, он может послать запрос инверсного ARP на другой конец каждого PVC об его адресе третьего уровня. В то же время этот запрос снабжает удалённую систему адресом третьего уровня локальной системы. Информация, принятая от инверсного ARP, используется для построения отображения Frame Relay на IP.

маршрутизаторе Cisco интерфейс конфигурируется использование инкапсуляции Frame Relay, то инверсный ARP включается Если ДЛЯ определённого интерфейса конфигурируется автоматически. статическое отображение, то Inverse ARP автоматически отключается для данного протокола и данного DLCI. Если маршрутизатор на другом конце не поддерживает инверсный ARP, следует использовать TO статическое отображение.

# Конфигурация инкапсуляции в Frame Relay

При конфигурировании последовательного интерфейса маршрутизатора для подключения к Frame Relay должна быть определена инкапсуляция Frame Relay. Имеется две возможные инкапсуляции - ietf и cisco. На устройствах cisco по умолчанию используется инкапсуляция cisco. Метод cisco является собственностью компании и не может быть использован, если маршрутизатор сisco соединён по сети Frame Relay с оборудованием другого производителя.

Для базовой конфигурации Frame Relay в Cisco IOS версии старше 11.1, использующей инверсное ARP и автоопределение типа LMI, следует лишь задать адрес третьего уровня и установить инкапсуляцию в Frame Relay

Router(config-if)#encapsulation frame-relay {cisco | ietf}

Если используется Cisco IOS версии 11.1 или раньше, то необходимо задать тип LMI

Router(config-if)#frame-relay lmi-type {ansi | cisco | q933a }

Важно помнить, что провайдер Frame Relay услуг создаёт виртуальную цепь внутри сети Frame Relay, соединяющую два удалённых сетевых устройства пользователя, как правило, маршрутизатора. Как только маршрутизатор и коммутатор Frame Relay, к которому он подсоединён, завершают обмен информацией LMI, сеть Frame Relay имеет всё необходимое для создания виртуальной цепи к другому удалённому маршрутизатору. Сеть Frame Relay не похожа на Интернет, где любые два устройсва, подсоединённые к нему, могут связаться между собой. В сети Frame Relay до того как два маршрутизатора смогут обмениваться информацией, провайдер услуг Frame Relay должен заранее установить между ними виртуальную цепь.

# Конфигурация отображений Frame Relay

Если используется динамическое отображение адресов, то для каждого активного PVC служба инверсного ARP маршрутизатора запрашивает IP адрес у маршрутизатора следующего хопа. Как только запрашивающий

маршрутизатор получает отклик инверсного ARP, он обновляет таблицу отображения адресов третьего уровня в номера DLCI. Для устройств cisco динамическое отображение адресов включено по умолчанию. Если оборудование Frame Relay поддерживает инверсное ARP и автоопределение типа LMI, то динамическое отображение адресов имеет место автоматически. Следовательно, не требуется статического отображения адресов.

Если оборудование не поддерживает инверсное ARP и автоопределение типа LMI, то статическое отображение должно быть настроено вручную с помощью команды frame-relay map. Как только для данной DLCI задаётся статическое отображение, на этом служба инверсного ARP отключается.

Для конфигурации статическоего отображение используется следующий синтаксис

# Router(config-if)#frame-relay map protocol protocol-address dlci [broadcast] [ietf | cisco],

где protocol – appletalk, clns, decent, ip, xns, vines, dlci – номер DLCI, ietf | cisco – определяет тип инкапсуляции, по умолчанию - cisco.

Опция broadcast - означает широковещательную передачу. Используется при настройке протоколов маршрутизации и позволяет рассматривать сети с множественным доступом и без широковещания (какой и является Frame Relay) во многом также как и широковещательные сети с множественным доступом (LAN). Например

Router(config)#interface Serial0

Router(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

Router(config-if)#encapsulation frame-relay

Router(config-if)# frame-relay map ip 1.1.1.2 110 broadcast cisco

Здесь 1.1.1.1 локальный, а 1.1.1.2 удалённый ІР адрес.

Если на последовательном интерфейсе конфигурируется инкапсуляция Cisco, то эта инкапсуляция применяется ко всем VC на этом интерфейсе. Если на интерфейсе взаимодействует оборудование Cisco и неCisco, то следует выборочно задать инкапсуляцию IETF.

# Проверка конфигурации интерфейса Frame Relay

После конфигурации Frame Relay сдедует проверить, что соединения активны. Это осуществляется с помощью нескольких команд show:

Команда show interfaces serial показывает информацию об инкапсуляции и статусе протоколов первого и второго уровня, а также о широковещательном DLCI, о всех используемых в последовательном интерфейсе номерах DLCI и о DLCI, используемом для LMI.

Команда **show frame-relay pvc** показывает статус каждого конфигурированного соединения и статистику трафика. Команда показывает статус всех PVC, конфигурированных на маршрутизаторе.

Команда **show frame-relay map** показывает элементы текущего отображения адресов и информацию о соединениях.

Команда **show frame-relay lmi** показывает статистику трафика LMI: число сообщений о статусе, которыми обменялись локальный маршрутизатор и коммутатор Frame Relay.

# Топологии Frame Relay

Frame Relay разрешает взаимодействие удалённых сайтов несколькими способами

Звезда, иногда нахывают hub and spoke

Полносвязаная (Full mesh)

Частично связанная (Partial mesh)




Рис. 7.

Топология звезда наиболее популярна из-за своей стоимостной эффективности. В этой топологии удаленные сайты подсоединяются к центральному сайту, который предоставляет услуги и службы. Это наименее дорогая топология требующая минимального числа PVC. Обычно центральный маршрутизатор использует один интерфейс для связи со многими PVC.

В полносвязной топологии все маршрутизаторы имеют PVC ко всем маршрутизаторам. Топология избыточна, но надёжна: если какое-то соединение отключится, маршрутизаторы могут изменить маршруты. С ростом числа узлов стоимость резко возрастает.

В частично связанной топологии не все сайты связаны напрямую. Наличие PVC между маршрутизаторами обуславливается объёмом трафика, архитектурой сети или другими соображениями.

# Конфигурирование подъинтерфейсов для Frame Relay.

Подъинтерфейсы есть логическое подразделение физического интерфейса. С помощью конфигурации подъинтерфейсов каждый PVC может быть настроен как соединение точка-точка. Это позволяет каждому подинтерфейсу действовать как арендованая линия. Это потому, что каждый подинтерфейс точка-точка рассматривается как отдельный физический интерфейс.

В случае точка-точка используется единственный подъинтерфейс для установления PVC соединения с другим физическим интерфейсом или подъинтерфейсом на удалённом компьютере. В этом случае каждая пара подъинтерфейсов может находиться в своей собственной подсети и каждый подъинтерфейс имеет единственный DLCI.

Для конфигурирования подинтерфейсов на физическом интерфейсе назначается инкапсуляция Frame Relay (cisco либо ietf). Если физическом интерфейс уже имеет IP адрес, его надо удалить, так как каждый подинтерфейс имеет собственный IP адрес. Если физический интерфейс имеет адрес, то фреймы не будут получены локальными подъинтерфейсами:

RTA(config)#interfaces0/0

RTA(config-if)#encapsulation frame-relay ietf

Далее, определите подинтерфейсы, используя следующие команды.

Router(config-if)#interface serial number subinterface-number {multipoint | point-to-point}

Следующая команда создаёт подъинтерфейс 2 типа точка-точка на Serial 0/0:

RTA(config)#interface serial s0/0.2 point-to-point

Следующая команда создаёт подъинтерфейс 5 типа multipoint на Serial 2/0:

RTA(config)#interface serial s2/0.5 multipoint

Заметим, что после введения этих команд операционная система IOS изменяет строку приглашения на **config-subif**, означающую режим конфигурации подъинтерфейса.


Номера подъинтерфейсов могут быть назначены в режиме конфигурации подъинтерфейса или в глобальном конфигурационном режиме в диапазоне от 1 до 4294967295. При конфигурации подъинтерфейса точка-точка, обычной практикой является номеровать подъинтерфейс согласно значению DLCI данного PVC.

После создания подинтерфейса следует задать IP адрес

RTA(config-subif)#ip address 2.1.1.1 255.255.255.0

Далее либо конфигурируется статическое отображение Frame Relay либо используется команда **frame-relay interface-dlci** для асоциации подинтерфейса с DLCI. Эта команда требуется для всех подинтерфейсов точка-точка. Она также требуется для подинтерфейсов multipoint с разрешенным режимом инверсного ARP. Она не требуется для подинтерфейсов multipoint, которые конфигурируются с помощью статических отображений маршрутов.

Некий коммутатор Frame Relay на рисунке 8 использует LMI для информирования RTA, что доступны три активных PVC с DLCI номерами 18, 19, and 20.



RTA connects to RTB and RTC using a multipoint subinterface, while using a point-to-point subinterface to connect to RTD.

Рис. 8.

Когда RTA узнает о DLCI 18, 19 и 20 на интерфейсе S0/0, RTA не знает какой DLCI использовать с каким подинтерфейсом. Это потому, что LMI не предоставляет способа извещения RTA о том, что DLCI 20 должен быть использован интерфейсом S0/0.2, а не S0/0.1. Следовательно каждый подинтерфейс должен быть вручную ассоциирован с приемлемым номером DLCI.

Режим **multipoint** поддерживается симулятором не полностью и рассматриваться не будет.

## Практическая часть

Босон дизайнер всегда создаёт полносвязную топологию Frame Relay. Для создания сетевой топологии с использованием Frame Relay, вначале надо определится, какие маршрутизаторы и через какие свои последовательные интерфейсы будут подсоединены к Frame Relay. Далее нажмите правой кнопкой мыши на одном из таких маршрутизаторов, который будет присоединённ к Frame Relay, и выберите пункты контекстного меню Add connection затем нужный интерфейс serial. В появившемся модальном окне выделите радиокнопку Point-to-Multy-Point Serial Connection (Frame Relay). Нажмите кнопку Next. Появится новое модальное окно. Выберите в первом списке первый маршрутизатор, который вы хотите подсоединить к Frame Relay, во втором списке выбирите его интерфейс, которым он будет соединён к Frame Relay и нажмите кнопку Add. Выберите в первом списке выберите его интерфейс, которым он будет соединён к Frame Relay, во втором списке выберите его интерфейс, которым он будет соединён к Frame Relay и нажмите кнопку Add.

Так повторите для всех маршрутизатор. Нажмите кнопку Connect. Дизайнер создаст полносвязную топологию, определив PVC и DLCI. Появится окно с назначенными DLCI. Можно их отредактировать. Рекомендуется с ними можно согласиться, нажав ОК. В последствии можно изменить значения DLCI, нажав правой кнопкой мыши на облаке Frame Relay.

Симулятор не в полной мере поддерживает Frame Relay.

1. Создаём топологию на 805 маршрутизаторах




Рис. 9.

Конфигурируем Frame Relay

|        | resirpin ypipy on riumo resiuy |          |          |     |    |     |   |
|--------|--------------------------------|----------|----------|-----|----|-----|---|
|        |                                |          |          | топ | RC | UTE | R |
| F      |                                | Router 1 | Router 2 |     |    |     |   |
| R      | Router 1                       |          | 102      |     |    |     |   |
| O<br>M | Router 2                       | 201      |          |     |    |     |   |
| R      |                                |          |          |     |    |     |   |
| 0      |                                |          |          |     |    |     |   |
| U      |                                |          |          |     |    |     |   |
| TE     |                                |          |          |     |    |     |   |
| R      |                                |          |          |     |    |     |   |

Рис. 10.

## 1.1 Динамическое назначения адресов

router1(config)# interface serial0

router1(config-if)# encapsulation frame-relay

router1(config-if)# ip address 215.10.1.1 255.255.255.0

router1(config-if)# no frame-relay inverse-arp

router1(config-if)# no shut

router2(config)# interface serial0

router2(config-if)# encapsulation frame-relay

router2(config-if)# ip address 215.10.1.2 255.255.255.0

router2(config-if)# no shut

Введём команду **show interfaces serial0** на обеих маршрутизаторах. Она покажет подсоеденены ли вы к Frame Relay. Вы должны увидеть фразы 'up and line protocol is up' и 'DTE LMI up'.

Введём команду **show frame-relay map** на обеих маршрутизаторах. На router1 она ничего не покажет, так как отключен **inverse-arp**. На router2 она покажет отображение локального DLCI на удалённый IP адрес 201-215.10.1.1.

Команда **show frame-relay pvc** должна показать статус PVC 'ACTIVE' на router2 и статус PVC 'INACTIVE' на router1.

Включим inverse-arp

router1(config-if)#frame-relay inverse-arp

Теперь на router1 она покажет отображение локального DLCI на удалённый IP адрес 102-215.10.1.2. Команда **show frame-relay pvc** должна показать статус PVC 'ACTIVE' на router1. Пропингуйте оба маршрутизатора.

**1.2** Статическое назначения адресов симулятор версии 5.3 не поддерживает. Симулятор версии 6.0 Final beta поддерживает.

Загрузите прежнюю топологию из рисунков 9 и 10.

и создайте новую конфигурацию

router1(config)# interface serial0

router1(config-if)# encapsulation frame-relay

router1(config-if)# ip address 215.10.1.1 255.255.255.0

router1(config-if)# frame-relay map ip 215.10.1.2 102 broadcast

router1(config-if)# no shut

router2(config)# interface serial0

router2(config-if)# encapsulation frame-relay

router2(config-if)# ip address 215.10.1.2 255.255.255.0

router2(config-if)# frame-relay map ip 215.10.1.1 201 broadcast

router2(config-if)# no shut

Введите на обеих маршрутизаторах команды "show interfaces serialo", "show frame-relay map", "show frame-relay pvc" и "show frame-relay lmi". Пропингуйте оба маршрутизатора.

1.3 Использование подъинтерфейсов

Загрузите прежнюю топологию из рисунков 9 и 10 и создайте новую конфигурацию

router1(config)# interface seria0

router1(config-if)# encapsulation frame-relay

router1(config-if)# no shut

router1(config-if)# interface serial0.102 point-to-point

router1(config-subif)# ip address 215.10.1.1 255.255.255.0

router1(config-subif)# frame-relay interface-dlci 102

router2(config)# interface serial0

router2(config-if)# no shut

router2(config-if)# encapsulation frame-relay

router2(config-if)# interface serial0.201 point-to-point

router2(config-subif)# ip address 215.10.1.2 255.255.255.0

router2(config-subif)# frame-relay interface-dlci 201

Введите на обеих маршрутизаторах команду show ip interface brief. Вы должны увидеть назначенные адреса и активные состояния интерфейсов (status = up и up). Заметим, что команда "show frame-relay map" не показывает адреса для подинтерфейсов, а выводит соотношение подинтерфейс — DLCI. Эту же информацию выводит и команда "show frame-relay pvc". Пропингуйте оба маршрутизатора.

**2**. Создадим топологию глобальной сети фирмы из трёх филиалов. Не теряя общности в качестве моделей локальных сетей филиалов используем по одному компьютеру.




Рис. 11. Назначим DLCI согласно рисунку




Рис 12.

Конфигуруем три маршрутизатора для Frame Relay для связи трёх филиалов фирмы по полносвязной топологии. В качестве протокола маршрутизации используем OSPF.

## 2.1. Динамическая настройка

На маршрутизаторе SanJose1

Router(config)#hostname SanJose

SanJose(config)#interface Serial0

SanJose(config-if)#ip address 192.168.192.1 255.255.255.0

SanJose(config-if)#encapsulation frame-relay

SanJose (config-if)# no shut

SanJose(config-if)#interface Ethernet0

SanJose(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

SanJose (config-if)# no shut

SanJose(config-if)#exit

SanJose(config)#router ospf 100

SanJose(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 1

На маршрутизаторе London

Router(config)#hostname London

London(config)#interface Serial0

London(config-if)#ip address 192.168.192.2 255.255.255.0

London(config-if)#encapsulation frame-relay

London (config-if)# no shut

London(config-if)#interface Ethernet0

London(config-if)#ip address 192.168.200.1 255.255.255.0

London (config-if)# no shut

London(config-if)# exit

London(config)#router ospf 100

London(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 1

На маршрутизаторе Singapore

Router (config) # hostname Singapore

Singapore(config)#interface Serial0

Singapore(config-if)#ip address 192.168.192.4 255.255.255.0

Singapore(config-if)#encapsulation frame-relay

Singapore (config-if)# no shut

Singapore(config-if)#interface Ethernet0

Singapore(config-if)#ip address 192.168.232.1 255.255.255.0

Singapore (config-if)# no shut

Singapore (config-if)# exit

Singapore(config)#router ospf 100

Singapore(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 1

Введите на всех маршрутизаторах команды "show ip interface brief" и "show interfaces serial0". Вы можете увидеть состояния интерфейсов. Введите

на обеих маршрутизаторах команду "show frame-relay pvc" Вы можете увидеть состояния каналов frame relay (pvc status). Например

Singapore#show frame-relay pvc PVC Statistics for interface SerialO (Frame Relay DTE)

DLCI = 301, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = SerialO

input pkts 83 output pkts 102 in bytes 9360 out bytes 3551 dropped pkts 21 in FECN pkts 22 in BECN pkts 18 out BECN pkts 113 out FECN pkts 29

in DE pkts 98 out DE pkts 114 out bcast pkts 65 out bcast bytes 537

pvc create time 00:32:04, last time pvc status changed 00:32:05

PVC Statistics for interface SerialO (Frame Relay DTE)

DLCI = 302, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = SerialO

output pkts 11 in bytes 2025 input pkts 93 out bytes 2818 dropped pkts 7 in FECN pkts 64 in BECN pkts 11 out FECN pkts 81 out BECN pkts 45 in DE pkts 35 out DE pkts 9

out beast pkts 56 out bcast bytes 3868

pvc create time 00:32:04, last time pvc status changed 00:32:05

Мы видим активные каналы на SanJose (DLCI=301) и London (DLCI=302).

В реальных сетях Frame Relay состояния каналов могут быть ACTIVE, INACTIVE и DELETED. ACTIVE это работоспособная цепь от конца в конец (DTE к DTE). Состояние INACTIVE показывает успешное подсоединение к коммутатору Frame Relay (DTE к DCE) при отсутствии маршрутизатора (DTE )на другом конце PVC. Это состояние случается, когда маршрутизатор на другом конце PVC либо не участвует в Frame Relay для нашей сети либо не настроен. Состояние DELETED случается когда маршрутизатор (DTE) и комутатор Frame Relay не договорились о параметрах Frame Relay на этом PVC.

Симулятор версии 5.3 не в полной мере поддерживает состояния.

Команда show frame-relay map покажет динамически назначенное отображение «внешний IP адрес»-«локальный dlci для канада рvc на удалённый маршрутизатор с этим внешним IP адресом». Например

Singapore#show frame-relay map

SerialO (up): ip 192.168.192.1 dlci 301(0x66,0x1860), dynamic, broadcast, CISCO, status defined, active SerialO (up): ip 192.168.192.2 dlci 302(0x66,0x1860), dynamic,

broadcast, CISCO, status defined, active

Мы видим адреса других маршрутизаторов. Как маршрутизатор Singapore их узнал? Когда маршрутизатор Singapore получает по протоколу LMI список DLCI, он посылает инверсные ARP запросы к каждому своему обнаруженному PVC каналу. Маршрутизатор на другом конце PVC возвращает свой IP адрес.

Из таблицы мы видим, что широковещание broadcast разрешены, что протоколам маршрутизации обмениваться позволяет

информацией. Используя команду show ip route, убедитесь, что из Лондона есть маршрут на Сингапур

London#show ip route

```
C 192.168.192.0/24 is directly connected, Serial0
C 192.168.200.0/24 is directly connected, Ethernet0
D 192.168.0.0/24 [110/65] via 192.168.192.1, 00:00:28, Serial0
D 192.168.232.0/24 [110/65] via 192.168.192.4, 00:00:44, Serial0
```

Лондон имеет маршрут на сеть 192.168.232.0/24 Сингапура на адрес 192.168.192.4 через Serial0.

Мы видим, что только **с одной физической связью** к Frame Relay каждый маршрутизатор имеет **по две логических связи**.

Сконфигурируем локальные сети филиалов

| PC   | IP            | Шлюз          |
|------|---------------|---------------|
| PCSJ | 192.168.0.2   | 192.168.0.1   |
| PCL  | 192.168.200.2 | 192.168.200.1 |
| PCS  | 192.168.232.2 | 192.168.232.1 |

Таблица 1.

Проверим полную конфигурацию с помощью расширенной команды ping. Например мы можем из маршрутизатора в SanJose проверить есть ли связь от филиального компьютера PCL в Лондоне к филиальному компьютеру PCS в Сингапуре.

```
SanJose#ping
Protocol [ip]:
Target IP address: 192.168.232.2
Repeat count [5]: 50
Datagram size [100]:
Timeout in seconds [2]:
Extended commands [n]:y
Source address or interface:192.168.200.2
Type of service [0]:
Set DF bit in IP header? [no]:
Validate reply data? [no]:
Data pattern [OxABCD]:
Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:
Sweep range of sizes [n]:
Type escape sequence to abort.
Sending 50, 100-byte ICMP Echos to 192.168.232.2, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (50/50), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms B_{CC}
Пинги успешны.
```

## 2.2. Статическая настройка

Используйте симулятор версии 6.0 Final beta.

Сетевые инженеры могут быть не удовлетворены неявной динамической конфигурацией. Удобства динамического отображения DLCI - IP минимальны из-за статического характера большинства глобальных связей. Когда соединение установлено, оно не меняется годами.

Объединим филиалы в глобальную сеть статически. Для этого следует создать новую конфигурацию заново. Загрузите в симулятор прежнюю созданную топологию и настройте маршрутизаторы

SanJose

Router(config)#hostname SanJose

SanJose(config)#interface Serial0

SanJose(config-if)#ip address 192.168.192.1 255.255.255.0

SanJose(config-if)#encapsulation frame-relay

SanJose(config-if)#no frame-relay inverse-arp

SanJose(config-if)#frame-relay map ip 192.168.192.2 102 broadcast

SanJose(config-if)#frame-relay map ip 192.168.192.4 103 broadcast

SanJose (config-if)# no shut

SanJose(config-if)#interface Ethernet0

SanJose(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

SanJose (config-if)# no shut

SanJose(config-if)#exit

SanJose(config)#router ospf 100

SanJose(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 1

London

Router(config)#hostname London

London(config-if)#interface Serial0

London(config-if)# ip address 192.168.192.2 255.255.255.0

London(config-if)# no frame-relay inverse-arp

London(config-if)#encapsulation frame-relay

London(config-if)# frame-relay map ip 192.168.192.1 201 broadcast

London(config-if)#frame-relay map ip 192.168.192.4 203 broadcast

London (config-if)# no shut

London(config-if)#interface Ethernet0

London(config-if)#ip address 192.168.200.1 255.255.255.0

London (config-if)# no shut

London(config-if)#exit

London(config)#router ospf 100

London(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 1

Singapore

Router(config)#hostname Singapore

Singapore (config)# interface Serial0

Singapore (config-if)# ip address 192.168.192.4 255.255.255.0

Singapore (config-if)# encapsulation frame-relay

Singapore (config-if)# no frame-relay inverse-arp

Singapore (config-if)# frame-relay map ip 192.168.192.1 301 broadcast

Singapore (config-if)# frame-relay map ip 192.168.192.2 302 broadcast

Singapore (config-if)# no shut

Singapore (config-if)# interface Ethernet0

Singapore (config-if)# ip address 192.168.232.1 255.255.255.0

Singapore (config-if)# no shut

Singapore (config-if)# exit

Singapore (config)# router ospf 100

Singapore (config-router)# network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 1

Мы использовали команду **no frame-relay inverse-arp**, так как без неё симулятор отображает адреса как статически так и динамически.

Команда frame-relay map асоциирует IP адрес следующего хопа с локальным DLCI. Ключевое слово broadcast разрешает прохождение широковещательного трафика, напаример для информации о маршрутов для протоколов маршрутизации.

Введите на всех маршрутизаторах команды "show ip interface brief" и "show interfaces serial0". Вы можете увидеть состояния интерфейсов. Введите на обеих маршрутизатора команды "show frame-relay pvc" и "show frame-relay lmi". Вы можете увидеть состояния frame relay. Команда show frame-relay map покажет статически назначенное отображение «внешний IP адрес»-«локальный dlci для канада pvc на удалённый маршрутизатор с этим внешним IP адресом». Вы должны увидеть слово static. Например

SanJose)# show frame-relay map

Serial0 (up): ip 192.168.192.2 dlci 102(0x66,0x1860), static, broadcast,CISCO, status defined, active Serial0 (up): ip 192.168.192.4 dlci 103(0x66,0x1860), static, broadcast,CISCO, status defined, active

Используя команду show ip route, убедитесь, что из Лондона есть маршрут на Сингапур. К сожалению у симулятораверсии 6.0 Final beta проблемы с маршрутизацией.

Сконфигурируем локальные сети филиалов как в таблице 1.

Проверим полную конфигурацию с помощью расширенной команды ping. Например мы можем из маршрутизатора в SanJose проверить есть ли связь от филиального компьютера PCL в Лондоне к филиальному компьютеру PCS в Сингапуре.

Все пинги должны быть успешны. В частности между всеми РС.

# 2.3 Использование подинтерфейсов

На симуляторе версии 6 final beta не работает динамическая маршрутизация. Работаем с симулятором версии 5.31.

Для улучшения возможностей настройки соединений сетевые инженеры вначале использовать индивидуальные физические связи между каждыми двумя филиалами. Однако общая стоимость проекта оказалась чрезмерной. Решено было использовать подинтерфейсы и Frame Relay. Это позволяет создать отдельный логический канал между каждыми двумя филиалами. Каждый маршрутизатор имеет по-прежнему одну физическую линию для соединения с Frame Relay, но для каждого последовательного интерфейса настраивается по два подинтерфейса. Становится возможным использование каналов **PVC** физического интерфейса нескольких ДЛЯ каждого маршрутизатора. Общая стоимость проекта оказывается приемлемой.




Рис. 13.

Для этого следует создать новую конфигурацию заново. Перегрузите симулятор и загрузите прежнюю созданную топологию (рисунок 11). Настройте на маршрутизаторах подъинтерфейсы согласно рисунку 13. Для каждого канала PVC используем отдельную подсеть

| r 1                |           |                  |
|--------------------|-----------|------------------|
| PVC                | DLCI      | Подсеть          |
| SanJose-London     | 102 - 201 | 192.168.192.0/24 |
| SanJose-Singapoure | 103 -301  | 192.168.193.0/24 |
| London-Singapoure  | 203 - 302 | 192.168.194.0/24 |

Таблица 2.

Для этого используйте команды. На маршрутизаторе SanJose1

Router (config) # hostname SanJose

 $SanJose(config) \# interface \ serial \ 0$ 

SanJose(config-if)#encapsulation frame-relay

SanJose1(config-if)#no shutdown

IP адрес на весь интерфейс не назначаем. Адреса назначаем на каждый подинтерфейс.

Интерфейсы Frame Relay могу быть переведены либо в режим точка-точка (point-to-point) либо в режим многоточка (multipoint). Конфигурируем подинтерфейс точка-точка, используя DLCI. Обычной практикой является использование номера DLCI как номера подинтерфейс. Тогда легче определять

какой канал PVC использует каждый подъинтерфейс. Например, подинтерфейс 0.103 использует DLCI 103:

SanJose(config-if)#interface s0.103 point-to-point

SanJose(config-subif)#ip address 192.168.193.1 255.255.255.0

SanJose(config-subif)#frame-relay interface-dlci 103

Тщательно вводите в симуляторе команду interface s0.103 point-to-point. Используйте? для выдачи подсказки после ввода очередного слова команды.

Команда frame-relay interface-dlci используется для определения, какой DLCI использует каждый подъинтерфейс. Подъинтерфейс точка-точка может исползовать только один DLCI. Если подинтерфейс для DLCI не определён, то DLCI асоцируется с главным интерфейсом s0.

Конфигурируем подинтерфейс для DLCI 102:

SanJose(config)#interface s0.102 point-to-point

SanJose(config-subif)#ip address 192.168.192.1 255.255.255.0

SanJose(config-subif)#frame-relay interface-dlci 102

Конфигурируем Ethernet0 и маршрутизацию

SanJose(config-if)#interface Ethernet0

SanJose(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

SanJose(config-if)#exit

SanJose(config)#router ospf 100

SanJose(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 1

Аналогично, используя рисунок 13, конфигурируем остальные маршрутизаторы. Лондон

Router(config)#hostname London

London(config)#interface Serial0

London(config-if#encapsulation frame-relay

London(config-if)#no shutdown

London(config-if)#interface Serial0.201 point-to-point

London(config-subif)#ip address 192.168.192.2 255.255.255.0

London(config-subif)#frame-relay interface-dlci 201

London(config-subif)#interface Serial0.203 point-to-point

London(config-subif)#ip address 192.168.194.2 255.255.255.0

London(config-subif)#frame-relay interface-dlci 203

London(config-subif)#interface Ethernet0

London(config-if)#ip address 192.168.200.1 255.255.255.0

London(config-if)#no shutdown

London(config-if)#exit

London(config)#router ospf 100

London(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 1

# Сингапур

Router(config)#hostname Singapore

Singapore(config)#interface Serial0

Singapore(config-if)#encapsulation frame-relay

```
Singapore(config-if)#no shutdown
```

Singapore(config-if)#interface Serial0.301 point-to-point

Singapore(config-subif)#ip address 192.168.193.4 255.255.255.0

Singapore(config-subif)#frame-relay interface-dlci 301

Singapore(config-subif)#interface Serial0.302 point-to-point

Singapore(config-subif)#ip address 192.168.194.4 255.255.255.0

Singapore(config-subif)#frame-relay interface-dlci 302

Singapore(config-subif)#interface Ethernet0

Singapore(config-if)#ip address 192.168.232.1 255.255.255.0

Singapore(config-if)#no shutdown

Singapore(config-if)#exit

Singapore(config)#router ospf 100

Singapore(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 1

Проверьте на каждом маршрутизаторе статус PVC командой show frame-relay pvc. Команд show frame-relay map в случае подинтерфейсов не двёт отображения DLCI на IP адрес. Каждый подинтерфейс рассматривается как отдельный физический интерфейс для каждого канала PVC. В этом случае каждый канал PVC содержит только два хоста и нет нужды идентифицировать следующий хоп.

Для проверки правильности назначения адресов и для того, чтобы убедиться, что все подъинтерфейсы находятся в активном состоянии используйте команду **show ip interface brief.** Используя команду **show ip route**, убедитесь, что из Лондона есть маршрут на Сингапур

London#show ip route

```
Gateway of last resort is not set
C 192.168.192.0/24 is directly connected, 192.168.192.2
C 192.168.200.0/24 is directly connected, Ethernet0
C 192.168.194.0/24 is directly connected, 192.168.194.2
D 192.168.0.0/24 [110/1] via 192.168.192.1, 00:00:38, Serial0.201
D 192.168.193.0/24 [110/1] via 192.168.194.4, 00:00:15, Serial0.203
D 192.168.232.0/24 [110/1] via 192.168.192.1, 00:00:48, Serial0.201
```

Мы видим, что OSPF сработал так, что Лондон имеет маршрут на сеть 192.168.232.0/24 Сингапура через Serial0.201 на адрес192.168.192.1. Маршрут, через через Serial0.203 на адрес 192.168.194.4 короче. А как у вас? Вопросы оптимизации маршрутов здесь не расматриваются.

Сконфигурируем локальные сети филиалов согласно таблице 1.

Проверим полную конфигурацию с помощью расширенной команды ping. Например мы можем из маршрутизатора в SanJose проверить есть ли связь от филиального компьютера PCL в Лондоне к филиальному компьютеру PCS в Сингапуре.

Все пинги должны быть успешны. В частности между всеми РС.

#### 3. Топология звезда

Трафик между Лондоном и Сингапуром оказался незначительным и было решено тказаться от канала PVC между ними и воспользоваться топологией звезда. Весь трафик между Лондоном и Сингапуром будет проходить через SanJose.

Загрузим в дизайнер старую топологию. Нажав в ней правой кнопкой на облаке Frame Relay, поменяем DLCI согласно рисунку, т.е. уничтожим PVC между Лондоном и Сингапуром.

|           | SanJose | London | Singapore |
|-----------|---------|--------|-----------|
| SanJose   |         | 102    | 103       |
| London    | 201     |        | 0         |
| Singapore | 301     | 0      |           |

Рис. 14.

Используем подинтерфейсы в режиме point-to-point

SanJose:

Router(config)#hostname SanJose

SanJose(config)#interface Serial0

SanJose(config-if)#encapsulation frame-relay

SanJose(config-if)#no shutdown

SanJose(config-if)#interface Serial0.103 point-to-point

SanJose(config-subif)#ip address 192.168.193.1 255.255.255.0

SanJose(config-subif)#frame-relay interface-dlci 103

SanJose(config-subif)#interface Serial0.102 point-to-point

SanJose(config-subif)#ip address 192.168.192.1 255.255.255.0

SanJose(config-subif)#frame-relay interface-dlci 102

SanJose(config-subif)#interface Ethernet0

SanJose(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

SanJose(config-if)#no shutdown

SanJose(config-if)#exit

SanJose(config)#router ospf 100

SanJose(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 1

#### London:

Router(config)#hostname London

London(config)# interface Serial0

London (config-if)#encapsulation frame-relay

London (config-if)#no shutdown

London(config-if)# interface Serial0.201 point-to-point

London(config-subif)# ip address 192.168.192.2 255.255.255.0

London(config-subif)# frame-relay interface-dlci 201

London(config-subif)# interface Ethernet0

```
London(config-if)# ip address 192.168.200.1 255.255.255.0
```

London (config-if)#no shutdown

London (config-if)#exit

London (config)#router ospf 100

London (config-router)#network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 1

## Singapore:

Router(config)#hostname Singapore

Singapore (config)#interface Serial0

Singapore (config-if)#encapsulation frame-relay

Singapore (config-if)# no shutdown

Singapore (config-if)# interface Serial0.301 point-to-point

Singapore (config-subif)# ip address 192.168.193.4 255.255.255.0

Singapore (config-subif)# frame-relay interface-dlci 301

Singapore (config-subif)# interface Ethernet0

Singapore (config-if)# ip address 192.168.232.1 255.255.255.0

Singapore (config-if)#no shutdown

Singapore (config-if)#exit

Singapore (config)# router ospf 100

Singapore (config-router)# network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 1

Введите на всех маршрутизаторах команды **show ip interface** brief и **show interfaces serial0**. Вы можете увидеть состояния интерфейсов. Интерфейсы доложны быть активны (UP)

Введите на обеих маршрутизаторах команды show frame-relay pvc и show frame-relay lmi. Вы можете увидеть состояния frame relay. Ометим отсутствие PVC между Лондоном и Сингапуром. Для подъинтерфейсов команда show frame-relay map не покажет отображение адрес DLCI. Используйте show ip interface brief.

Используя команду show ip route, убедитесь, что из Лондона есть маршрут на Сингапур

London#show ip route

```
C 192.168.200.0/24 is directly connected, Ethernet0
```

- C 192.168.192.0/24 is directly connected, 192.168.192.2
- 0 192.168.193.0/24 [110/1] via 192.168.192.1, 00:00:39, Serial0.201
- 0 192.168.0.0/24 [110/1] via 192.168.192.1, 00:00:43, Serial0.201
- 0 192.168.232.0/24 [110/1] via 192.168.192.1, 00:00:47, Serial0.201

Мы видим, что Лондон имеет маршрут на адрес 192.168.192.1 через Serial0.201 на сеть 192.168.232.0/24 Сингапура.

Сконфигурируем локальные сети филиалов согласно таблице 1. Проверим полную конфигурацию с помощью расширенной команды ping. Например мы можем из маршрутизатора в SanJose проверить есть ли связь от филиального компьютера PCL в Лондоне к филиальному компьютеру PCS в Сингапуре.

Все пинги должны быть успешны. В частности между всеми РС.

Посмотрим путь пакетов от филиального компьютера PCL в Лондоне к филиальному компьютеру PCS в Сингапуре.

#### PCL#trace 192.168.232.2

```
1 192.168.200.1 0 msec 16 msec 0 msec
2 192.168.192.1 20 msec 16 msec 16 msec
3 192.168.193.4 20 msec 16 msec 16 msec
4 192.168.232.2 20 msec 16 msec *
```

Он лежит через маршрутизатор SanJose (192.168.192.1).

## Контрольные вопросы

- 1. Назовите типы последовательных каналов связи.
- 2. Где располагается устройство CSU/DSU и какие функции оно выполняет?
- 3. Что такое DTE и DCE?
- 4. Как DTE связан с DCE?
- 5. Сформулируйте идею сетей с коммутацией пакетов СКП.
- 6. Что такое виртуальные цепи в СКП?
- 7. Назовите типы СКП?
- 8. Какие физические каналы связи используют СКП?
- 9. Как осуществляется доступ потребителя к СКП?
- 10. Какие технологии передачи данных используются в СКП?
- 11.В чём различие Frame Relay и X.25?
- 12.Протокол Frame Relay не исправляет ошибок. Где они тогда исправляются?
- 13. Что такое АТМ?
- 14. Назовите протоколы глобальных сетей и для каких типов последовательных каналов связи они используются.
- 15. Назовите DTE устройства Frame Relay.
- 16. Назовите DCE устройство Frame Relay.
- 17. Как связываются во Frame Relay устройства DTE и DCE?
- 18. Чем отличаются PVC от SVC?
- 19. Что такое DLCI и как оно соотносится с PVC?
- 20. Что надо сделать, чтобы передать IP пакет через сеть Frame Relay?
- 21. Как отобразить DLCI на удалённый IP?
- 22. Что такое LMI?
- 23. Опишите работу протокола Инверсный ARP.
- 24. Как конфигурировать последовательный интерфейс маршрутизатора для подключения к Frame Relay.
- 25. Когда используется статическое отображение адресов?
- 26. Как на маршрутизаторе увидеть к каким PVC он подсоединён?
- 27. Как на маршрутизаторе для интерфейсов увидеть отображения DLCI на удалённый IP?
- 28. Как на маршрутизаторе для подъинтерфейсов увидеть отображения DLCI на удалённый IP?
- 29. Назовите Топологии Frame Relay.

- 30. Как осуществляется конфигурирование подъинтерфейсов для Frame Relay.
- 31. Какую роль играет команда frame-relay interface-dlci при конфигурирование подъинтерфейсов для Frame Relay.
- 32. Какие ограничения имеет симулчтор при работе с Frame Relay?

## Порядок выполнения и сдачи работы

- 1. Изучить теоретическую и практическую часть.
- 2. Сдать преподавателю теорию работы путём ответа на контрольные вопросы.
- 3. Выполнить подряд все пункты практической части.
- 4. Создать все скриншоты, приведенные в практической части.
- 5. Показать преподавателю результат выполнения пунктов 1, 2 и 3 практической части.
- 6. Выполните в Boson задание для самостоятельной работы.
- 7. Показать преподавателю результат выполнения пунктов 1, 2 и 3 задания для самостоятельной работы.
- 8. Оформите отчёт. Содержание отчёта смотри ниже.
- 9. Защитите отчёт.

## Задание для самостоятельной работы

- 1. Для полносвязной топологии из четырёх сайтов с локальными сетями (Рисунок 15) спроектируйте Frame Relay сеть с:
  - А) динамическим назначением адресов;
  - В) подъинтерфейсами.

Используйте протокол маршрутизации OSPF.

В вашем распоряжении подсеть 10.v.0.0/16 , где v — номер варианта. Адреса сетей и интерфейсов назначьте самостоятельно.

Сделайте скриншоты:

- 1. 4-х таблиц маршрутизаций для каждого маршрутизатора.
- 2. Команды расширенного пинга из любого маршрутизатора для двух произвольных пар компьютеров.
- 3. Результат выполнения команды **show frame-relay map** для каждого маршрутизатора




Рис. 15.

## 2. Неполносвязные топологии

В дизайнере, нажав правой кнопкой на облаке Frame Relay и выбрав пункт Set Frame Relay Parameters, можно отредактировать таблицу DLCI

|        | TO ROUTER |          |          |          |          |  |  |  |  |
|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|
| F      |           | Router 1 | Router 2 | Router 3 | Router 4 |  |  |  |  |
| R      | Router 1  |          | 102      | 103      | 104      |  |  |  |  |
| O<br>M | Router 2  | 201      |          | 203      | 204      |  |  |  |  |
| R      | Router 3  | 301      | 302      |          | 304      |  |  |  |  |
| ò      | Router 4  | 401      | 402      | 403      |          |  |  |  |  |
| U      |           |          |          |          |          |  |  |  |  |
| TE     |           |          |          |          |          |  |  |  |  |
| R      |           |          |          |          |          |  |  |  |  |

и получить различные неполносвязные топологии. Рассмотрим четыре

А) Звезда (вилка)

|                  | Ì        | ,        |          | TOR      | DUTE     | R |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| F                |          | Router 1 | Router 2 | Router 3 | Router 4 |   |
| R<br>O<br>M<br>R | Router l |          | 102      | 103      | 104      |   |
|                  | Router 2 | 201      |          | 0        | 0        |   |
|                  | Router 3 | 301      | 0        |          | 0        |   |
| Ö                | Router 4 | 401      | 0        | 0        |          |   |
| U                |          |          |          |          |          |   |
| TE<br>R          |          |          |          |          |          |   |
| ĸ                |          |          |          |          |          |   |
|                  |          |          |          |          |          |   |
|                  | 1        |          |          |          |          |   |

Б) Буква П

|        |          |          |          | TOR      | DUTE     | R |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| F      |          | Router 1 | Router 2 | Router 3 | Router 4 |   |
| R      | Router 1 |          | 102      | 0        | 0        |   |
| O<br>M | Router 2 | 201      |          | 203      | 0        |   |
| R      | Router 3 | 0        | 302      |          | 304      |   |
| 0      | Router 4 | 0        | 0        | 403      |          |   |
| U      |          |          |          |          |          |   |
| ΤE     |          |          |          |          |          |   |
| R      |          |          |          |          |          |   |

В) Буква О (квадрат)

|        |          |          |          | TOR      | DUTE     | R |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| F      |          | Router 1 | Router 2 | Router 3 | Router 4 |   |
| R      | Router 1 |          | 102      | 0        | 104      |   |
| O<br>M | Router 2 | 201      |          | 203      | 0        |   |
| R      | Router 3 | 0        | 302      |          | 304      |   |
| ò      | Router 4 | 401      | 0        | 403      |          |   |
| U      |          |          |          |          |          |   |
| ΤE     |          |          |          |          |          |   |
| R      |          |          |          |          |          |   |

Варианты

| Топология | Сеть   |
|-----------|--|
| a         | 1.1.0.0/16   |
| б         | 2.1.0.0/16   |
| В         | 3.1.0.0/16   |
| a         | 4.1.0.0/16   |
| б         | 5.1.0.0/16   |
| В         | 6.1.0.0/16   |
| a         | 7.1.0.0/16   |
| б         | 8.1.0.0/16   |
| В         | 9.1.0.0/16   |
| a         | 10.1.0.0/16  |
| б         | 11.1.0.0/16  |
| В         | 12.1.0.0/16  |
|           | а<br>б<br>в<br>а<br>б<br>в<br>а<br>б<br>в<br>а<br>б<br>в |

Адреса сетей и интерфейсов назначьте самостоятельно. Используйте подинтерфейсы. Сделайте скриншоты:

- 1. 4 таблиц маршрутизаций для каждого маршрутизатора.
- 2. Команды расширенного пинга из любого маршрутизатора для двух произвольных пар компьютеров.
- 3. Результат выполнения команды **show frame-relay map** для каждого маршрутизатора

# Содержание отчёта.

Отчёт готовится в электронном виде и распечатывается. Отчёт содержит

1. Скриншоты топологий, созданных при выполнении практической части.

- 2. Все скриншоты, созданные при выполнении практической части.
- 3. Конфигурации всех из rtr файлов, созданных при выполнении практической части.
- 4. Конфигурацию маршрутизаторов из rtr файлов, созданных при выполнении заданий для самостоятельной работы.
- 5. Все скриншоты, указанные в задании для самостоятельной работы.

# Лабораторная работа №9. Виртуальные локальные сети VLAN Теоретическая часть.

Локальные сети в настоящее время принято строить на основании технологи коммутируемого Ethernet. Стремятся минимизировать число используемых концентраторов (хабов-hab) и использовать преимущественно коммутаторы (свичи - switch). В коммутаторе между приёмником и передатчиком на время соединения образуется виртуальный канал (virtual circuit) точка-точка. Такая сеть может быть рассмотрена как совокупность независимых пар приёмник-передатчик, каждая из которых использует всю полосу пропускания. Коммутатор позволяет осуществлять параллельную передачу информации. Коммутация уменьшает вероятность переполнения в сетях Ethernet.

Если коммутатору необходимо передать пакет на какой-то выходной порт, и этот порт занят, то пакет помещается в буферную память. Это позволяет согласовать скорости передатчиков и приёмников пакетов.

Для отправки фрейма через коммутатор используются два метода:

Отправка с промежуточным хранением (store-and-forward). Пакет должен быть принят полностью до того как будет начата его отправка.

Сквозной метод (cut-through). Коммутатор принимает начало пакета, считывает в нём адрес пункта назначения и начинает отправлять пакет ещё до его полного получения

Еthernet-коммутатор узнаёт MAC адреса устройств в сети путём чтения адресов источников в принимаемых пакетах. Коммутатор запоминает в своих внутренних таблицах информацию на какие порты и с каких MAC адресов приходят пакеты. При подключении к одному порту нескольких устройств через концентратор (hub) в таблице одному порту будет соответствовать несколько MAC- адресов. Таблицы хранятся в памяти, адресуемой по смыслу (content-addressable memory, CAM): если адрес отправителя отсутствует в таблице, то он туда заносится. Наряду с парами адрес-порт, в таблице хранится и метка времени. Метка времени в строке таблицы изменяется либо при приходе на коммутатор пакета с таким же адресом, либо при обращении коммутатора по этому адресу. Если строка таблицы не использовалась определённый период времени, то она удаляется. Это позволяет коммутатору поддерживать правильный список адресов устройств для передачи пакетов.

Используя САМ таблицу адресов и содержащийся в пришедшем пакете адрес получателя, коммутатор организует виртуальное соединение порта отправителя с портом получателя и передает пакет через это соединение.

Виртуальное соединение между портами коммутатора сохраняется в течение передачи одного пакета, т.е. для каждого пакета виртуальное соединение организуется заново на основе содержащегося в этом пакете адреса получателя.

Поскольку пакет передается только в тот порт, к которому подключен адресат, остальные устройства подключенные к коммутатору, не получат этот пакет.

В коммутаторах Ethernet передача данных между любыми парами портов происходит независимо и, следовательно, для каждого виртуального соединения выделяется вся полоса канала.

При передачи широковещательного пакета, в коммутаторе образуется «веер» каналов по принципу один ко многим. Примерами источников широковещательного трафика являются ARP и маршрутизирующие протоколы.

Коммутаторы можно соединять друг с другом. При этом группа попарно прямо либо косвенно связанных коммутаторов образует один логический коммутатор с теоретически произвольным числом портов. То есть коммутаторы позволяют создавать теоретически сколь угодно большую локальную сеть. Правильное соединение коммутаторов, то есть выбор топологии сети составляет одну из важнейших задач проектирования локальных сетей.

Рекомендуется осуществлять соединение коммутаторов по слоям (рисунок 1): серверный слой, слой распределения (distribution) и слой доступа (access). Рядовые компьютеры подключаются к слою доступа, а сервера к серверному слою




Рис. 1.

Главным препятствием для создания больших локальных сетей с помощью одних только коммутаторов является нелинейный рост объёма широковещательного трафика с ростом числа устройств в сети. При числе устройств в сети более, чем 2000 (по другим оценкам 500, по третьим 4000 – топологии сети и класса решаемых задач) широковещательного трафика резко возрастает. Добавление новых устройств резко снижает производительность сети.

Например. Если в сети из нескольких тысяч устройств один из компьютеров А впервые осуществляет IP соединение с другим компьютером В в этой сети, то он должен предварительно послать ко всем устройствам сети широковещательный ARP запрос для определения MAC адреса компьютера В.

Локальная сеть, созданная с помощью одних только коммутаторов представляет один домен широковещания. Уменьшить домен широковещания

можно, физически разделив локальную сеть на независимые подсети (независимые группы попарно связанных коммутаторов) и соединить их в единое целое с использованием маршрутизаторов. Такую задачу можно решить только на этапе построения сети, но не в момент её эксплуатации. Здесь на помощь приходят виртуальные локадьные сети VLAN (virtual local area network).

Виртуальная локальная сеть VLAN представляет собой совокупность портов одного или более коммутаторов (Рисунок 2).




Рис. 2.

VLAN позволяют логически разбить исходную локальную сеть на несколько независимых локальных сетей без физического обрыва сетевых соединений. Для этого администратор сети должен на каждом коммутаторе назначить, какие его порты относятся к каким VLAN. По умолчанию все порты коммутатора относятся к одной VLAN с номером 1. Максимальное число VLAN в коммутаторе равно общему числу его портов. Правильная разбивка локальной сети на VLAN составляет одну из важнейших задач проектирования.

VLAN ведут себя так же, как и физически разделённые локальные сети. То есть после разбивки сети на VLAN мы получим несколько локальных сетей, которые далее необходимо объединить в единое целое с помощью маршрутизации на третьем сетевом уровне.

Концепция VLAN, помимо решения проблемы с широковещательным трафиком даёт также ряд дополнительных преимуществ: формирование локальных сетей не по месту расположения ближайшего коммутатора, а по принадлежности компьютеров к решению той или иной производственной задачи; создание сети по типу потребляемого вычислительного ресурса и требуемой серверной услуги (файл-сервер, сервер баз данных). VLAN

позволяют вести различную политику безопасности для разных виртуальных сетей; переводить компьютер из одной сети в другую без осуществления физического перемещения или переподключения.

обмена информацией VLAN коммутаторы используют магистральный (транковый) протокол. Для обмена осуществления информацией VLAN между коммутаторами ВЫ должны создать магистральные порты. Магистральный порт это порт, используемый для передачи информации о VLAN в другие сетевые устройства, присоединенные к этому порту. Обычные порты не рекламируют информацию о VLAN, но любой порт может быть настроен для приема/передачи информации о VLAN. Вы должны активизировать магистральный протокол на нужных портах, так как он выключен по умолчанию.

Порт коммутатора работает либо в режиме доступа либо в магистральном режиме. Соответственно связь, подсоединённая к порту является либо связью доступа либо магистральной связью. В режиме доступа порт принадлежит только одной VLAN. Порт доступа присоединяется к оконечному устройству: ПК, рабочей станции, серверу, хабу. Фреймы, проходящие через порт доступа, являются обычными Ethernet фреймами.

Магистральные связи способны поддерживать несколько VLAN. VLAN на различных коммутаторах связываются через магистральный протокол. Магистральные порты не принадлежат определённой VLAN и используются для подсоединения к другим коммутаторам, маршрутизаторам или серверам, имеющим сетевые адаптеры с возможностью для подключения ко многим VLAN.

Магистрали могут расширить VLAN по всей сети. Для магистральных целей назначают высокоскоростные порты коммутаторов: Gigabit Ethernet и 10Gigabit.

Для мультиплексирования трафика VLAN существуют специальные протоколы, позволяющие приёмным портам определить, какому VLAN принадлежит пакет. Для связи между устройствами Cisco используется протокол Inter-Switch Link (ISL). При наличии в сети оборудования нескольких производителей применяется протокол IEEE 802.1Q

Без магистральных связей для поддержки VLAN должно быть организовано по одной связи доступа для каждой VLAN. Такой подход дорог и неэффективен, поэтому магистральные связи абсолютно необходимы при проектировании локальных сетей.

На рисунке 3 порты A и B на коммутаторе Y определены как связи доступа на одной и той же VLAN 200. По определению они могут принадлежать только одной VLAN и не могут получать ethernet фреймы, содержащие идентификатор VLAN. Например, когда Y получает трафик от порта A к порту B, то он не добавляет ISL заголовокок в ethernet фреймы.

Порт C на коммутаторе Z также является портом доступа и также принадлежит к VLAN 200. Если порт A пересылает фрейм в порт C, то происходит следующее:

1. Коммутатор Y получает фрейм и, сопоставляя номер порта назначения с номером VLAN, определяет его как трафик, направленный к VLAN 200 на другом коммутаторе,




Рис. 3.

- 2. Коммутатор Y добавляет к фрейму ISL заголовок с номером VLAN и пересылает фрейм через промежуточный коммутатор на магистральную связь.
- 3. Этот процесс повторяется на каждом коммутаторе по пути фрейма к конечному порту С.
- 4. Коммутатор Z получает фрейм, удаляет ISL заголовок и направляет фрейм на порт C.

Если порт находится в магистральном режиме, то он может быть настроен или для транспорта всех VLAN или ограниченного множества VLAN. Магистральные связи используются для связи коммутаторов с другими коммутаторами, маршрутизаторами или с серверами, имеющими поддержку VLAN.

Согласно базовой терминологии магистраль это связь точка-точка, поддерживающая несколько VLAN. Целью магистрали является сохранение номеров портов при создании связи между двумя устройствами, образующими VLAN.

Верхняя фигура на рисунке 4 показывает способ создания VLAN путём использования двух физических связей между коммутаторами (по одной на каждую VLAN). Это решение плохо масштабируется: при добавлении третьего VLAN надо пожертвовать ещё двумя портами. Это решение неэффективно и в смысле разделения нагрузки: малый трафик на некоторых связях может не стоить того, что эта связявляется пучком виртуальных связей через одну физическую связь. На нижней фигуре одна физическая связь способна нести трафик для любой VLAN. Для достижения этого коммутатор Sa так оформляет

фреймы, что Sb знает, на какую VLAN они направляется. Для такого оформления пакетов используются либо стандарт IEEE 802.1Q либо Cisco протокол ISL (Inter-Switch Link).




Рис. 4.

Для больших сетей ручная конфигурация VLAN становится весьма трудоёмкой задачей. Cisco VLAN Trunk Protocol (VTP) служит автоматического обмена информацией о VLAN через магистральные порты. Преимуществом использования VTP является TO, ЧТО вы контролировать добавление, удаление или изменение сетей VLAN коммутаторов на котором созданы VTP сервера. После настройки ваших коммутаторов как VTP серверов, остальные коммутаторы вашей сети могут быть настроены как клиенты, которые только получают VLAN информацию. Недостатком является ненужный трафик, создаваемый на магистральный портах для устройств, которым возможно не нужна эта информация.

Если ваша сеть будет содержать много коммутаторов, содержащих много виртуальных сетей, расположенных в разных коммутаторах, возможно, имеет смысл использовать VTP. Если ваша сеть останется достаточно статической, и VLAN не будут добавляться или изменяться по отношению к начальной конфигурации, то лучше использовать статическое определение виртуальных сетей.

В топологии локальных сетей возможны циклы (петли). Например, уже три коммутатора соединённых друг с другом по кругу образуют цикл в топологии. Петли приводят к неоднозначности при определении пути от источника пакетов к приёмнику. Для решения этой серьёзной проблемы был разработан протокол связующего дерева STP (spanning tree protocol). Для графа топологии каждой VLAN, которая определена в сети, строится минимальное покрывающее дерево (граф без циклов) с вершиной в некотором коммутаторе. Для физической реализации таких деревьев STP переводит избыточные порты в состояние блокировки. Расчёт деревьев производится параллельно на всех коммутаторах. Далее пакеты во VLAN идут только по путям, определённым в построенных

покрывающих деревьях. При изменении топологии, активации/остановке портов происходит пересчёт покрывающих деревьев.

Для создания топологии связующего дерева существуют специальные фреймы, называемые модулями данных мостового протоколу (bridge protocol data units, BPDU). Эти фреймы отправляются и принимаются всеми коммутаторами в сети через равные промежутки времени.

## Конфигурирование статических VLAN

**1.** Статические VLAN это совокупность портов на коммутаторе, которые вручную назначаются командой IOS при конфигурировании интерфейса.

На коммутаторах Cisco серии 1950 пустую VLAN создают командой

Switch(config)#vlan #VLAN name <NAME>,

где #VLAN –целое число –номер VLAN, <NAME> - последовательность символов – имя VLAN.

Например

Switch(config)#vlan 77 name 77

Порт во VLAN добавляется в режиме конфигурации интерфейса этого порта, например, команды

Switch(config)#interface Ethernet0/3

Switch(config-if)# vlan-membership static 77

Добавляют во VLAN 77 порт 3. Если VLAN 77 до этого не была создана, то она создаётся с именем равным его номеру.

После создания всех VLAN, можно проверить, какие порты принадлежат каким VLAN командой **show vlan-membersip**.

Детальную информацию о VLAN с номером #VLAN можно получить командой **Show vlan #VLAN**, например

Switch#show vlan 77

Для того, чтобы перевести порт в магистральный режим необходимо в режиме конфигурации интерфейса этого порта выполнить команду

Switch(config-if)# trunk on

Вывести интерфейс из магистрального режима можно командой

Switch(config-if)# trunk off

Наиболее простым способом перевода всего ethernet соединения точкаточка в магистральный режим является использование команды **trunk on** на обоих интерфейсах на концах соединения.

Для проверки состояния магистралей используется команда

Switch# show trank (a|b).

**2.** Для создания пустой VLAN с номером #VLAN на коммутаторах Cisco серии 2950 используются команды

Switch#vlan database

Switch(vlan)#vlan #VLAN

SwitchVlan)# exit

Например, команды

Switch#vlan database

Switch(vlan)#vlan 33

SwitchVlan)# exit

создадут пустую VLAN с номером 33 и система даст VLAN имя VLAN0033.

Заметим, что команды выполняются не в режиме конфигурации.

Команда **switchport mode** используется для установки интерфейса в динамический режим, режимы доступа или режим магистрали (trunk).

Switch(config-if)#switchport mode [access | dynamic | trunk]

Хотя режим доступа является режимом по умолчанию, но в ряде случаев устройство, присоединённое к порту коммутатора, может перевести его в магистральный режим. Поэтому рекомендуется все немагистральные порты переводить в режим доступа командой **switchport mode access.** 

Для статического помещения текущего интерфейса во VLAN используются команды

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan #number

где #number –число – номер VLAN.

Команда **interface range** определяет диапазон интерфейсов для последующих конфигураций. Например, порты с первого по шестой могут быть помещены во VLAN 10 командами

Switch(config)#interface range fa0/1 – 6

Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10

После настройки VLAN проверьте настройку командами show running-config, show vlan и show vlan brief.

При настройке VLAN помните, что по умолчанию все порты находятся во VLAN 1.

Для создания или конфигурирования магистрали VLAN вы должны настроить порт как магистральный

Switch(config-if)#switchport mode trunk

По умолчанию последняя команда определяет порт как магистральный для всех VLAN в сети. Однако существуют ситуации, когда магистраль не должна поддерживать все VLAN. Типичной является ситуация с подавлением широковещания. Широковещание посылается на каждый порт во VLAN. Магистральная связь выступает как член VLAN и должна пропускать всё широковещание. Если на другом конце магистрали нет портов нужной VLAN, то полоса пропускания и процессорное время устройств тратится попусту.

Если VLAN не используется на другом конце магистрали, нет нужды разрешать эту VLAN на этой магистрали. По умолчанию магистральные порты принимают и передают трафик со всех VLAN в сети. Для сокращения магистрального трафика используйте команду

Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan vlan-list

Например, команда

Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 3

Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 6-10

разрешает на магистрали VLAN 3 и затем VLAN с 6 по 10. О том, какие VLAN разрешены на магистрали можно посмотреть командой **show running-config.** 

Для удаления большого числа VLANs из магистрали проще вначале удалить все VLAN, а затем выборочно разрешать.

Простейший способ перевести связь в режим доступа это задать на интерфейсах с её двух сторон по команде

SwitchA(config-if)#switchport mode access

Простейший способ перевести связь в режим доступа это задать на интерфейсах с её двух сторон по команде

SwitchA(config-if)#switchport mode trunk

## Практическая часть

1. Соберите топологию на коммутаторах серии 1950 (Рисунок 5). Коммутаторы соедините двумя Fastethernet (fa0/26 и fa0/27) соединениями. Компьютеры подсоедините к интерфейсам согласно таблице 1. Назначьте компьютерам адреса, согласно таблице 1. Все компьютеры входят в одну подсеть 172.16.0.0 255.255.0.0. Маршруты по умолчанию на компьютерах не устанавливайте. Пропингуйте сеть.

Организуем в нашей сети два VLAN. Компьютеры 20\_1 и 20\_2 поместим во VLAN с номером 20, а компьютеры 30\_1 и 30\_2 поместим во VLAN с номером 30.

- 1912-1(conf)#interface Ethernet0/2
- 1912-1(conf-if)#vlan-membership static 20
- 1912-1(conf-if)#interface Ethernet0/3
- 1912-1(conf-if)#vlan-membership static 30
- 1912-2(conf)#interface Ethernet0/2
- 1912-2(conf-if)#vlan-membership static 20
- 1912-2(conf-if)#interface Ethernet0/3
- 1912-2(conf-if)#vlan-membership static 30




Рис. 5.

| Fa/26 | Fa/26 |  |
|-------|-------|--|
| Fa/27 | Fa/27 |  |

| Компьютер | 1912-1 | 1912-2 | Адрес          |
|-----------|--------|--------|----------------|
| 20_1      | E0/2   |        | 172.16.20.1/16 |
| 30_1      | E0/3   |        | 172.16.20.2/16 |
| 20_2      |        | E0/2   | 172.16.30.1/16 |
| 30 2      |        | E0/3   | 172.16.30.2/16 |

Т абли ца 1.

На обеих коммутаторах проверьте результаты создания VLAN, например 1912-1#sh v1 20

| VLAN   | Name     | Stati  | us<br> | Ports  |        |          |      |        |        |
|--------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|------|--------|--------|
| 20<br> | VLAN0020 | Enab.  | Led    | 2      |        |          |      |        |        |
| VLAN   | Туре     | SAID   | MTU    | Parent | RingNo | BridgeNo | Stp  | Trans1 | Trans2 |
| 20     | Ethernet | 100020 | 1500   | 0      | 1      | 1        | Unkn | 0      | 0      |

И

1912-1#sh vlan-membership

| Port | VLAN | Membership Type |
|------|------|-----------------|
|      |      |                 |
| 1    | 1    | Static          |
| 2    | 20   | Static          |
| 3    | 30   | Static          |
| 4    | 1    | Static          |
| 5    | 1    | Static          |
| 6    | 1    | Static          |
| 7    | 1    | Static          |
| 8    | 1    | Static          |
| 9    | 1    | Static          |
| 10   | 1    | Static          |
| 11   | 1    | Static          |
| 12   | 1    | Static          |
|      |      |                 |
| AUI  | 1    | Static          |
| A    | 1    | Static          |
| В    | 1    | Static          |
|      |      |                 |

Так как нет обмена информации о VLAN между коммутаторами, то компьютеры будут пинговать только самих себя.

Организуем магистрали на коммутаторах. Для этого используем сразу по два Fastethernet порта

- 1912-1(conf)#interface FastEthernet0/26
- 1912-1(conf-if)#trunk On
- 1912-1(conf-if)# FastEthernet0/27
- 1912-1(conf-if)#trunk On
- 1912-2(conf)#interface FastEthernet0/26
- 1912-2(conf-if)#trunk On
- 1912-2(conf-if)# FastEthernet0/27
- 1912-2(conf-if)#trunk On

Проверим состояния магистралей командами **show trunk a** и **show trank b**. Теперь компьютеры в переделах одной VLAN должны пинговаться, а компьютеры, находящиеся в различных VLAN не должны пинговаться (см. таблицу 2).

| Ping из/в | 20_1 | 30_1 | 20_2 | 30_2 |
|-----------|------|------|------|------|
| 20_1      | Да   | Нет  | Да   | Нет  |

| 30_1 | Нет | Да  | Нет | Да  |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 20_2 | Да  | Нет | Да  | Нет |
| 30_2 | Нет | Да  | Нет | Да  |

Таблица 2.

Сохраните конфигурацию. Определитесь с тем какой .rtr файл за какое устройство отвечает.

2. Загрузим дизайнер и изменим топологию, сохранив её в новом файле. В этой топологии маршрутизатор модели 2612 соединён двумя связями с интерфейсами е0/12 коммутаторов (рисунок 6). Загрузим топологию в симулятор. Загрузим поочерёдно в каждое устройство сохранённую конфигурацию. Снова проверьте, что компьютеры в переделах одной VLAN пингуются, а компьютеры, находящиеся в различных VLAN не пингуются.




Рис. 6.

Поставим задачу объединения виртуальных сетей с помощью маршрутизатора. Для этого следует разбить нашу сеть 172.16.0.0/16 на две подсети 172.16.20.0/24 и 172.16.30.1/24. Для этого просто поменяем маски у компьютеров на 255.255. 255.0.

Теперь компьютеры пингуются в переделах одной VLAN и в пределах одной IP подсети, а это значит только сами на себя.

Введём на коммутаторах интерфейсы, подсоединённые к маршрутизатору в виртуальные сети

- 1912-1(conf)#interface Ethernet0/12
- 1912-1(conf-if)#vlan-membership static 20
- 1912-2(conf)#interface Ethernet0/12
- 1912-2(conf-if)#vlan-membership static 30

Настроим IP адреса на маршрутизаторе

Router(conf)#interface Ethernet0

Router(conf-if)#ip address 172.16.20.254 255.255.255.0

Router(conf-if)#no shutdown

Router(conf-if)#interface Ethernet1

Router(conf-if)#ip address 172.16.30.254 255.255.255.0

Router(conf-if)#no shutdown

Теперь маршрутизатор маршрутизитует наши две сети 172.16.20.0/24 и 172.16.30.1/24. Добавим на наших компьютерах маршрутизацию по умолчанию на интерфейсы маршрутизатора

- 20 1#ipconfig /dg 172.16.20.254
- 20 2#ipconfig /dg 172.16.20.254
- 30 1#ipconfig /dg 172.16.30.254
- 30 2#ipconfig /dg 172.16.30.254

Теперь изо всех устройств нашей сети мы можем пинговать все наши IP адреса.

**3.** Покажем, как с использованием транзитных линий, мы можем сэкономить порты.

Изменим топологию, перебросив магистраль fa0/26 от коммутаторов к интерфейсу fa0/0 маршрутизатора (рисунок 7). Загрузим топологию в симулятор. Загрузим по очерёдно в каждое устройство, кроме маршрутизатора, сохранённые конфигурации. Заметим, что в конфигурациии коммутатора 1912-2 установка магистрали на fa0/26 не нужна, хотя она и не мешает.




Рис. 7.

На маршрутизаторе разобъём интерфейс fa0/0 на два подинтерфейса fa0/0.20 и fa0/0.30. Определим на них инсапсуляцию isl и поместим их в виртуальные сети 20 и 30, соответственно.

Router(conf)#interface FastEthernet0/0.20

Router(conf-subif)#encapsulation isl 20

Router(conf-subif)#ip address 172.16.20.254 255.255.255.0

Router(conf-subif)#interface FastEthernet0/0.30

Router(conf-subif)#encapsulation isl 30

Router(conf-subif)#ip address 172.16.30.254 255.255.255.0

Посмотрим таблицу маршрутов

#### Router#show ip route

- C 172.16.20.0/24 is directly connected, 172.16.20.254 C 172.16.30.0/24 is directly connected, 172.16.30.254
- Проверьте, что из каждого устройства вы можете пинговать все адреса в сети.

Выполните на Router команду расширенного пинга от адреса 172.16.20.1 компьютера 20\_1 из VLAN 20, подключённого к коммутатору 1912\_1 к адресу 172.16.30.2 компьютера 30\_2 из VLAN 30, подключённого к коммутатору 1912\_2

```
Router#ping
Protocol [ip]:
Target IP address: 172.16.30.2
Repeat count [5]:
Datagram size [100]:
Timeout in seconds [2]:
Extended commands [n]:y
Source address or interface:172.16.20.1
Type of service [0]:
Set DF bit in IP header? [no]:
Validate reply data? [no]:
Data pattern [OxABCD]:
Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:
Sweep range of sizes [n]:
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.30.2, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
```

## Контрольные вопросы

- 1. Почему предпочитают строить локальные сети с помощью коммутаторов, а не концентраторов?
- 2. Какие существуют методы для отправки фрейма через коммутатор?
- 3. Как коммутатор узнаёт МАС адреса подключенных устройств?
- 4. Где и как в коммутаторе хранятся адреса подключенных устройств?
- 5. Что такое виртуальное соединение и как долго оно существует?
- 6. Сколь большую локальную сеть можно создать с помощью коммутаторов?
- 7. Как принято строить большие локальные сети?
- 8. Что является главным препятствием для создания больших локальных сетей с помощью одних только коммутаторов?
- 9. Что такое домен широковещания?
- 10. Как уменьшить домен широковещания?
- 11. Что такое VLAN?
- 12. Какие проблемы локальных сетей решает VLAN?
- 13. Как в локальной сети организовать обмен информацией о VLAN?

- 14.В каких режимах работают порты коммутатора?
- 15. Какой VLAN принадлежит магистральный порт?
- 16. Как распространить одну VLAN на несколько коммутаторов?
- 17. Можно ли организовать несколько VLAN на нескольких коммутаторах без использования магистралей?
- 18.Зачем нужны протоколы ISL и IEEE 802.1Q?
- 19. Зачем нужны магистрали в в локальной сети?
- 20. Какие задачи решает VTP?
- 21. Какие задачи решает STP?
- 22. Какими командами можно организовать VLAN?
- 23. Какой командой перевести порт в режим доступа и в режим магистрали?
- 24. Какой командой можно получить информацию о VLAN?
- 25.В локальной сети имеется одиннадцать VLAN. Сколько маршрутизаторов надо для объединения всех 11 VLAN в единое целое?

## Порядок выполнения и сдачи работы

- 1. Изучить теоретическую и практическую часть.
- 2. Сдать преподавателю теорию работы путём ответа на контрольные вопросы.
- 3. Выполнить в Boson практическую часть.
- 4. Выполните в Boson задание для самостоятельной работы.
- 5. Для своего варианта предъявите преподавателю возможность выполнить расширенный пинг между любыми адресами для топологий на рисунках 6 и 7.
- 6. Оформите отчёт. Содержание отчёта смотри ниже.
- 7. Защитите отчёт.

## Задание для самостоятельной работы

Повторить все пункты практической части для IP сети предприятия, согласно вариантам. Практическая часть проделана для сети 172.16.0.0/16.

| Bap. | Сеть       | Bap. | Сеть       | Bap. | Сеть        |
|------|------------|------|------------|------|-------------|
| 1    | 2.1.0.0/16 | 5    | 6.1.0.0/16 | 9    | 10.1.0.0/16 |
| 2    | 3.1.0.0/16 | 6    | 7.1.0.0/16 | 10   | 11.1.0.0/16 |
| 3    | 4.1.0.0/16 | 7    | 8.1.0.0/16 | 11   | 12.1.0.0/16 |
| 4    | 5.1.0.0/16 | 8    | 9.1.0.0/16 | 12   | 13.1.0.0/16 |

Создать те же скриншоты, что и при выполнении практической части.

## Содержание отчёта.

Отчёт готовится в электронном виде и распечатывается. Отчёт содержит

- 1. Скриншоты топологий, созданных при выполнении практической части.
- 2. Конфигурации всех маршрутизаторов и компьютеров из rtr файлов, созданных при выполнении практической части.
- 3. Конфигурации всех маршрутизаторов и компьютеров из rtr файлов, созданных при выполнении задания для самостоятельной работы.
  - 4. Все скриншоты, указанные в задании для самостоятельной работы

## Литература

- 1. Документация к программе Boson Netsim.
- 2. Cisco Network Academy.

## Содержание

| Лабораторная работа №1. Знакомство со средой               | 3   |
|--|-----|
| Лабораторная работа №2. Введение в межсетевую операционную |     |
| систему IOS компании Cisco                                 | 13  |
| Лабораторная работа №3. Статическая маршрутизация          | 31  |
| Лабораторная работа №4. Динамическая маршрутизация         | 41  |
| Лабораторная работа №5. Бесклассовая адресация CIDR        |     |
| и маски переменной длины VLSM                              | 57  |
| Лабораторная работа №6. Списки управления доступом ACL     | 70  |
| Лабораторная работа №7. Преобразование сетевых адресов NAT | 87  |
| Лабораторная работа №8. Удалённый доступ. Frame Relay      | 98  |
| Лабораторная робота №9. Виртуальные локальные сети VLAN    | 130 |