Лабораторная работа №14

Статическая маршрутизация в Интернете. Настройка

Шуваев Сергей Александрович

Содержание

1	Цел	ь работы	4
2	Зада	ание	5
3	Выполнение лабораторной работы		
	3.1	Настройка линка между площадками	6
	3.2	Настройка площадки 42-го квартала	10
	3.3	Настройка площадки в Сочи	14
	3.4	Настройка маршрутизации между площадками	16
	3.5	Настройка маршрутизации на 42 квартале	16
	3.6	Настройка NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1	17
	3.7	Проверка настроек	18
4	Выводы		
	4.1	Контрольные вопросы	20

Список иллюстраций

3.1	Hactpouka интерфеисов коммутатора provider-shuvayev-sw-1	1
3.2	Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-donskaya-shuvayev-	
	gw-1	8
3.3	Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-q42-shuvayev-gw-1	8
3.4	Настройка интерфейсов коммутатора sch-sochi-shuvayev-sw-1	9
3.5	Настройка интерфейсов маршрутизатора sch-sochi-shuvayev-gw-1	10
3.6	Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-q42-shuvayev-gw-1	11
3.7	Настройка интерфейсов коммутатора msk-q42-shuvayev-sw-1	12
3.8	Настройка интерфейсов маршрутизирующего коммутатора msk-	
	hostel-shuvayev-gw-1	13
3.9	Настройка интерфейсов коммутатора msk-hostel-shuvayev-sw-1 .	14
3.10	Настройка интерфейсов маршрутизатора sch-sochi-shuvayev-gw-1	15
3.11	Настройка интерфейсов коммутатора sch-sochi-sw-1	15
3.12	Настройка маршрутизатора msk-donskaya-gw-1	16
	Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1	16
3.14	Настройка маршрутизатора sch-sochi-gw-1	16
3.15	Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1	16
3.16	Настройка интерфейсов маршрутизирующего коммутатора msk-	
	hostel-gw-1	17
3.17	Настройка NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1	17
3.18	Проверка доступа администратора с Донской к маршуртизирую-	
	шим устройствам	18
3.19	Проверка доступа в Интернет	19

1 Цель работы

Настроить взаимодействие через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети организации с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

2 Задание

- 1. Настроить связь между территориями.
- 2. Настроить оборудование, расположенное в квартале 42 в Москве.
- 3. Настроить оборудование, расположенное в филиале в г. Сочи.
- 4. Настроить статическую маршрутизацию между территориями.
- 5. Настроить статическую маршрутизацию на территории квартала 42 в г. Москве.
- 6. Настроить NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1.
- 7. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Настройка линка между площадками

Настроем интерфейсы маршрутизатора provider-shuvayev-gw-1: поднимем и сделаем транковыми интерфейсы f0/3 и f0/4 (рис. 3.1).

```
provider-shuvayev-sw-1>
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up
Password:
provider-shuvayev-sw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-shuvavev-sw-1(config)#interface f0/3
provider-shuvayev-sw-l(config-if) #switchport mode trunk
provider-shuvayev-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to dow
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up
provider-shuvayev-sw-1(config-if) #exit
provider-shuvayev-sw-l(config) #interface f0/4
provider-shuvayev-sw-1(config-if) #switchport mode trunk
provider-shuvayev-sw-1(config-if) #exit
provider-shuvayev-sw-l(config) #vlan 5
provider-shuvayev-sw-1(config-vlan) #name q42
provider-shuvayev-sw-1(config-vlan) #exit
provider-shuvayev-sw-1(config) #interface vlan5
provider-shuvayev-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan5, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan5, changed state to up
provider-shuvayev-sw-l(config-if) #no shutdown
provider-shuvayev-sw-1(config-if) #exit
provider-shuvayev-sw-l(config) #vlan 6
provider-shuvayev-sw-l(config-vlan) #name sochi
provider-shuvayev-sw-1(config-vlan) #exit
provider-shuvayev-sw-l(config)#interface vlan6
provider-shuvayev-sw-l(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up
provider-shuvayev-sw-l(config-if)#no shutdown
provider-shuvayev-sw-l(config-if)#exit
provider-shuvayev-sw-1(config)#exit
provider-shuvavev-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write m
Building configuration...
provider-shuvayev-sw-1#
```

Рис. 3.1: Настройка интерфейсов коммутатора provider-shuvayev-sw-1

Затем на маршрутизаторе с территории Донская создадим субинтерфейсы f0/1.5 и f0/1.6 для 5 и 6 VLAN, также зададим ір-адрес маршрутизатора в этих VLAN (рис. 3.3):

```
User Access Verification
msk-donskaya-shuvayev-gw-1>en
Password:
msk-donskaya-shuvayev-gw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-shuvayev-gw-1(config)#interface f0/1.5
msk-donskaya-shuvayev-gw-l(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up
msk-donskaya-shuvayev-gw-l(config-subif) #encapsulation dot1Q 5
msk-donskaya-shuvayev-gw-1(config-subif) #ip address 10.128.255.1 255.255.255.252 msk-donskaya-shuvayev-gw-1(config-subif) #description q42
msk-donskava-shuvavev-gw-l(config-subif) #exit
msk-donskaya-shuvayev-gw-1(config) #interface f0/1.6
msk-donskaya-shuvayev-gw-l(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.6, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.6, changed state to up
msk-donskaya-shuvayev-gw-1(config-subif) #encapsulation dot1Q 6
msk-donskaya-shuvayev-gw-1(config-subif) #ip address 10.128.255.5 255.255.255.252 msk-donskaya-shuvayev-gw-1(config-subif) #description sochi
msk-donskaya-shuvayev-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write m
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 3.2: Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-donskaya-shuvayev-gw-1

Настроим интерфейсы маршрутизатора msk-q42-shuvayev-gw-1. Поднимем интерфейс f0/1, создадим субинтерфейс f0/1.5 для 5 vlan и зададим ір-адрес (рис. 3.2).

```
User Access Verification
Password:
msk-q42-shuvayev-gw-1>en
msk-q42-shuvayev-gw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. msk-q42-shuvayev-gw-1(config) \ddagger interface f0/1
msk-q42-shuvayev-gw-1(config-if)#no shutdown
msk-q42-shuvayev-gw-1(config-if) # %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
msk-q42-shuvayev-gw-l(config-if)#exit
msk-q42-shuvayev-gw-1(config) #interface f0/1.5
msk-q42-shuvayev-gw-1(config-subif) #
LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up
msk-q42-shuvayev-gw-1(config-subif) #encapsulation dot1Q 5
msk-q42-shuvayev-gw-1(config-subif) #ip address 10.128.255.2 255.255.255.252
msk-q42-shuvayev-gw-1(config-subif) #description donskaya
msk-q42-shuvayev-gw-1(config-subif) #exit
msk-q42-shuvayev-gw-1(config) #exit
msk-q42-shuvayev-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 3.3: Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-q42-shuvayev-gw-1

Настроим интерфейсы коммутатора sch-sochi-shuvayev-sw-1: сделаем транковыми порты f0/23 и f0/24, зададим 6 vlan с именем sochi(рис. 3.4).

```
User Access Verification
Password:
sch-sochi-shuvayev-sw-l>en
Password:
sch-sochi-shuvavev-sw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. sch-sochi-shuvayev-sw-l(config)#interface f0/23
sch-sochi-shuvayev-sw-l(config-if) #switchport mode trunk
sch-sochi-shuvayev-sw-l(config-if) #exit
sch-sochi-shuvayev-sw-l(config) #interface f0/24
sch-sochi-shuvayev-sw-l(config-if) #switchport mode trunk
sch-sochi-shuvavev-sw-l(config-if) #exit
sch-sochi-shuvayev-sw-1(config) #vlan 6
sch-sochi-shuvayev-sw-l(config-vlan) #name sochi
sch-sochi-shuvayev-sw-l(config-vlan) #exit
sch-sochi-shuvayev-sw-l(config)#interface vlan6
sch-sochi-shuvayev-sw-l(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up
sch-sochi-shuvayev-sw-l(config-if) #no shutdown
sch-sochi-shuvayev-sw-l(config-if) #exit
sch-sochi-shuvayev-sw-l(config) #exit
sch-sochi-shuvayev-sw-l#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write m
Building configuration ...
```

Рис. 3.4: Настройка интерфейсов коммутатора sch-sochi-shuvayev-sw-1

Настроим интерфейсы маршрутизатора sch-sochi-shuvayev-gw-1: поднимем интерфейс f0/0, создадим интерфейс f0/0.6 для 6 vlan и зададим ір-адрес(рис. 3.5):

```
User Access Verification
Password: Password:
sch-sochi-shuvayev-gw-1>en
Password:
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-shuvayev-gw-l(config) #interface f0/0
sch-sochi-shuvayev-gw-l(config-if) #no shutdown
sch-sochi-shuvavev-gw-l(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
sch-sochi-shuvayev-gw-l(config-if) #exit
sch-sochi-shuvayev-gw-1(config)#interface f0/0.6
sch-sochi-shuvayev-gw-1(config-subif) # %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up
sch-sochi-shuvayev-gw-1(config-subif) #encapsulation dot1Q 6
sch-sochi-shuvayev-gw-1(config-subif) #ip address 10.128.255.6 255.255.255.252 sch-sochi-shuvayev-gw-1(config-subif) #description donskaya
sch-sochi-shuvayev-gw-l(config-subif) #exit
sch-sochi-shuvayev-gw-l(config) #exit
sch-sochi-shuvayev-gw-l#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Building configuration...
```

Рис. 3.5: Настройка интерфейсов маршрутизатора sch-sochi-shuvayev-gw-1

3.2 Настройка площадки 42-го квартала

Настроим интерфейсы маршрутизатора msk-q42-shuvayev-gw-1: поднимем интерфейс f0/0, создадим субинтерфейс f0/0.201 для 201 vlan(основной на этой территории) и зададим ір-адрес, создадим субинтерфейс f0/0.202 для 202 vlan(для управления устройствами территории) и зададим ір-адрес(рис. 3.6).

```
msk-q42-shuvayev-qw-1(config-if) #exit
 msk-q42-shuvayev-gw-1(config) #interface f0/0.201
msk-q12-shtwayev-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.201, changed state to up
 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.201, changed state to up
\label{eq:msk-q42-shuvayev-gw-1} $$ msk-q42-shuvayev-gw-1(config-subif)$$ encapsulation dot1Q 201 $$ msk-q42-shuvayev-gw-1(config-subif)$$ ip address 10.129.0.1 255.255.255.0
\label{localization} $$ \mbox{msk-q42-shuvayev-gw-l(config-subif)$ $\#$ description $$ q42-main $$ \mbox{msk-q42-shuvayev-gw-l(config-subif)$ $\#$ exit $$ $\#$ and $$ \mbox{msk-q42-shuvayev-gw-l(config-subif)$ $\#$ exit $$ \mbox{msk-q42-shuvayev-gw-l(config-subif)$ $\#$ exit $$ \mbox{msk-q42-shuvayev-gw-l(config-subif)$ $\#$ exit $$ \mbox{msk-q42-shuvayev-gw-l(config-subif)$ $\#$ exit $$\#$ exit $$$ exit $$\#$ exit $$$ exit $$\#$ 
 msk-q42-shuvayev-gw-l(config)#interface f1/0
%Invalid interface type and number
 \label{eq:msk-q42-shuvayev-gw-l} $$\max_{q = 1, q \in \mathbb{R}} $$\inf_{q \in \mathbb{R}} $$\inf_{q \in \mathbb{R}} $$\lim_{q \in \mathbb{R}} $\| u_{q} \|_{L^{\infty}(\mathbb{R})} \|_{L^{\infty}
 msk-g42-shuvavev-gw-l(config)#int fl/0
 %Invalid interface type and number
 msk-q42-shuvayev-gw-1(config) #exit
 $SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
 Building configuration ...
 msk-q42-shuvayev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. msk-q42-shuvayev-gw-1(config) #int f1/0
 %Invalid interface type and number
 msk-q42-shuvayev-gw-1(config) #int f0/1
msk-q42-shuvayev-gw-l(config-if)#no shutdown
msk-q42-shuvayev-gw-l(config-if)#exit
 msk-q42-shuvayev-gw-1(config)#interface f1/0.202
%Invalid interface type and number
msk-q42-shuvayev-gw-1(config)#interface f0/0.202
msk-q42-shuvayev-gw-1(config-subif)#
 %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.202, changed state to up
 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.202, changed state to up
 msk-g42-shuvavev-gw-1(config-subif) #encapsulation dot10 202
 msk-q42-shuvayev-gw-1(config-subif)#ip address 10.129.1.1 255.255.255.0
\label{local-msk-q42-shuvayev-gw-1} $$ msk-q42-shuvayev-gw-1 (config-subif) $$ description $$ q42-shuvayev-gw-1 (config-subif) $$ $$ exit$
 msk-q42-shuvayev-gw-1(config)#interface f1/0.202
  %Invalid interface type and number
 msk-g42-shuvavev-gw-1(config) #exit
 %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
 Building configuration...
```

Рис. 3.6: Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-q42-shuvayev-gw-1

Настроим интерфейсы коммутатора msk-q42-shuvayev-sw-1: сделаем транковым интерфейс f0/24, зададим оконечному устройству по f0/1 доступ к 201 vlan(puc. 3.7).

```
User Access Verification
msk-q42-shuvayev-sw-1>en
Password:
msk-q42-shuvayev-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. msk-q42-shuvayev-sw-l(config) #interface f0/24
msk-q42-shuvayev-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-q42-shuvayev-sw-1(config-if)#exit
msk-q42-shuvayev-sw-1(config) #interface f0/1
msk-q42-shuvayev-sw-1(config-if) #switchport mode access
msk-q42-shuvayev-sw-1(config-if) #switchport access vlan 201
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 201
msk-q42-shuvayev-sw-l(config-if)#exit
msk-q42-shuvayev-sw-1(config) #vlan 201
msk-q42-shuvayev-sw-1(config-vlan) #name q42-main
msk-q42-shuvayev-sw-1(config-vlan) #exit
msk-q42-shuvayev-sw-1(config) #interface vlan201
msk-q42-shuvayev-sw-1(config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan201, changed state to up
 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan201, changed state to up
msk-q42-shuvayev-sw-l(config-if) #no shutdown
msk-q42-shuvayev-sw-1(config-if)#exit
msk-q42-shuvayev-sw-1(config)#exit
#SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Building configuration...
[OK]
msk-q42-shuvayev-sw-1#
```

Рис. 3.7: Настройка интерфейсов коммутатора msk-q42-shuvayev-sw-1

Настроим интерфейсы маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-shuvayev-gw-1: сделаем транковыми интерфейсы g0/1 и f0/1, создадим 202 и 301(для общежитий) vlan(puc. 3.8).

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
msk-hostel-shuvavev-gw-l(config-if)#exit
msk-hostel-shuvayev-gw-1(config)#interface f0/1
msk-hostel-shuvayev-gw-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dotlq
msk-hostel-shuvayev-gw-l(config-if) #switchport mode trunk
msk-hostel-shuvayev-gw-l(config-if) #exit
msk-hostel-shuvayev-gw-l(config) #vlan 202
msk-hostel-shuvayev-gw-1(config-vlan) #name q42-management
msk-hostel-shuvayev-gw-1(config-vlan) #exit
msk-hostel-shuvayev-gw-1(config) #interface vlan202
msk-hostel-shuvayev-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan202, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan202, changed state to up
msk-hostel-shuvayev-gw-l(config-if) #no shutdown
msk-hostel-shuvayev-gw-1(config-if) ip address 10.129.1.2 255.255.255.0 msk-hostel-shuvayev-gw-1(config-if) #exit
msk-hostel-shuvayev-gw-l(config) #vlan 301
msk-hostel-shuvayev-gw-l(config-vlan) #name hostel-main
msk-hostel-shuvayev-gw-l(config-vlan) #exit
msk-hostel-shuvayev-gw-l(config) #interface vlan301
msk-hostel-shuvayev-gw-l(config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up
\label{loss} $$ msk-hostel-shuvayev-gw-l(config-if)$$ no shutdown $$ msk-hostel-shuvayev-gw-l(config-if)$$ ip address 10.129.128.1 255.255.255.0
msk-hostel-shuvavev-gw-l(config-if) #exit
msk-hostel-shuvayev-gw-l(config) #exit
msk-hostel-shuvayev-gw-l#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write m
Building configuration...
msk-hostel-shuvayev-gw-l#
```

Рис. 3.8: Настройка интерфейсов маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-shuvayev-gw-1

Настроим интерфейсы коммутатора msk-hostel-shuvayev-sw-1: сделаем транковым интерфейс g0/1, по f0/1 дадим доступ к 301 vlan(рис. 3.9):

```
Password:
msk-hostel-sw-l>enable
msk-hostel-sw-l#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-sw-1(config) #hostname msk-hostel-shuvayev-sw-1
msk-hostel-shuvayev-sw-l(config)#
msk-hostel-shuvayev-sw-l(config) #exit
msk-hostel-shuvayev-sw-1#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
write m
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-shuvayev-sw-l#en
msk-hostel-shuvayev-sw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-shuvavev-sw-l(config) #interface g0/1
msk-hostel-shuvavev-sw-l(config-if) #switchport mode trunk
msk-hostel-shuvayev-sw-l(config-if) #exit
msk-hostel-shuvayev-sw-1(config) #interface f0/1
msk-hostel-shuvayev-sw-l(config-if) #switchport mode access
msk-hostel-shuvayev-sw-l(config-if) #switchport access vlan 301
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 301
msk-hostel-shuvavev-sw-l(config-if) #exit
msk-hostel-shuvayev-sw-1(config) #vlan 301
msk-hostel-shuvayev-sw-l(config-vlan) #name hostel-main
msk-hostel-shuvayev-sw-l(config-vlan) #exit
msk-hostel-shuvayev-sw-l(config) #interface vlan301
msk-hostel-shuvavev-sw-l(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state
msk-hostel-shuvayev-sw-l(config-if) #no shutdown
msk-hostel-shuvayev-sw-l(config-if) #exit
msk-hostel-shuvayev-sw-l(config) #exit
msk-hostel-shuvavev-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Building configuration...
msk-hostel-shuvayev-sw-1#
```

Рис. 3.9: Настройка интерфейсов коммутатора msk-hostel-shuvayev-sw-1

3.3 Настройка площадки в Сочи

Настроим интерфейсы маршрутизатора sch-sochi-shuvayev-gw-1: создадим субинтерфейс f0/0.401 для 401 vlan(основной на этой территории) и зададим ірадрес, создадим субинтерфейс f0/0.402 для 402 vlan(для управления устройствами территории) и зададим ір-адрес(рис. 3.10):

```
sch-sochi-shuvavev-dw-l#en
sch-sochi-shuvayev-gw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. sch-sochi-shuvayev-gw-l(config)\#interface f0/0.401
sch-sochi-shuvayev-gw-l(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.401, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.401, changed state to up
sch-sochi-shuvayev-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 401
sch-sochi-shuvayev-gw-1(config-subif) #ip address 10.130.0.1 255.255.255.0
sch-sochi-shuvayev-gw-1(config-subif) #description sochi-main sch-sochi-shuvayev-gw-1(config-subif) #exit
sch-sochi-shuvayev-gw-1(config) #interface f0/0.402 sch-sochi-shuvayev-gw-1(config-subif) #
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.402, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.402, changed state to up
sch-sochi-shuvayev-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 402 sch-sochi-shuvayev-gw-1(config-subif)#ip address 10.130.1.1 255.255.255.0
\label{lem:sch-sochi-shuvayev-gw-l} sch-sochi-shuvayev-gw-l(config-subif) \\ \sharp description \ sochi-shuvayev-gw-l(config-subif) \\ \sharp exit
sch-sochi-shuvayev-gw-l(config) #exit
sch-sochi-shuvayev-gw-l#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Building configuration ...
sch-sochi-shuvayev-gw-1#
```

Рис. 3.10: Настройка интерфейсов маршрутизатора sch-sochi-shuvayev-gw-1

Настроим интерфейсы коммутатора sch-sochi-sw-1: зададим vlan 401 и оконечному устройству по f0/1 доступ к нему(рис. 3.11):

```
User Access Verification
Password:
sch-sochi-shuvayev-sw-1>en
sch-sochi-shuvayev-sw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-shuvayev-sw-l(config) #interface f0/1
sch-sochi-shuvayev-sw-l(config-if) #switchport mode access
sch-sochi-shuvayev-sw-l(config-if) #switchport access vlan 401
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 401
sch-sochi-shuvayev-sw-l(config-if) #exit
sch-sochi-shuvayev-sw-1(config) #vlan 401
sch-sochi-shuvayev-sw-l(config-vlan) #name sochi-main
sch-sochi-shuvayev-sw-l(config-vlan) #exit
sch-sochi-shuvayev-sw-1(config)#interface vlan401
sch-sochi-shuvayev-sw-l(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan401, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan401, changed state to up
sch-sochi-shuvayev-sw-1(config-if) #interface vlan401
sch-sochi-shuvayev-sw-l(config-if) #no shutdown
sch-sochi-shuvayev-sw-l(config-if) #exit
sch-sochi-shuvayev-sw-l(config)#
```

Рис. 3.11: Настройка интерфейсов коммутатора sch-sochi-sw-1

3.4 Настройка маршрутизации между площадками

Зададим маршруты по умолчанию для маршрутизатора на Донской - на марщрутизаторы в Сочи и в 42 квартале, а также в обратную сторону(рис. 3.12 - 3.14).

```
msk-donskaya-shuvayev-gw-l‡conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-shuvayev-gw-l(config) #ip route 10.129.0.0 255.255.0.0 10.128.255.2
msk-donskaya-shuvayev-gw-l(config) #ip route 10.130.0.0 255.255.0.0 10.128.255.6
msk-donskaya-shuvayev-gw-l(config) #exit
msk-donskaya-shuvayev-gw-l#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write m
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 3.12: Настройка маршрутизатора msk-donskaya-gw-1

```
msk-q42-shuvayev-gw-1(config) #ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.1 msk-q42-shuvayev-gw-1(config) #exit msk-q42-shuvayev-gw-1# %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console write m Building configuration...
[OK]
```

Рис. 3.13: Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-shuvayev-gw-1(config) #ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.5
sch-sochi-shuvayev-gw-1(config) #exit
sch-sochi-shuvayev-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write m
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-shuvayev-gw-1#
```

Рис. 3.14: Настройка маршрутизатора sch-sochi-gw-1

3.5 Настройка маршрутизации на 42 квартале

Настроим маршруты между маршрутизаторами на 42 квартале(рис. 3.15, 3.16).

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

msk-q42-shuvayev-gw-1(config) #ip route 10.129.128.0 255.255.128.0 10.129.1.2

msk-q42-shuvayev-gw-1(enfig) #exit

msk-q42-shuvayev-gw-1#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

write m

Building configuration...

[OK]

msk-q42-shuvayev-gw-1#
```

Рис. 3.15: Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1

```
User Access Verification

Password:

msk-hostel-shuvayev-gw-l>en
Password:
msk-hostel-shuvayev-gw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-shuvayev-gw-l(config) #ip routing
msk-hostel-shuvayev-gw-l(config) #ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.129.1.1
msk-hostel-shuvayev-gw-l(config) #exit
msk-hostel-shuvayev-gw-l#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write m
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-shuvayev-gw-l#
```

Рис. 3.16: Настройка интерфейсов маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-gw-1

3.6 Настройка NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1

Настроим NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1, дополним список доступа к интернет-ресурсам (разрешим оконечным устройствам с обеих территорий доступ ко всему) (рис. 3.17):

```
msk-donskaya-shuvayev-gw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. msk-donskaya-shuvayev-gw-l(config) proute 10.129.0.0 255.255.0.0 10.128.255.2
msk-donskaya-shuvayev-gw-1(config) #ip route 10.130.0.0 255.255.0.0 10.128.255.6
msk-donskaya-shuvayev-gw-l(config) #exit
msk-donskaya-shuvayev-gw-1#
SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Building configuration..
[OK]
msk-donskaya-shuvayev-gw-l#en
msk-donskaya-shuvayev-gw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-shuvayev-gw-1(config) #interface f0/1.5
msk-donskaya-shuvayev-gw-l(config-subif) #ip nat inside
msk-donskaya-shuvayev-gw-1(config-subif) #ip nat inside msk-donskaya-shuvayev-gw-1(config-subif) #exit
msk-donskaya-shuvayev-gw-l(config) #ip access-list extended nat-inet
msk-donskaya-shuvayev-gw-l(config-ext-nacl) #remark q42
msk-donskaya-shuvayev-gw-l(config-ext-nacl) #permit ip host 10.129.0.200 any
msk-donskaya-shuvayev-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.129.128.200 any msk-donskaya-shuvayev-gw-1(config-ext-nacl)#remark sochi
msk-donskaya-shuvayev-gw-1(config-ext-nacl) #permit ip host 10.130.0.200 any msk-donskaya-shuvayev-gw-1(config-ext-nacl) #exit
msk-donskaya-shuvayev-gw-1(config) #exit msk-donskaya-shuvayev-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-shuvayev-gw-1#
```

Рис. 3.17: Настройка NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1

3.7 Проверка настроек

Проверим связь между администратором с Донской и маршрутизаторами на 42 квартале и в Сочи (рис. 3.18):




Рис. 3.18: Проверка доступа администратора с Донской к маршуртизирующим устройствам

Проверим доступ в Интернет (рис. 3.19):

```
C:\>ping 192.0.2.14

Pinging 192.0.2.14 with 32 bytes of data:

Reply from 192.0.2.14: bytes=32 time<lms TTL=126
Reply from 192.0.2.14: bytes=32 time=lms TTL=126
Reply from 192.0.2.14: bytes=32 time<lms TTL=126
Reply from 192.0.2.14: bytes=32 time<lms TTL=126

Ping statistics for 192.0.2.14:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Рис. 3.19: Проверка доступа в Интернет

4 Выводы

В результате выполнения лабораторной были приобретены практические навыки по настройке взаимодействие через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети организации с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

4.1 Контрольные вопросы

1. Приведите пример настройки статической маршрутизации между двумя подсетями организации.

```
(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2 (config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1
```

- 2. Опишите процесс обращения устройства из одного VLAN к устройству из другого VLAN.
- Определение VLAN:

Устройства в сети делятся на различные VLAN для управления трафиком и безопасности. Каждый VLAN представляет собой логическую сегментацию сети, где устройства могут общаться только в пределах своего VLAN.

• Маршрутизация между VLAN:

Для обращения устройства из одного VLAN к устройству из другого VLAN требуется маршрутизация между VLAN. Это может быть достигнуто с помощью маршрутизатора или многоуровневого коммутатора, способного работать на уровне маршрутизации.

• Пересылка трафика:

Когда устройство из одного VLAN отправляет пакет к устройству из другого VLAN, маршрутизатор или многоуровневый коммутатор принимает пакет, проверяет его адрес и пересылает его в соответствующий VLAN.

• Прием трафика:

Устройство в целевом VLAN принимает пакет и обрабатывает его в соответствии с его адресом и правилами безопасности VLAN.

3. Как проверить работоспособность маршрута?

Командой ping или traceroute

4. Как посмотреть таблицу маршрутизации?

Командой show ip route