# Déploiement d'une VM pfSense sur Proxmox avec 2 interfaces (WAN, LAN)

## 1. Téléchargement & ajout de l'ISO pfSense

• Télécharger l'ISO depuis : <a href="https://www.pfsense.org/download/">https://www.pfsense.org/download/</a>

- Architecture: AMD64

- Type: CD Image (ISO) Installer

- Console: vgA

• (Si besoin) Décompresser l'archive .iso.gz localement

• Aller dans Proxmox > Stockage local (nom\_du\_n@ud) > Contenu > Téléverser

- Ajouter le fichier .iso dans la section Images ISO

## 2. Création de la VM pfSense dans Proxmox

1. Créer une nouvelle VM:

- Nom: pfSense

- ISO : sélectionner l'image de pfSense téléchargée

- Type OS: Other

- BIOS: SeaBIOS

- Disque: 20 Go (IDE ou SCSI), stockage local-lvm

- RAM: 2048 Mo

- CPU: 2 sockets / 1 core

- Réseau :

- Première carte : vmbr0 (WAN), modèle Intel E1000

2. Ajouter deux autres cartes réseau dans l'onglet Matériel :

- Deuxième carte : vmbr1 (LAN)

#### 3. Installation de pfSense (console Proxmox)

• Démarrer la VM

• Laisser les options par défaut : Install , Auto (UFS)

• Redémarrer à la fin et **retirer l'ISO** du lecteur virtuel

## 4. Attribution des interfaces réseau

- À l'invite Assign interfaces :
- VLANs: n
- WAN: em0
- LAN: em1

## 5. Configuration des IP (console pfSense)

# Option 2 : Set interface(s) IP address

## WAN (em0)

- DHCP: n
- IP: 10.4.0.26
- Masque: 16
- Passerelle: 10.4.0.254
- Gateway par défaut : y
- IPv6: n
- DHCP Server: n
- Revert HTTP: n

#### LAN (em1)

- IP: 192.168.1.1
- Masque: 24
- Passerelle : [Entrée]
- IPv6: n
- DHCP Server: n
- Revert HTTP: n

#### 6. Vérification de la connectivité WAN

- Menu principal pfSense → 8 (Shell)
- Tester la sortie Internet :

ping 8.8.8.8

## 7. Configuration d'une IP fixe sur l'interface WAN

Par défaut, l'interface WAN est configurée via DHCP. Pour une adresse statique :

- 1. Depuis la console pfSense (menu principal), tapez 2 pour **Set interface(s) IP address**
- 2. Sélectionnez 1 pour l'interface WAN
- 3. Répondez :
- Configure IPv4 via DHCP? → n
- IPv4 address: 10.4.0.92
- Subnet bit count: 16
- **Gateway**: 10.4.0.254
- **Default gateway**: y
- **IPv6**: n
- Enable DHCP server on WAN?: n
- Revert to HTTP: n
  - 4. Vérifiez la connectivité:

ping 8.8.8.8

Si la réponse est positive, la configuration est réussie.

#### 8. Activation de l'accès à l'interface Web via WAN

Par défaut, pfSense bloque l'accès à son interface web depuis l'interface WAN pour des raisons de sécurité.

#### Étapes pour autoriser proprement l'accès HTTPS au WebConfigurator depuis WAN :

- 1. Connectez-vous à pfSense via une interface LAN (https://192.168.1.1)
- 2. Allez dans Firewall > Rules > WAN
- 3. Cliquez sur **Add** et configurez comme suit :
- Action : Pass
- Interface : WAN
- Address Family: IPv4
- Protocol: TCP
- **Source**: Any (ou votre IP si vous souhaitez restreindre)
- **Destination**: WAN address

- **Destination port**: HTTPS (443)
- **Description**: Autoriser WebGUI via WAN
  - 4. Cliquez sur Save, puis sur Apply Changes

#### Important:

Si des règles automatiques de blocage empêchent votre règle de s'appliquer (comme :

- Block private networks
- Block bogon networks

Alors allez dans:

- Interfaces > WAN
- Décochez :
- Block private networks and loopback addresses
- Block bogon networks
  - Cliquez sur Save puis Apply Changes

Ces règles automatiques seront retirées de la pile, vous laissant la possibilité de placer votre règle d'accès en premier.

## 9. Nettoyage des règles temporaires (facultatif)

Si vous avez utilisé easyrule ou désactivé temporairement le pare-feu (pfctl -d), pensez à :

- 1. Supprimer les règles "Passed via EasyRule" devenues inutiles :
- Allez dans Firewall > Rules > WAN
- Cliquez sur IIII à côté des règles correspondantes
  - 2. Réactivez le pare-feu si désactivé :

pfctl -e

## 10. Changement du mot de passe admin

Pour des raisons de sécurité, pensez à modifier le mot de passe par défaut :

- 1. Allez dans **System > User Manager**
- 2. Cliquez sur admin
- 3. Entrez un nouveau mot de passe
- 4. Enregistrez

L'interface WebGUI pfSense est désormais sécurisée, accessible depuis le WAN si besoin, et prête pour la suite des configurations (VLANs, VPN, etc.)