


# <u>Inhaltsverzeichnis</u>

Thema	Seite
Floating Point - Historie	3
Floating Point - Register	4
Skalare mov-Befehle	6
Typumwandlungen - Gleitkommazahlen ==> Ganzzahlen - Ganzzahlen ==> Gleitkommazahlen - Beispiel	8 9 10
Funktionen	12
Arithmetik - Aufgabe	14 17
Konstanten – Definition und Zugriff	19
Vergleiche - Aufgabe	21 23

# Floating Point - Historie

• Historisch griff die **x86-Architektur** für Gleitkomma-Berechnungen um 1980 auf den x87-Coprozessor zurück (seit i486 als **FPU** (**F**loating **P**oint **U**nit) in die CPU integriert). **SISD**-Befehle (**S**ingle **I**nstruction **S**ingle **D**ata).



- Die **x86-64 Architektur** greift für Gleikomma-Berechnungen standardmäßig auf die neueren **SIMD**-Befehle zurück (**S**ingle **I**nstruction **M**ultiple **D**ata).
  - SIMD entwickelte sich von MMX (Multimedia Extensions) über SSE (Streaming SIMD Extensions) zu AVX (Advanced Vector Extensions) [und AVX-512].
  - Die Registernamen und -größen entwickelten sich von MM (64 Bit) zu XMM (128 Bit), YMM (256 Bit) [und ZMM (512 Bit)].
  - MMX arbeitete noch mit Integer, ab SSE wird mit Floating Point gearbeitet (auch skalare Werte).
  - Im Folgenden wird AVX fokussiert.

#### Floating Point - Register AVX-512 entsprechend mit den Registern zmmX (512 Bit). 16 Register mit 128 bzw. 256 Bit Breite: 255 127 1st FP arg./Return value %ymn0 %xmm0 2nd FP argument %ymn1 %xmm1 3rd FP argument %ymn2 $\chi_{xmm2}$ 4th FP argument %ymn3 $\chi_{xmm3}$ 5th FP argument %ymn4 %xmm4 6th FP argument %ymn5 %xmm57th FP argument %ymn6 %xmm6 8th FP argument %xmm7 %ymn7 Register xmm0 hat zwei Bedeutungen: 1.) Erstes Floating Point-Argument 2.) Register für die Rückgabe eines Floating Point-Wertes.

# <u>Floating Point - Register</u>

AVX-512 entsprechend mit den Registern **zmmX** (512 Bit).

16 Register mit 128 bzw. 256 Bit Breite:

%ymn8	%xmm8	Caller saved
%ymn9	%жmm9	Caller saved
%ymn 10	%xmm10	Caller saved
%ymn 11	%xmm11	Caller saved
%ymn 12	%xmm12	Caller saved
%ymn 13	%ymm13	Caller saved
%ymn 14	%xmm14	Caller saved
%ymn 15	%xmm15	Caller saved

## **Skalare mov-Befehle**

Instruction	Source	Destination	Description	
vmovss	M <sub>32</sub>	X	Move single precision	
vmovss	X	M <sub>32</sub>	Move single precision	
vmovsd	M <sub>64</sub>	X Move double precision		
vmovsd	X	Move double precision		
vmovaps	X	X Move aligned, packed sir precision		
vmovapd	X	X Move aligned, packed d		

Auch hier gilt, dass in einem mov-Befehl nur ein Speicherort  $(M_{xx})$  vorkommen darf.

# <u>Bedeutung der Befehle:</u>

#### z.B. vmovss:

v - Vektor-Befehle (AVX)

**mov** - move

s - skalar (Befehl für einzelnen FP-Wert)

 $M_{32}$  - Speicherort für 32 Bit-Wert

X - stellvertretend für ein
xmm-Register

Vektororientierte Befehle (also nicht skalare) benötigen .align 16.

#### <u>Hinweis:</u>

Die alten SSE-Befehle (ohne führendes  $\mathbf{v}$ ) nicht mit diesen neuen AVX-Befehlen mischen.

## **Skalare mov-Befehle**

# <u>Beispiel:</u>

#### C/C++-Code:

Zeiger werden nach wie vor in General Purpose-Registern (Allzweck-Registern) abgelegt (hier **rdi** und **rsi**).

#### <u>Assembler-Code:</u>

```
.globl float_mov
  .type float_mov, @function
# float float_mov( float v1, float *src,
                   float *dst)
# v1 in %xmm0, src in rdi, dst in rsi
float mov:
  # Copy v1 (prevent overwrite)
  vmovss %xmm0, (%rsi)
  vmovss (%rsi), %xmm1
                            Befehl vmovss muss
  # Read v2 from src
                            immer aus einer
                            Speicheradresse
  vmovss (%rdi), %xmm0
                            und einem Regis-
  # Write v1 to dst
                            ter bestehen.
  vmovss %xmm1, (%rsi)
  # Return v2 in %xmm0
  ret
```

# <u>Typumwandlungen (Ganzzahlen ==> Gleitkommazahlen)</u>

Die Destination muss ein xmm-Register sein.

Der dritte Parameter ist normalerweise der gleiche wie der zweite.

Umwandlungen von Ganzzahlen (int) in Gleitkommazahlen (floating point) (Befehle mit drei Operanden):

Instruction	Source 1	Source 2	Destination	Description
vcvtsi2ss	M <sub>32</sub> /R <sub>32</sub>	X	X	Convert integer to single precision
vcvtsi2sd	M <sub>32</sub> /R <sub>32</sub>	X	X	Convert integer to double precision
vcvtsi2ssq	M/R <sub>64</sub>	X	X	Convert quad word integer to single precision
vcvtsi2sdq	M/R <sub>84</sub>	X	X	Convert quad word integer to double precision

# Befehlsaufbau: instr src1, src2,

dest

in der Vorlesung
"Vektoren" wird

verwendet.

cvt = convert

Endung q:
quad word = long

# <u>Typumwandlungen (Gleitkommazahlen ==> Ganzzahlen)</u>

Umwandlungen von Gleitkommazahlen (floating point) in Ganzzahlen (int) (Befehle mit zwei Operanden):

Instruction	Source	Destination	Description
vcvttss2si	X/M <sub>32</sub>	R <sub>32</sub>	Convert with truncation single precision to integer
vcvttsd2si	X/M <sub>64</sub>	R <sub>32</sub>	Convert with truncation double precision to integer
vcvttss2siq	X/M <sub>32</sub>	R <sub>64</sub>	Convert with truncation single precision to quad word integer
vcvttsd2siq	X/M <sub>64</sub>	R <sub>64</sub>	Convert with truncation double precision to quad word integer

englisch:
t = truncate

deutsch: abschneiden

# **Typumwandlungen**

# <u>Beispiel:</u>

#### C/C++-Code:

```
double fcvt(int i, float *fp,
double *dp, long *lp)
{
  float f = *fp;
  double d = *dp;
  long l = *lp;

  *lp = (long) d;
  *fp = (float) i;
  *dp = (double) l;

  return (double) f;
}
```

In diesem Fall (wenn es nur um den niederwertigsten float-Wert in **xmm0** geht) ist der erste Befehl redundant.

#### Assembler-Code:

```
# double fcvt(int i, float *fp,
              double *dp, long *lp)
# i in edi, fp in rsi,
  dp in rdx, lp in rcx
fcvt:
  vmovss (%rsi), %xmm0
  movq (%rcx), %rax
  vcvttsd2sig (%rdx), %r8
  movq %r8, (%rcx)
  vcvtsi2ss %edi, %xmm1, %xmm1
  vmovss %xmm1, (%rsi)
  vcvtsi2sdg %rax, %xmm1, %xmm1
  vmovsd %xmm1, (%rdx)
  # The following two instructions
    convert float f to double
vunpcklps %xmm0, %xmm0, %xmm0
  vcvtps2pd %xmm0, %xmm0
  ret
```

# <u>Typumwandlungen</u>

```
double fcvt(int i, float *fp,
double *dp, long *lp)
                              Assembler-Code kommentiert:
 float f = *fp;
 double d = *dp; # double fcvt(int i, float *fp, double *dp, long *lp)
 long l = *lp;
                   # i in edi, fp in rsi, dp in rdx, lp in rcx
 *lp = (long) d; fcvt:
 *fp = (float) i;
                    vmovss (%rsi), %xmm0 # Get f = *fp
 *dp = (double) l; movq (%rcx), %rax
                                                 # Get l = *lp
 return (double) f;
                      # Get d = *dp and conv. to long
                      vcvttsd2sig (%rdx), %r8
                      movq %r8, (%rcx)
                                          # Store at lp
                      vcvtsi2ss %edi, %xmm1, %xmm1 # Convert i to float
                      vmovss %xmm1, (%rsi) # Store at fp
                      # Convert l to double
                      vcvtsi2sdg %rax, %xmm1, %xmm1
                      vmovsd %xmm1, (%rdx) # Store at dp
                      # The following two instructions
                        convert float f to double
                      vunpcklps %xmm0, %xmm0, %xmm0
                      vcvtps2pd %xmm0, %xmm0
                      ret
```

#### <u>Funktionen</u>

- Wie Gleitkommawerte an Funktionen übergeben werden ist wieder in den Calling Conventions geregelt (Hier x86-64 Linux 64 Bit (System V AMD64 ABI)
  - Alle XMM-Register sind Caller saved (Der Callee darf alle überschreiben).
  - Bis zu acht Funktionsparameter in den XMM-Registern %xmm0 %xmm7 sind möglich.
  - Die Rückgabe eines Gleitkommawertes erfolgt im Register %xmm0.

#### **Funktionen**

## Beispiele:

```
double f1(int x, double y, long z);
x in %edi, y in %xmm0, und z in %rsi

double f2(double y, int x, long z);
y in %xmm0, x in %edi, und z in %rsi

double f1(float x, double *y, long *z);
x in %xmm0, y in %rdi, und z in %rsi
```

Die Ganzzahl-Parameter werden wie gehabt in den Registern **rdi**, **rsi** u.s.w. platziert.

Die Gleitkomma-Parameter werden in den Registern **xmm0**, **xmm1**, u.s.w. abgelegt.

Das geschieht immer – auch wenn xmm0 für die Rückgabe genutzt wird.

## **Arithmetik**

Beachten Sie, dass die Operanden hier immer in der Reihenfolge der S<sub>2</sub>, S<sub>1</sub> aufgeführt sind.

Single	Double	Effect	Description
vaddss	vaddsd	$D \leftarrow S_2 + S_1$	Floating-point add
vsubss	vsubsd $D \leftarrow S_2 - S_1$ Floating-point subtra		Floating-point subtract
vmulss	vmulsd	$D \leftarrow S_2 \times S_1$	Floating-point multiply
vdivss	vdivsd	d $D \leftarrow S_2/S_1$ Floating-point divide	
vmaxss	vmaxsd $D \leftarrow \max(S_2, S_1)$		Floating-point maximum
vminss	vminsd	vminsd $D \leftarrow \min(S_2, S_1)$ Floating-point mining	
sqrtss	sqrtsd $D \leftarrow \sqrt{S_1}$ Floating-point square		Floating-point square root

Die Befehle haben ein oder zwei Source- und einen Destination-Operanden.

Der erste Operand kann ein xmmRegister oder Memory sein, der zweite und der DestinationOperand müssen immer xmm-Register sein.

Einziger Befehl in dieser Liste mit nur einem Source-Operanden.

Die Bezeichnung geht von folgender Annahme aus:

**Befehl**  $S_1$ ,  $S_2$ , D # im Kapitel "Vektoren" wird **Befehl**  $S_3$ ,  $S_2$ ,  $S_1$ , D verwendet Das ist insbesondere relevant für **sub** und **div**.

Hinweis: sqrtss (SSE-Befehl) | vsqrtss (AVX-Befehl, ist anders aufgebaut)

#### **Arithmetik**

# <u>Beispiel:</u>

#### C/C++-Code:

#### <u>Assembler-Code:</u>

```
# double funct(double a, float x, double b, int i)
# a in %xmm0, x in %xmm1, b in %xmm2, i in edi
funct:
    # The following two instructions convert x to double
    vunpcklps %xmm1, %xmm1, %xmm1
    vcvtps2pd %xmm1, %xmm1
    vmulsd %xmm0, %xmm1, %xmm0
    vcvtsi2sd %edi, %xmm1, %xmm1
    vdivsd %xmm1, %xmm2, %xmm2
    vsubsd %xmm2, %xmm0, %xmm0
    ret
```

#### <u>Arithmetik</u>

#### C/C++-Code:

#### Assembler-Code kommentiert:

```
.text
.globl funct
.type funct, @function
# double funct(double a, float x, double b, int i)
# a in %xmm0, x in %xmm1, b in %xmm2, i in edi

funct:
    # The following two instructions convert x to double
    vunpcklps %xmm1, %xmm1, %xmm1
    vcvtps2pd %xmm1, %xmm1
    vmulsd %xmm0, %xmm1, %xmm0  # Multiply a by x
    vcvtsi2sd %edi, %xmm1, %xmm1  # Convert i to double
    vdivsd %xmm1, %xmm2, %xmm2  # Compute b / i
    vsubsd %xmm2, %xmm0, %xmm0  # Subtract from a * x
    ret  # Return
```

## <u> Arithmetik - Aufgabe</u>

#### C/C++-Code:

```
double funct2(double w, int x, float y, long z){
    // Vervollständigen Sie den C-Code
}
```

#### Assembler-Code:

```
#double funct2(double w, int x, float y, long z)
#w in %xmm0, x in %edi, y in %xmm1, z in %rsi
funct2:
   vcvtsi2ss %edi, %xmm2, %xmm2
   vmulss %xmm1, %xmm2, %xmm1
# vunpcklps %xmm1, %xmm1, %xmm1 #*
   vcvtps2pd %xmm1, %xmm2 #* Convert to double
   vcvtsi2sdq %rsi, %xmm1, %xmm1
   vdivsd %xmm1, %xmm0, %xmm0
   vsubsd %xmm0, %xmm0, %xmm0
   ret
```

#### <u>Arithmetik - Aufgabe</u>

## <u>C/C++-Code:</u>

```
#include <math.h> // sqrt

float min(float f1, float f2){
    return (f1 < f2) ? f1 : f2;
}

int main(){
    float result = min(6.0, 5.76);
    result = sqrt(result);
    return (int) (result * 10);
}</pre>
```

# <u>Aufgabe:</u>

Schreiben Sie den zugehörigen Assemblercode.

Verwenden Sie dabei für alle mathematischen Operationen die Tabelle für arithmetische Floatingpoint-Befehle.

#### <u>Assembler-Code:</u>

```
.section .data
format: .asciz "Result = %d\n"
.align 16
arr:
.float 6.0, 5.76, 10.0
.section .text
.globl main
.type main, @function
main:
  pushq %rbp
  movq %rsp, %rbp
  # insert your code here
  # print result
  movq $format, %rdi
  movl %eax, %esi
  movq $0, %rax
  call printf
  # exit main
  movq $0, %rax
  popq %rbp
```

## <u>Konstanten – Definition und Zugriff</u>

#### AVX-Gleitkomma-Befehle können keine Immediate-Werte nutzen.

Allokieren und initialisieren von Speicher für eine Konstante:

<u>C/C++-Code:</u>

```
double cel2fahr(double temp)
{
  return 1.8 * temp + 32.0;
}
```

#### <u>Assembler-Code:</u>

```
.section .rodata
  .align 8
.LC2:
  .double 1.8
  .align 8
.LC3:
  .double 32.0
.section .text
.globl cel2fahr
.type cel2fahr, @function
# double cel2fahr(double temp)
# temp in %xmm0
cel2fahr:
  vmulsd .LC2, %xmm0, %xmm0
  vaddsd
          .LC3, %xmm0, %xmm0
  ret
```

## <u>Konstanten – Definition und Zugriff</u>

```
.section .rodata
                       Assembler-Code kommentiert:
# .align 8
#.I C2:
# .long 3435973837 # Low-order 4 bytes of 1.8
# .long 1073532108 # High-order 4 bytes of 1.8
# .align 8
#.LC3:
# .long 0
           # Low-order 4 bytes of 32.0
# .long 1077936128 # High-order 4 bytes of 32.0
  .align 8
.LC2:
                       C/C++-Code:
  .double 1.8
                       double cel2fahr(double temp)
  .align 8
.LC3:
                         return 1.8 * temp + 32.0;
  .double 32.0
                       }
  .text
  .globl cel2fahr
  .type cel2fahr, @function
# double cel2fahr(double temp)
# temp in %xmm0
cel2fahr:
  vmulsd .LC2, %xmm0, %xmm0 # Multiply by 1.8
         .LC3, %xmm0, %xmm0 # Add 32.0
 vaddsd
  ret
```

# <u>Vergleiche</u>

Instruction		Based on	Description	
ucomiss	S <sub>1</sub> , S <sub>2</sub>	S <sub>2</sub> -S <sub>1</sub>	Compare single precision	
ucomisd	S <sub>1</sub> , S <sub>2</sub>	S <sub>2</sub> -S <sub>1</sub>	Compare double precision	

vucomiss und
vucomisd
entsprechend

#### Hinweis:

• Der zweite Operand muss zwingend ein **xmm**-Register sein, der erste Operand kann ein **xmm**-Register oder Speicher sein.

Ganzzahlvergleich: cmp (compare)

Gleitkommavergleich: ucomi (unordered compare)

# <u>Vergleiche</u>

Ordering S <sub>2</sub> :S <sub>1</sub>	CF	ZF	PF
Unordered	1	1	1
$S_2 < S_1$	1	0	0
$S_2 = S_1$	0	1	0
$S_2 > S_1$	0	0	0

- **ZF** (Zero-Flag), **CF** (Carry-Flag) und **PF** (Parity-Flag) werden gesetzt. Abfragen wie less (<), less or equal (<=), greater (>) und greater or equal (>=) werden hier nicht verwendet, weil sie alle das Overflow-Flag und / oder Sign-Flag nutzen würden, das hier aber nicht gesetzt wird. Stattdessen below (<), below or equal (<=), above (>) und above or equal (>=) (s. Kap.8 Teil 1, S. 9/10)
  - Das Parity-Flag wird dann gesetzt, wenn mindestens einer der Operanden NaN (Not a Number) ist (auch unordered genannt).

## <u>Vergleiche - Aufgabe</u>

```
<u>C/C++-Code:</u>
```

```
double funct3(int *ap, double b, long c, float *dp){
    // Vervollständigen Sie die Funktion
}
```

#### <u>Assembler-Code:</u>

Darf nicht **jle** sein, s. Erklärung vorherige Seite.

```
#double funct3(int *ap, double b, long c, float *dp)
#ap in %rdi, b in %xmm0, c in %rsi, dp in %rdx
funct3:
  vmovss (%rdx), %xmm1
  vcvtsi2sd (%rdi), %xmm2, %xmm2
  ucomisd %xmm2, %xmm0
▶ ibe .L8
  vcvtsi2ssg %rsi, %xmm0, %xmm0
  vmulss %xmm1, %xmm0, %xmm1
  # vunpcklps %xmm1, %xmm1, %xmm1 #*
  vcvtps2pd %xmm1, %xmm0 #*Convert to double
  ret
.L8:
  vaddss %xmm1, %xmm1, %xmm1
  vcvtsi2ssq %rsi, %xmm0, %xmm0
  vaddss %xmm1, %xmm0, %xmm0
  # vunpcklps %xmm0, %xmm0, %xmm0 #*
  vcvtps2pd %xmm0, %xmm0 #*Convert to double
  ret
```