11001077700 110010707700 10100107707700

DS-Systeme

Kapitel 7

Arithmetische und logische Operationen

<u>Inhaltsverzeichnis</u>

Thema	Seite		
Arithmetische, logische u.a. Operationen - Überblick	3		
lea	4		
inc, dec, add, sub	6		
Bit-Operatoren			
Aufgaben – arithmetische u. Bit-Operatoren			
Spezielle arithmetische Operationen	16		
Multiplikation	17		
Division	21		

<u>Arithmetische und logische u.a. Operationen - Überblick</u>

Instruction	า	Effect	Description		
LEAQ	S,D	D <- &S	Load effective address	—	Adress- Operation
INC	D	D <- D +1	Increment		орегистоп
DEC	D	D <- D -1	Decrement		
NEG	D	D <d< td=""><td>Negate</td><td></td><td>Arithmetische</td></d<>	Negate		Arithmetische
ADD	S,D	D <- D + S	Add		Operationen
SUB	S,D	D <- D - S	Subtract		
IMUL	S,D	D <- D * S	Multiply		
NOT	D	D <- ~D	Complement		
AND	S,D	D <- D & S	And	-	Bit-Operationen
OR	S,D	D <- D S	Or		
XOR	S,D	D <- D ^ S	Exclusive-or		
SAL	S,D	D <- D << k	Left Shift		
SHL	S,D	D <- D << k	Left Shift (same as SAL)	—	Bit-Shift-
SAR	S,D	D <- D >> _A k	Arithmetic right shift		Operationen
SHR	S,D	D <- D >> _L k	Logical right shift		

<u>Arithmetische und logische Operationen - lea</u>

Instruction		Effect	Description
LEAQ	S,D	D <- &S	Load effective address

Wie **movq** – allerdings wird nicht die Source selbst, sondern ihre Adresse verschoben / kopiert. Da Adressen 8 Byte groß sind → Suffix "q".

```
.section .data
height:
    .quad 5

# in .section .text
leaq height, %rdi
movq (%rdi), %rax
```

<u>Verwendung 1:</u>

Kopieren von Adressen in ein Register.

- ← Adresse von **height** wird in Register **rdi** kopiert
- ← das, worauf **rdi** zeigt, wird nach **rax** kopiert

<u>Verwendung 2:</u>

Ausnutzung der Eigenschaften von **leaq** für eine Kombination aus Addition und Multiplikation.

rax = rdx * 4 + rdx + 7 = 5 * rdx + 7

```
# %rdx has any value x leaq 7(%rdx, %rdx, 4), %rax # %rax = 5x + 7 In diesem Fall gilt r_b = r_i
```

<u>Hinweis:</u> **lea** addressiert keinen Speicherbereich, sondern verschiebt nur den (evtl. berechneten) Adresswert in ein Register.

<u>Arithmetische und logische Operationen - lea</u>

Ein Label repräsentiert normalerweise den ihm zugewiesenen Wert (s.u.: height = 5).

Alternativ kann bei einem Label die Adresse mit Hilfe des \$-Operators zur Kompilationszeit bestimmt werden (leaq funktioniert auch zur Laufzeit).

```
.section .data
height:
    .quad 5
.section .text
    movq $height, %rdi
    movq (%rdi), %rax
```

- ← Adresse von **height** wird in Register **rdi** kopiert
- ← das, worauf **rdi** zeigt, wird nach **rax** kopiert

<u>GAS - Arithmetische und logische Operationen - inc, dec, add, sub</u>

Instruction	1	Effect	Description		
INC	D	D <- D +1	Increment		
DEC	D	D <- D -1	Decrement	-	unäre Operatoren
NEG	D	D <d< td=""><td>Negate (keine Bit-Operation)</td><td></td><td></td></d<>	Negate (keine Bit-Operation)		
ADD	S,D	D <- D + S	Add		
SUB	S,D	D <- D - S	Subtract		binäre Operatoren

Bei den beiden binären Operatoren kann Source


- Immediate
- Register
- Memory

sein und **Destination**

- Register
- Memory

Aber in beiden zusammen darf **Memory** höchstens einmal vorkommen.

Beispiel:



<u>Aufgabe - inc, dec, add, sub</u>

Gegeben sind folgende Werte in Registern und Speicheradressen:

Address	Value	Register	Value
0x100	0xFF	%rax	0x100
0x108	0xAB	%rcx	0x1
0x110	0x13	%rdx	0x3
0x118	0X11		

Füllen Sie die untenstehende Tabelle aus. Betrachten Sie dabei die Befehle als unabhängig voneinander.

Instruction	Destination (address/reg)	Value
addq %rcx, (%rax)		
subq %rdx, 8(%rax)		
incq 16(%rax)		
decq %rcx		
subq %rdx, %rax		

<u>GAS - Arithmetische und logische Operationen - Bit-Operatoren</u>

Instruction	า	Effect	Description		
NOT	D	D <- ~D	Complement	•	<pre>not ist auch eine unäre Operation.</pre>
AND	S,D	D <- D & S	And		Nicht zu verwechseln
OR	S,D	D <- D S	Or		mit neg!
XOR	S,D	D <- D ^ S	Exclusive-or		

	NOT	AND	OR	XOR (excl. or)
Funktions gleichung	$y = \overline{x1}$	$\mathbf{y} = x1 \wedge x2$	$\mathbf{y} = x1 \vee x2$	$y=x1\oplus x2$
C bit-level	y= ~x1;	y= x1 & x2;	y= x1 x2;	$y = x1 \wedge x2;$
Wahrheitstabelle	x ₁ y 0 1 1 0	$\begin{array}{c cccc} x_2 & x_1 & y \\ \hline 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{c cccc} x_2 & x_1 & y \\ \hline 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 1 \\ \end{array}$	$\begin{array}{c cccc} x_2 & x_1 & y \\ \hline 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 0 \\ \end{array}$

<u>GAS - Arithmetische und logische Operationen - Bit-Shift-Operatoren</u>

Instruction	1	Effect	Description	
SAL	S,D	D <- D << k	Left Shift	S (sour
SHL	S,D	D <- D << k	Left Shift (same as SAL)	k , repra
SAR	S,D	$D \leftarrow D >>_A k$	Arithmetic right shift	der zu v
SHR	S,D	D <- D >> _L k	Logical right shift	benden I

S (source), also **k**, repräsentiert hier die Anzahl der zu verschiebenden Bits.

- Die Anzahl der Bit-Shift's (shift amount) wird durch den ersten Operanden angegeben (**Immediate** oder %**cl**) es ist tatsächlich nur mit %**cl** möglich!
- Der zweite Operand bestimmt, was geschoben werden soll (value to shift).
- Die Befehle **sal** und **shl** haben die gleiche Wirkung
 - sal arithmetischer Shift nach links (arithmetic left shift)
 - **shl** logischer Shift nach links (logical left shift) Beide Befehle füllen von rechts Nullen nach
- **sar** füllt beim Shift nach rechts (arithmetic right shift) von links Kopien des Sign-Bits nach
- **shr** füllt beim Shift nach rechts (logical right shift) von links Nullen nach deshalb nur für **unsigned**-Datentypen geeignet

<u>GAS - Arithmetische und logische Operationen - Bit-Shift-Operatoren</u>

Beispiel für Shift-Operatoren (C-Code)

```
long shift_left4_right_n(long x, long n)
{
    x <<= 4;
    x >>= n;
    return x;
}
```

Gleiche Funktion in GNU Assembler:

Shift amount mittels Register cl angegeben.

Zur Erinnerung: **cl** ist der niederwertigste 8-Bit-Anteil des Registers **rcx**.

<u>Aufgabe - Bit-Shift-Operatoren</u>

```
#long shift_left4_right_n(long x, long n)
#x in %rdi, n in %rsi

shift_left4_right_n:
   movq %rdi, %rax
   movq %rsi, %rcx
   salq $4, %rax
   sarq %cl, %rax
   ret
```

<u>Aufgabe:</u>

Überlegen Sie, welchen Wert die Funktion zurückgibt, wenn sie mit den Parametern

a)
$$x = 20$$
, $n = 8$
b) $x = -20$, $n = 8$

aufgerufen wird.

<u>GAS - Arithmetische und logische Operationen - Bit-Operatoren</u>

Beispiel für Bit-Operatoren (C-Code):

```
long arith(long x, long y, long z)
{
  long t1 = x ^ y;
  long t2 = z * 48;
  long t3 = t1 & 0x0F0F0F0F;
  long t4 = t2 - t3;
  return t4;
}
```

Gleiche Funktion in GNU Assembler:

```
.text
.globl arith
.type arith, @function
# long arith(long x, long y, long z)
# x in rdi, y in rsi, z in rdx
arith:
    xorq %rsi, %rdi
leaq (%rdx, %rdx, 2), %rax
salq $4, %rax
andq $0x0F0F0F0F, %rdi
subq %rdi, %rax
ret
```

Aufgaben:

- a) Überlegen Sie, was diese beiden Befehlszeilen bewirken.
- b) Welches Ergebnis würde der Aufruf arith(3, 2, 1) zurück liefern?

GAS - Arithmetische und logische Operationen - Bit-Operatoren

Gleicher Code noch einmal mit Kommentaren:

<u>Aufgabe – arithmetische und Bit-Operatoren</u>

Gegeben ist der folgende GNU Assembler-Code:

Vervollständigen Sie den C-Code entsprechend dem o.a. GAS-Programm.

```
long arith2(long x, long y, long z)
{
  long t1 = ____;
  long t2 = ___;
  long t3 = ___;
  return t4;
}
```

<u>Aufgabe – arithmetische und Bit-Operatoren</u>

Gegeben ist der folgende GNU Assembler-Code:

Aufgabe:

Welches Ergebnis würde der Aufruf arith2(3, 4, 5) zurückliefern?

Schreiben Sie die Funktion noch einmal, ohne lokale Variablen anzulegen.

```
long arith2(long x, long y, long z)
{
   // ?
   return ?;
}
```

<u>GAS - Arithmetische und logische Operationen - spez. arithm. Operatoren</u>

Instruction	Effect	Description
imulqS	$R[\$rdx]:R[\$rax] \leftarrow S \times R[\$rax]$	Signed full multiply
mulqS	R[%rdx]:R[%rax] ← S × R[%rax]	Unsigned full multiply
cqto	R[%rdx]:R[%rax] ← SignExtend(R[%rax])	Convert to oct word
idivqS	$R[\$rdx] \leftarrow R[\$rdx]:R[\$rax] \mod S;$ $R[\$rax] \leftarrow R[\$rdx]:R[\$rax] \div S$	Signed divide
divqS	$R[\$rdx] \leftarrow R[\$rdx]:R[\$rax] \mod S;$ $R[\$rax] \leftarrow R[\$rdx]:R[\$rax] \div S$	Unsigned divide

<u>GAS - Arithmetische und logische Operationen - mul, imul</u>

Instruction	Effect	Description
imulqS	R[%rdx]:R[%rax] ← S × R[%rax]	Signed full multiply
mulqS	$R[%rdx]:R[%rax] \leftarrow S \times R[%rax]$	Unsigned full multiply

Das "S" in der ersten Spalte der Tabelle bezeichnet den einzigen Operanden der Multiplikation.

z.B.:

movq \$-0x1ABC1ABC, %r8

imulq %r8

bedeutet: -0x1ABC1ABC (%r8) wird mit dem Inhalt von rax multipliziert

Bei der Multiplikation von zwei 64-Bit Operanden wird das Ergebnis doppelt so lang sein:

mulq und imulq 64bit-Value * 64bit-Value → 128bit-Value
imul signed multiplication, mul unsigned multiplication

Das Ergebnis wird auf zwei Register (**rdx**, **rax**) verteilt. Der niederwertigere Teil befindet sich in **rax**.

<u>GAS - Arithmetische und logische Operationen - mul, imul</u>

<u>Einschub</u> <u>int128:</u>

```
(Erklärung aus cppreference) https://en.cppreference.com/w/cpp/language/integer_literal
```

"If the value of the integer literal is too big to fit in any of the types allowed by suffix/base combination and **the compiler supports extended integer types** (such as __int128) the literal may be given the extended integer type — otherwise the program is ill-formed."

<u>GAS - Arithmetische und logische Operationen - mul, imul</u>

Beispiel für die Verwendung von mul (C-Code):

```
#include <inttypes.h>
typedef unsigned __int128 uint128_t;

void store_uprod(uint128_t *dest, uint64_t x, uint64_t y) {
   *dest = x * (uint128_t)y;
}
```

Gleiches Beispiel in GNU Assembler:

```
.section .text
  .globl store_uprod
  .type store_uprod, @function

# void store_uprod(uint128_t *dest, uint64_t x, uint64_t y)

# dest in rdi, x in rsi, y in rdx

store_uprod:
  movq %rsi, %rax
  mulq %rdx
  movq %rax, (%rdi)
  movq %rdx, 8(%rdi)
  ret
```

<u>GAS - Arithmetische und logische Operationen - mul, imul</u>

Gleicher GNU Assembler-Code mit Kommentaren:

```
.text
   .globl store_uprod
   .type store_uprod, @function

# void store_uprod(uint128_t *dest, uint64_t x, uint64_t y)

# dest in rdi, x in rsi, y in rdx

store_uprod:
   movq %rsi, %rax  # Copy x to multiplicand
   mulq %rdx  # Multiply by y
   movq %rax, (%rdi)  # Store lower 8 bytes at dest
   movq %rdx, 8(%rdi) # Store upper 8 bytes at dest + 8
   ret
```

<u>GAS - Arithmetische und logische Operationen - div, idiv</u>

idivqS	$R[\$rdx] \leftarrow R[\$rdx]:R[\$rax] \mod S;$ $R[\$rax] \leftarrow R[\$rdx]:R[\$rax] \div S$	Signed divide
divqS	$R[\$rdx] \leftarrow R[\$rdx]:R[\$rax] \mod S;$ $R[\$rax] \leftarrow R[\$rdx]:R[\$rax] \div S$	Unsigned divide

idivq und divq:

Es gibt keinen Modulo-Befehl in GNU Assembler.

Das Ergebnis verteilt sich auf die Register rax und rdx.

rax: Quotient

rdx: Rest (remainder)

<u>GAS – Arithmetische und logische Operationen – div, idiv</u>

Beispiel für die Verwendung von div (C-Code):

```
void remdiv(long x, long y, long *pq, long *pr) {
   long q = x / y;
   long r = x % y;
   *pq = q;
   *pr = r;
}
```

Gleiches Beispiel in GNU Assembler:

```
.globl remdiv
  .type remdiv, @function
# void remdiv(long x, long y, long *pq, long *pr)
# x in rdi, y in rsi, pq in rdx, pr in rcx
remdiv:
                                           Aufgabe:
 movq %rdx, %r8 ◀
 movq %rdi, %rax
                                           Erklären Sie, weshalb der Inhalt
 cqto
                                           von %rdx nach %r8 gesichert wird,
 idivq %rsi
                                           der Inhalt von %rcx aber gar
 movq %rax, (%r8)
                                           nicht gesichert wird.
 movq %rdx, (%rcx)
  ret
```

<u>GAS - Arithmetische und logische Operationen - div, idiv</u>

Gleiches Beispiel mit Kommentaren:

```
.globl remdiv
.type remdiv, @function
# void remdiv(long x, long y, long *pq, long *pr)
# x in rdi, y in rsi, pq in rdx, pr in rcx
remdiv:
    movq %rdx, %r8  # Copy pq
    movq %rdi, %rax  # Move x to lower 8 bytes of dividend
    cqto  # Sign extend to upper 8 bytes of dividend
    idivq %rsi  # Divide by y
    movq %rax, (%r8)  # Store quotient at pq
    movq %rdx, (%rcx)  # Store remainder at pr
    ret
```

<u>Aufgabe – div, idiv</u>

```
.globl remdiv
   .type remdiv, @function
# void remdiv(long x, long y, long *qp, long *rp)
# x in rdi, y in rsi, qp in rdx, rp in rcx
remdiv:
   movq %rdx, %r8
   movq %rdi, %rax
   cqto
   idivq %rsi
   movq %rax, (%r8)
   movq %rdx, (%rex)
   ret
```

Ändern Sie das obige Beispiel von **signed** in **unsigned** Division. Beachten Sie dabei, dass x und/oder y auch negative Zahlen enthalten können.