

MANUAL OPERATIVO

Centro de gestión TGT

Alta, configuración, control, seguridad y resolución de incidencias

Edición completamente reconstruida con capturas reales del panel vigente

29 de agosto de 2026 · Uso interno de IT

Las imágenes de esta edición se capturaron de nuevo desde el Centro de gestión abierto en Google Sheets. Los números, IP, huellas e identificadores reales se ocultan deliberadamente.

Índice


Índice	2
Sección 1 · Cómo abrir y entender el panel	3
Ruta principal	3
Sección 2 · Estados que debes interpretar	4
Regla de oro	4
Sección 3 · Dar de alta un teléfono nuevo	5
Sección 4 · Agenda del perfil	6
Sección 5 · Lista blanca global de llamadas	7
Sección 6 · Aplicaciones permitidas	8
Sección 7 · Editar o duplicar un perfil	9
Sección 8 · Inventario de terminales	10
Sección 9 · Modo BLINDADO y LIBRE GESTIONADO	11
Sección 10 · Control y GPS: resumen	12
Sección 11 · Pantalla y sonido	13
Sección 12 · Conectividad	14
Sección 13 · Energía	15
Sección 14 · Ubicación y modo búsqueda	16
Sección 15 · Diagnóstico y logs	17
Sección 16 · Mensajes, megafonía y contraseña IT	18
Sección 17 · Preparar un teléfono con Device Owner	19
Requisitos	19
Comprobación y alta	19
Sección 18 · Actualizaciones OTA seguras	20
Sección 19 · Ayuda integrada y resolución de incidencias	21
Sección 20 · Lista de comprobación diaria	22
Antes de cambiar nada	22
Después de cambiar algo	22
Sección 21 · Glosario rápido	23

Este manual describe lo que realmente aparece en el panel actual. Si un botón no aparece en producción, no debe darse por disponible hasta publicar y validar esa versión del dashboard.

Sección 1 · Cómo abrir y entender el panel

Ruta principal

- 1 Abre la hoja TGT MDM CONTROL - BASE DEFINITIVA con una cuenta editora autorizada.
- 2 Pulsa GESTIONAR MÓVILES y después Abrir panel de gestión.
- 3 Usa el botón cuadrado de la esquina superior derecha para ampliar el panel.
- 4 Selecciona siempre el terminal antes de cambiar agenda, aplicaciones, modo o controles.



Vista general real: alta guiada, selector del terminal y resumen de identidad/configuración.

La ventana puede minimizarse, restaurarse o cerrarse. Cerrar el panel no desconecta los teléfonos ni borra configuraciones.

Sección 2 · Estados que debes interpretar

Estado	Qué significa	Qué debes hacer
Identidad aprobada	El dispositivo, su huella y el perfil coinciden.	Puede gestionarse normalmente.
Alta pendiente	El móvil ha comunicado, pero aún no está autorizado.	Completa el asistente; no crees filas manuales.
Conectado	El heartbeat es reciente.	Espera confirmación después de cada cambio.
Desconectado	No hay comunicación reciente.	Comprueba red, batería y que la APK siga instalada.
Sincronizando	Hay una orden solicitada sin confirmación final.	No repitas la acción inmediatamente.
Error	El móvil o el Bridge rechazaron una operación.	Abre Logs y Diagnóstico antes de volver a intentarlo.

Regla de oro

El dashboard distingue entre valor solicitado y valor confirmado. Una orden guardada no se considera aplicada hasta que el terminal la devuelve por telemetría.

Sección 3 · Dar de alta un teléfono nuevo

Asistente real de alta. La huella del dispositivo se ha ocultado en esta copia pública.

- 1 Prepara el móvil, instala la APK oficial y establece Device Owner siguiendo el capítulo 17.
- 2 Conecta el móvil a Internet y abre la aplicación hasta que aparezca como NUEVO-....
- 3 Pulsa Abrir asistente del teléfono nuevo.
- 4 Escribe el nombre definitivo que verá la flota.
- 5 Elige un perfil existente o crea una copia independiente.
- 6 Revisa agenda, aplicaciones y modo inicial.
- 7 Indica el responsable, marca las dos comprobaciones y escribe CONFIRMO ALTA.
- 8 Pulsa Preparar alta segura y espera a que identidad, perfil y agenda queden confirmados.

Crear una copia independiente es lo correcto cuando el nuevo terminal necesitará agenda o aplicaciones distintas. Si comparte perfil, cualquier cambio afectará a todos los terminales del mismo perfil.

Sección 4 · Agenda del perfil


The screenshot shows the 'Agenda del perfil' screen. On the left is a sidebar menu with the following items: 'Perfil' (selected), 'Inventario', 'Modo del móvil', 'OPERACIÓN' (with sub-items 'Control y GPS', 'Logs del móvil', 'Mensajes y avisos'), and 'SEGURIDAD' (with sub-items 'Contraseña IT', 'Ayuda'). The main content area has a title 'Auxiliares' and a list of agenda items: 'Finales Cuñas', 'Finales L3', 'Finales L4', 'Finales L5', and 'Finales Rollado'. Each item has two checkboxes: 'Visible para llamar' and 'Puede llamarme'. The 'Visible para llamar' checkbox is checked for 'Auxiliares', while the others are unchecked. At the bottom, there is a green button labeled 'Guardar cambios de agenda y aplicaciones'. Above this button is a yellow warning box with the text: 'Entiendo que este perfil es compartido y el cambio llegará a todos sus terminales.' The bottom of the screen has a dark green bar with the text 'CAPTURA REAL DEL PANEL ACTUAL'.

Agenda real del perfil: visibilidad para llamar y permiso de llamada entrante se gestionan por separado.

- 1 Selecciona el terminal y entra en Agenda.
- 2 Marca Visible para llamar si el contacto debe aparecer como botón en el móvil.
- 3 Marca Puede llamarme si ese número puede llamar al terminal.
- 4 Usa Añadir teléfono nuevo o Editar un contacto cuando sea necesario.
- 5 Marca la confirmación de perfil compartido y guarda.
- 6 Espera la siguiente sincronización y comprueba el recuento informado por el móvil.

No edites 2_AGENDA para el trabajo diario. El panel ya mantiene las asociaciones correctas entre contacto y perfil.

Sección 5 · Lista blanca global de llamadas




Lista blanca global real. Los números están ocultos, pero se conserva la disposición de controles.

Esta lista autoriza números externos para llamar a toda la flota. No hace que esos números aparezcan automáticamente como botones de llamada.

- 1 Abre Lista blanca global.
- 2 Busca el contacto por nombre o número.
- 3 Marca únicamente los números autorizados para toda la flota.
- 4 Guarda y verifica el alcance indicado por el panel.

Un número visible en Agenda y un número autorizado globalmente son conceptos distintos. Esta separación evita mostrar contactos que solo deben superar el filtro entrante.

Sección 6 · Aplicaciones permitidas



Aplicaciones permitidas por el perfil e inventario confirmado por el terminal.

- 1 Entra en Aplicaciones.
- 2 Usa Permitidas por el perfil para decidir qué aplicaciones se muestran o permiten en modo blindado.
- 3 Usa Instaladas en este móvil para comparar el inventario real. V91 o posterior es obligatorio para recibir esta lista.
- 4 Si el panel indica telemetría pendiente, escribe el responsable y pulsa Actualizar lista desde el móvil.
- 5 Marca Habilitada en cada app que deba aparecer en modo blindado. Si aún no está en el catálogo, usa Añadir y habilitar.
- 6 Confirma el cambio si el perfil es compartido y pulsa Guardar aplicaciones habilitadas. Este guardado no modifica la agenda.
- 7 Usa Instalar APK segura solo para una app publicada como activo de una release oficial y completa package, versión, tamaño, hash y certificado.

Permitir una app no significa instalarla. V90 o anterior conserva la configuración del perfil, pero no envía el inventario completo ni acepta instalaciones gestionadas. En V91+, la app solo se añade al perfil después de que el móvil confirme INSTALLED.

Sección 7 · Editar o duplicar un perfil



Gestor de perfiles real: datos generales, sección, modo y resumen de uso.

- 1 Selecciona el terminal y entra en Perfil.
- 2 Comprueba cuántos terminales comparten el perfil.
- 3 Edita nombre, sección, descripción o modo solo si el cambio debe llegar a todos ellos.
- 4 Para independizar un terminal, usa Duplicar perfil, escribe un nombre nuevo y espera la confirmación.
- 5 Vuelve a seleccionar el terminal y confirma que el nuevo profile_id aparece aplicado.

Si duplicar falla, no repitas muchas veces: abre Logs, recarga el panel y comprueba que no exista ya un perfil con el mismo nombre.

Sección 8 · Inventario de terminales

Inventario completo de la flota

El Android ID es también el identificador seguro que utiliza el dashboard. La IP es la última IP real comunicada por cada móvil y puede cambiar al cambiar de red.

[Descargar inventario completo \(CSV\)](#)

NOMBRE	CONEXIÓN	BATERÍA	CARGA	PERFIL
Auxiliares 1	DESCONECTADO	100%	CARGANDO	P_AUXILIA
Finales 3	CONECTADO	80%	CARGANDO	P_FINALE
Finales 4	DESCONECTADO	23%	NO CARGANDO	P_FINALE
Finales 5	CONECTADO	100%	CARGANDO	P_FINALE
Finales Cuñas	CONECTADO	87%	NO CARGANDO	P_FINALE
Finales Rallado	CONECTADO	98%	CARGANDO	P_FINALE
Jefe 1	DESCONECTADO	99%	NO CARGANDO	P_JEFES

ANDROID ID OCULTO


CAPTURA REAL DEL PANEL ACTUAL

Inventario real de la flota. Los Android ID se ocultan en el manual.

- Nombre operativo del terminal.
- Conexión y antigüedad de la última comunicación.
- Batería y estado de carga.
- Perfil aplicado y versión de la APK.
- Modelo, IP Wi-Fi y Android ID cuando la telemetría los informa.

La IP Wi-Fi puede cambiar. El Android ID y la huella son referencias de identidad; no deben copiarse de un móvil a otro.

Sección 9 · Modo BLINDADO y LIBRE GESTIONADO




Selector de modo real con doble confirmación y frase de seguridad.

Modo	Uso
BLINDADO	Launcher en modo kiosco, navegación restringida y aplicaciones limitadas por perfil.
LIBRE GESTIONADO	Uso normal del teléfono manteniendo Device Owner, heartbeat, agenda, inventario y gestión desde el dashboard.

- 1 Selecciona el modo deseado.
- 2 Marca las dos comprobaciones.
- 3 Escribe la frase solicitada por el panel.
- 4 Guarda y espera hasta que modo deseado y modo aplicado coincidan.

Sección 10 · Control y GPS: resumen



Resumen real: valores deseados y confirmados, telemetría y acciones habilitadas.

Los seis apartados son Resumen, Pantalla y sonido, Conectividad, Energía, Ubicación y búsqueda y Diagnóstico.

No uses una cifra antigua de la hoja como prueba. El dato válido es el valor confirmado más reciente que muestra este panel.


Sección 11 · Pantalla y sonido



Controles actuales de brillo, volumen y tiempos de pantalla.

- Brillo de pantalla y volumen multimedia.
 - Tiempo hasta salvapantallas.
 - Tiempo de inactividad antes de bloquear o apagar pantalla.
 - Comparación entre valor solicitado y valor recibido.
- 1 Cambia un único valor cada vez.
 - 2 Guarda la configuración.
 - 3 Espera el heartbeat del móvil.
 - 4 Confirma que el valor aplicado coincide; si no, revisa Logs y versión de la APK.

Sección 12 · Conectividad



Estado real de Wi-Fi, Bluetooth y NFC comunicado por el dispositivo.

El panel puede mostrar estados y controles según las capacidades de Android y del fabricante. No se debe prometer un cambio remoto de Wi-Fi, Bluetooth o NFC hasta que el propio terminal lo confirme.

- Distingue estado deseado, estado aplicado y disponibilidad de la función.
- Si el fabricante bloquea el cambio, conserva el estado como no confirmado.
- No desactives la única conectividad del móvil remoto sin una vía de recuperación.

Sección 13 · Energía




Batería, carga, conexión, Device Owner y LockTask recibidos por telemetría.

- 1 Comprueba batería y tipo de carga antes de una OTA.
- 2 Para apagar y bloquear pantalla, completa las dos confirmaciones y la frase exacta.
- 3 Para reiniciar, verifica primero Device Owner y que el móvil esté conectado.
- 4 Después del reinicio, exige un nuevo heartbeat estable.

El apagado total no está disponible de forma fiable con Android Device Owner estándar. No debe confundirse con apagar y bloquear la pantalla.

Sección 14 · Ubicación y modo búsqueda




Ubicación recibida y búsqueda sonora del terminal.


- 1 Pulsa Actualizar ubicación y espera la nueva hora de lectura.
- 2 Comprueba precisión y antigüedad antes de interpretar el mapa.
- 3 Para encontrar un teléfono cercano, activa Buscar móvil con responsable y confirmación.
- 4 Detén el sonido cuando el dispositivo haya sido localizado.

La posición depende de permisos, GPS, red y cobertura. Una ubicación antigua no demuestra la posición actual del teléfono.

Sección 15 · Diagnóstico y logs




Diagnóstico actual: telemetría, reinicios controlados y revisión de incidencias.



Logs saneados del terminal seleccionado, con filtros y descarga CSV.

- 1 Solicita una actualización completa cuando el botón esté habilitado.
- 2 Abre Logs y filtra por nivel, código o texto.
- 3 Descarga CSV si necesitas adjuntar evidencia.
- 4 No copies contraseñas, tokens, ubicaciones exactas ni datos personales en una incidencia.


Sección 16 · Mensajes, megafonía y contraseña IT



Envío de texto o megafonía al terminal o perfil seleccionado.

Tipo	Confirmación correcta
Mensaje de texto	MOSTRADO
Megafonía TTS	REPRODUCIDO

- 1 Selecciona tipo, alcance y destino.
- 2 Escribe un mensaje breve y comprensible.
- 3 Revisa el destinatario antes de enviar.
- 4 Comprueba el ACK final; enviado no significa mostrado o reproducido.



Rotación global de contraseña IT y estado de aplicación por terminal.

No incluyas la contraseña IT en el nombre del terminal, mensajes, logs, manuales ni capturas. Comprueba la versión aplicada terminal por terminal.

Sección 17 · Preparar un teléfono con Device Owner

Requisitos

- Teléfono sin cuentas de Google, Samsung, Exchange ni perfil de trabajo.
- Depuración USB autorizada desde el propio teléfono.
- APK oficial firmada instalada, sin abrir cuentas personales.
- Cable de datos fiable y ADB detectando un único dispositivo.

Comprobación y alta

```
adb devices
```

```
adb shell dpm set-device-owner com.grupotgt.launcherkioscotgt/.MyAdminReceiver
```

```
adb shell dpm list-owners
```

- 1 Comprueba que ADB muestre exactamente un dispositivo como device.
- 2 Ejecuta el comando de Device Owner una sola vez.
- 3 Verifica que el propietario sea Launcher Kiosco TGT.
- 4 Abre la app, conecta a Internet y termina el alta desde el dashboard.
- 5 Confirma Device Owner TRUE, identidad aprobada, agenda y perfil exactos.

Si Android informa de cuentas existentes o de un propietario previo, no fuerces el comando. Retira correctamente las cuentas o restablece el dispositivo siguiendo el procedimiento autorizado.

Sección 18 · Actualizaciones OTA seguras

- 1 Publica una release oficial firmada en GitHub.
- 2 Verifica package, versionCode, versionName, tamaño, SHA-256 y certificado.
- 3 Prueba primero un único terminal canario conectado y con batería suficiente.
- 4 Exige descarga, verificación, instalación, reinicio y heartbeat posterior.
- 5 Comprueba versión nueva, Device Owner, LockTask, perfil, agenda, apps y diagnóstico estable.
- 6 Amplía progresivamente; no declares completada una OTA por el mero hecho de crear la asignación.

Estado	Interpretación
ACTIVE	Asignación vigente pendiente de procesar.
DOWNLOADING	El móvil está descargando el APK.
VERIFIED	Tamaño, hash, package, versión y firma coinciden.
INSTALLING	Android está instalando.
COMPLETED	La nueva versión fue instalada y comunicada.
FAILED / EXPIRED	No continuar sin revisar el error o renovar de forma controlada.

Sección 19 · Ayuda integrada y resolución de incidencias



Centro de ayuda real integrado en el panel.

Problema	Comprobación recomendada
No aparece el móvil nuevo	Internet, APK abierta, fecha/hora y heartbeat; después recarga el panel.
Duplicar perfil falla	Nombre único, perfil origen válido, Logs y recarga antes de reintentar.
Agenda no cambia	Perfil correcto, confirmación compartida, revisión aplicada y recuento del móvil.
Brillo cambia pero el panel no	Esperar telemetría; revisar valor aplicado y versión del terminal.
OTA se queda ACTIVE	Conexión, batería, versión antigua, caducidad y error de instalación.
GPS vacío	Permiso, servicio de ubicación, cobertura, precisión y hora de última lectura.
Mensaje no llega	Destino, estado del terminal y ACK MOSTRADO/REPRODUCIDO.
Device Owner FALSE	No lanzar cambios de modo, reinicio u OTA hasta recuperar el propietario.

Sección 20 · Lista de comprobación diaria

Antes de cambiar nada

- Terminal seleccionado correcto.
- Identidad aprobada y perfil conocido.
- Heartbeat reciente o causa de desconexión entendida.
- Device Owner y LockTask coherentes con el modo.
- Agenda y aplicaciones con recuentos no vacíos.

Después de cambiar algo

- La orden figura solicitada una sola vez.
- El terminal devuelve valor aplicado o ACK final.
- No aparecen errores nuevos en Logs.
- La configuración base, agenda y conectividad se conservan.
- La evidencia necesaria queda registrada sin datos sensibles.

Si falta cualquiera de estas confirmaciones, el cambio sigue pendiente. La ausencia de un error visible no equivale a una ejecución correcta.

Sección 21 · Glosario rápido

Término	Definición
Device Owner	Propietario corporativo del dispositivo; habilita gestión segura avanzada.
LockTask	Estado kiosco de Android utilizado en modo blindado.
Heartbeat	Comunicación periódica firmada entre el móvil y el dashboard.
Perfil	Conjunto compartido de agenda, aplicaciones y modo.
Huella	Identificador de seguridad del enrolamiento; no es el nombre visible.
Telemetría	Datos reales informados por el dispositivo.
ACK	Confirmación del resultado de una operación.
Canario	Primer terminal controlado que recibe una versión antes que el resto.
OTA	Actualización remota de la APK.

Fin del manual. Si el panel cambia, las capturas y procedimientos deben regenerarse antes de considerar vigente una nueva edición.