Task05: Linux 用户权限

 \circ

- 用户权限
 - 以 1s -1 为例

-rw-rw-r-- 1 1wr 1wr 398 4月 1 00:16 id_rsa.pub

- 依次:权限标识符,硬连接数,用户与组,文件容量,最后修改日期, 名称
- 权限标识符: 10 位
 - 第一位: d/- (类别, d表示目录 -表示文件)
 - 后九位: (每3个一组)
 - 第一组 RWX: 拥有者的权限
 - 第二组 RWX: 所在组的权限
 - 第三组 RWX: 其他人的权限
 - R: readable: 可读的
 - W: writeable: 可写的
 - X: exectable: 可修改的

rw-r--r--: 110 100 100 rwxr-xr-x: 111 101 101 最大的是: 7; 最小的是: 0

- rwxrwxrwx: 777 (Web 程序的上传目录)
- -----: 000
- 只读: R--,100,4
- 读写: RW-,110,6
- 读取与执行: R-X, 101, 5
- 所有权限: 7
- chmod
 - 格式: chmod +/- rwx 文件名
 - 方法
 - chmod +/- rwx filename/directory
 - chmod mask filename/directory
 - 示例:文件夹的可执行权限
 - 示例:文件夹的可执行权限(Python 脚本, shell 脚本)
- 。 超级用户
 - Linux 用户类型:
 - -root 用户: 用于系统维护, 具有所有权限
 - 绝大多数的 linux 发行版不推荐使用 root
 - 安装时创建的为标准用户
 - sudo
 - su: substitude user 替换用户
 - 预设的身份是 root
 - 需要输入密码,有5分钟有效期
 - 如果未经授权,尝试使用 root,会发送警告

Task06: Linux 用户管理

- 创建、删除组: groupadd; groupdel
 - tip: 创建新用户时,会自动创建同名用户组
- 查看组信息: cat /etc/group
- 。 修改文件或目录的所在组
 - sudo chgrp 组名、文件或目录
 - 默认不修改子目录组信息,要递归修改:
 - chgrp -R 组名 目录名
- 添加用户: useradd
 - -g:设置所在用户组
 - -m:自动创建家目录
- 查看用户信息
 - cat /etc/passwd
 - cat /etc/passwd | grep 用户名

lester: x: 1000: 1000: Lester,,, :

/home/lester :/bin/bash

1ester:用户名 x:已经设置密码 1000:用户标识 1000:组标识

Lester: 用户名

/home/lester: 家目录

/bin/bash: 登录时使用的 bash

- 设置用户密码
 - passwd 用户名
 - 不跟用户名,修改自己的密码
- 。 删除用户
 - userdel 用户名
 - -r: 删除用户时,同时删除家目录
- 。 查看 id
 - 方法一: cat /etc/passwd | grep 用户名
 - 方法二: id
 - id 用户名:显示特定用户的标识
 - id: 显示当前用户的标识
- 。 查看当前登录的用户: who
 - : 0表示当前终端
- 。 查看当前用户的账号名: whoami
- 。 解决新建用户无法使用 sudo:
 - 原理: 只有在 sudo 组,成为成员才可以使用 sudo 组权限,称为 sudoer
 - usermode 更改用户的组信息
 - sudo usermod -a -G sudo roy

Task07:远程文件传输的几种方案

- o scp
- scp 扩展: Winscp
- o sftp: 可以理解为从 ssh 通道走的 FTP
 - 可以使用的客户端
 - Winscp
 - Filezilla
 - 建议 Windows 中使用 Chocolatey
- 。 远程修改实现
 - 场景:需要修改远程主机上的某个文件
 - 解决方案
 - ssh 远程登录并用 nano, vi 编辑
 - 先用 scp、winscp 等下载文件,再上传文件
 - 在本地的文件编辑器中添加远程编辑的功能
 - 用本地编辑器的远程修改插件
 - 示例: VS Code +Remote ssh
 - 在 VSCode 插件目录中搜索并安装 Remote-SSH
 - 添加主机, Ctrl +Shift +P, Remote ssh add a new host, 添加后会出现在 ssh targets。
 - 在主机项上右键, connect ···
 - Open folder, 打开远程主机上的某个目录
- o Extra: Virtual Box 中客户机(ubuntu)与主机(win 10)的文件共享
 - 安装增强功能
 - 点击虚拟机菜单的"安装增强功能"
 - 自动运行光盘中的启动程序
 - 重启虚拟机
 - 添加共享文件夹
 - 共享文件夹路径: win 10 上的某个目录
 - 共享文件夹名称: 随意
 - 建议选项:自动挂载,固定分配
 - 挂载点: 一般放在/media/目录下
 - 有可能出现的问题:打开挂载点时提示无权限
 - 原因: 所用的用户不在 vboxsf 组
 - vboxsf: virtual box shared folder
 - sudo usermod -a -G

Task08: Git 与 Github 使用初步

- Git 简介
 - 版本控制系统 (Version Control System, VCS)
 - 其它 VCS: CVS, Subersion, Visual source safe
 - 开源共享,可以自架服务器,同时使用客户端访问与应用
 - 专用的第三方的 Git 服务,相当于租用了别人的 Git 服务器,在上面创建软件仓库并进行版本管理。
 - 典型的 Git 服务: Github, Gitlab
- Git 中的基本概念
 - 仓库:相当于一个托管的单位,一般对应一个项目
 - 版本: 仓库中的文件的某一个状态
- Git 安装
 - Ubuntu 或者 Raspbian OS:
 - apt-get/apt install git
- Git 的身份认证
 - 一般情况下采用 SSH 或 PGP 密钥认证的方式。
 - 参考: SSH 的免密登录
- 创建 Git 仓库
 - https://github.com/ 注册一个账号
 - Repositories (仓库) 中选择 New
 - 仓库地址:
 - https://github.com/scratchzjnu/zjnumaker.git git@github.com:scratchzjnu/zjnumaker.git
- Git 初始化配置
 - 提前准备用户名,邮箱
 - git config --global user.name "用户名"
 - git config --global user.email "邮箱"
 - ssh-keygen -t rsa -C "邮箱"
 - cat ~/.ssh/id_rsa.pub 并将输出的内容添加到 Github 账户/setttings/ssh and gpg keys
- 。 初始化仓库
 - 创建一个用作本地存储的仓库目录
 - Git init: 初始化仓库,相关配置在.git
 - .git 文件尽量不要修改
- 将文件添加到仓库并提交
 - 前置: 创建一个文件, 例如: readme.md
 - git add readme.md
 - git commit -am "开发日志"
 - git status
- 。 查看文件版本记录
 - git log 文件名查看
 - commit 后面的标识即为版本号
- 。 回退版本

- git checkout 版本号 文件名
- git
- 。 将文件上传到 Git 服务器
 - 前置:需要找到 Git 唱 K 地址,配置好 SSH/GPG 密钥
 - git remote add origin github 上的地址
- 。 通常操作
 - 单用户本地修改文件:
 - git commit
 - git push

•