Acesso Hyper-V Gerenciamento (VIA: Network Private)

Após a Instalação do Hyperv

1 Desabilitar o Firewall com o Comando a Seguir

NetSh Advfirewall set all profiles state off

2 Habilitar o PS Remonting

Enable-PSRemoting

2 Liberar o CreedSSP

Enable-WSManCredSSP -Role server

3 Configurar o Winrm

winrm quickconfig

4 Adicionar a Chave de Registro

reg add HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\DeviceInstall\Settings /v AllowRemoteRPC /t reg_dword /d 1

Etapas no Cliente

1 Tornar a Conexão privada

\$profile = Get-NetConnectionProfile; Set-NetConnectionProfile -Name \$profile.Name NetworkCategory Private

2 Habilitar o winrm quickconfig

winrm quickconfig

3 Habilitar Gerenciamento Hyper-v

Enable-WSManCredSSP - Role client - Delegate Computer *

Start-Service -Name winrm

Set-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts -Value SERVIDOR-01

Stop-Service -Name winrm


Invoke-Command {WHOAMI} -Computername SERVIDOR-01 -Credential SERVIDOR-01\Administrator

Start-Service -Name winrm


Get-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts

4 Habilitar Login anônimo


Abrir o Executar e colocar o comando dcomcnfg



Navegue até "Meu Computador" e com o botão direito acesse suas Propriedades.



Em **Segurança COM**, clique em **"Editar Limites..."** e permita o acesso remoto ao grupo LOGON ANÔNIMO.




Se for preciso (se não vá para a próxima etapa):


Crie uma entrada no arquivo "hosts" (%systemdrive%\Windows\system32\drivers\etc) para ser possível a resolução de nome do servidor.

4 Habilitar Delegação de Credenciais

Abrir o Executar e colocar o comando gpedit.msc



Vá até: Computer configuration\system\credential delegation



Ative a Política "Encriptar Remediação Oracle" e defina o Nível de Proteção como "Vulnerável" e clique em "OK".

Ative a Política "Permitir a delegação de novas credenciais" e adicione "WSMAN/*" à lista de servidores na seção de opções da política e clique em "OK".

Ative a Política "Permitir a delegação de novas credenciais com autenticação de servidor somente NTLM" e adicione "WSMAN/*" à lista de servidores na seção de opções da política e clique em "OK" também.

Acessando via manager hyperv

- 1. Adicione Feature no Win11 do Hyperv Manager
- 2. Adicione os acessos do servidor com login e senha do servidor