A.Exercice 1 : Machine de Turing

Soit la machine de Turing définie par :

 $M = (\{0, 1, 2\}, \{a, b\}, \{a, b, \#\}, E, 0, \{2\}, \#\})$ et les transitions suivantes :

- \bullet 0, b \rightarrow 0, b ,R
- \bullet 0, a \rightarrow 1, a, R
- 1, $a \rightarrow 0$, a, R
- 1, a → 1, a, R
- 1, b \rightarrow 1, b, R
- 1, # → 2, #, R
- (a) Donnez le diagramme des transitions.
- (b) Soit **w = baab**, la donnée fournie à la machine, faite un calcul de la machine de Turing et qualifie le résultat (calcul acceptant, calcul non acceptant).

B.Exercice 2 : Fonctionnent de l'unité centrale de traitement




Schéma complet d'une unité centrale

LCO Lecture Compteur Ordinal	(Compteur Ordinal)> Bus adresses		
CCO Chargement Compteur Ordinal	(Bus adresses)> Compteur Ordinal		
PSR Pointage Sur Registre	(Bus d'adresses)> Registre Adresse Mémoire		
LEC LECture	(Mémoire)> Registre Mot		
ECR ÉCRiture en mémoire	(Registre Mot)> Mémoire		
LMM Lecture Mot Mémoire	(Registre Mot)> Bus de Données		
EMM Écriture Mot Mémoire	(Bus de Données)> Registre Mot		
CAD Chargement ADresse	(Reg Instr adresse)> Bus d'Adresses		
CRA Chargement Registre Accumulateur	(UAL sortie)> Accumulateur		
CRI Chargement Registre Instruction	(Bus de Données)> Registre Instruction		
CEB Chargement Entrée B	(Accumulateur)> Entrée B de l'UAL		
CEA Chargement Entrée A	(Bus de Données)> Entrée A de l'UAL		
EDA Envoi de Donnée Accumulateur	(Accumulateur)> Bus de données		
ICO Incrémentation du Compteur Ordinal	(Compteur Ordinal) + 1		
NOP No OPeration	la donnée passe de l'entrée A à la sortie sans opératio		
ADD Addition, SUB Soustraction, ET, OU lo	ogique, etc		

Description des microcomandes

Exemple:

Soit un programme chargé de l'addition de deux nombres :


- •0x8 -> stocké en 0xF800
- •0x4 -> stocké en 0xF810 Le résultat 0xC est stocké en 0xF820.
- •Étape 1 : chargé 0x8 dans le registre l'accumulateur (A)
- •Étape 2 : Faire l'addition du contenu de A avec la seconde donnée (0x4) et le résultat est remis dans A.
- •Étape 3 : Ranger le résultât (0xC) en mémoire à l'adresse 0xF820

En langage d'assemblage cela donne :

On stocke ses instruction en 0001H, 0002H et 0003H. (un mot devrait contenir la même quantité d'information, donc l'instruction 3A F8 00, devrait être en réalité stockée sur trois mots mémoires.

Mais par souci de simplification, on stocke toute l'instruction dans un seul mot mémoire.

<u>Tableau des commandes générées par le programme d'addition</u>



Question: En vous inspirant de l'exemple, réaliser un tableau de fonctionnement pour le programme qui soustrait le nombre **3H**, rangé à l'adresse F820H du nombre **9H**, rangé à l'adresse F810H et range le résultat à l'adresse F820H.

Considérons pour l'exercice que les instructions en pseudo-assembleur et leur équivalent en langage machine sont :

LD A, (F800H)
SUB A, (F810H)
LD (F820H), A

Le code machine généré
D6 F8 10
32 F8 20

On stocke ses instruction en 0001H, 0002H et 0003H.

C.Exercice 3 : Gestion de la mémoire

C.I.Pagination et segmentation

Nous supposerons dans tout cet exercice qu'un processus dispose de 4 segments 0, 1, 2, et 3 de taille respective 16394, 8250, 32768 et 4084.

Pour chaque question, trouver l'adresse physique des adresses virtuelles suivantes où le terme de gauche dans chaque couple représente le numéro du segment concerné, et le terme de droite le déplacement à l'intérieur de chaque segment :

1.(0, 8196)

2.(1, 1024)

3.(2, 30000)

4.(3, 4090)

(a) Segmentation pure (les segments ne sont pas paginés et sont donc stockés complètement en mémoire)

Donnez l'adresse physique de chaque adresse virtuelle si la table des segments est la suivante :

N° segment	Adresse physique	
0	8500	
1	10	
2	29990	
3	24900	

(b) Segmentation paginée (chaque segment est paginé)

La mémoire physique est paginée (donc les segments sont eux-mêmes divisés en pages) avec la taille de 4Ko pour les pages. Calculez les adresses physiques des adresses virtuelles précédentes sous cette nouvelle hypothèse avec la table des correspondances suivante :

N ° segment	N ° page virtuelle	N° page physique	Bit de présence
0	4	0	1
0	3	1	1
2	7	2	1
1	1	3	1
0	0	4	1
1	0	5	1
1	2	6	1
0	1	7	1
3	0	8	1
2	6	9	1
2	0	10	1
2	4	11	1
2	2	12	1
2	5	13	1
0	3	14	1
0	2	15	1

C.II.Remplacement de pages

Soit la liste des pages virtuelles référencées aux instants

$$t = 1, 2, 3, ..., 11:4568496124610.$$

La mémoire centrale est composée de 4 cases initialement vides. Représentez l'évolution de la mémoire centrale au fur et à mesure des accès pour chacune des deux politiques de remplacement de pages *FIFO* et *LRU*. Notez les défauts de pages éventuels.

Rappel:

•Remplacement FIFO

Avec cet algorithme, c'est la page la plus anciennement chargée qui est remplacée.

Remplacement LRU

Avec cet algorithme, c'est la page la moins récemment utilisée qui est remplacée.