Amplificazione RealTime PCR. Estrazione proteine totali (Esercitazione n° 10)

Litterini S. Giulio B. Cracco A. Buzzolan T.

20 Aprile 2018

1 Sommario

1.1 Scopo

Questa esperienza ha come scopo quello di amplificare un cDNA tramite la PCR real time. Inoltre vediamo l'estrazione delle proteine e la loro quantificazione al Qubit 3.

1.2 Cenni teorici

La PCR real time è una particolare PCR che ci permette di amplificare e contemporaneamente quantificare il DNA in tempo reale osservando la fluorescenza ad ogni iterazione. Pargonando due campioni diversi e' possibile stabilire il rapporto tra le quantita' iniziali della sostanza. Per rendere il campione fluorescente si utilizza una sonda composta da una colorante fluorescente (Responser) e da un Quencer che assorbe l'energia della fluorescenza. La sonda si lega tra i due primer del gene. Quando la sonda viene degradata (dall'attivita' esonucleasica della TAQ-polimerasi) il Quencer e il Responser si separano, in questo modo il Responser e' libero di emettere la fluorescenza che e' quindi misurabile.

2 Strumenti e materiali utilizzati

- Guanti in lattice
- 2xProvette Eppendorf (1.5mL)
- Assay tube (500ul)
- Micropipette (100-1000 e 2-200 microlitri)

• Qubit 3 (per quantificare le proteine)

3 Soluzioni utilizzate

- cDNA
- Pellet cellulare per l'estrazione delle proteine
- RIPA buffer
- Working solution
- •
- miniprep del pUC18
- cellule competenti
- LB liquido

4 Procedimento

4.1 Amplificazione RealTime PCR

- Prendere il cDNA dall'esperienza precedente
- Utilizziamo questa quantita' di reagenti per un volume finale di 40 ul diviso in due pozzetti da 20ul:

| Reagente | Concentrazione | μ l/pozzetto | ul 2 pozzetti |
|--------------|----------------|------------------|---------------|
| MasterMix | 2X | 10ul | 20u1 |
| Sonda TaqMal | 20X | 1ul | 2ul |
| H_2O | 1X | 7ul | 14ul |
| cDNA | 1X | 2ul | 4ul |

- Aliquotare ogni reagente in un'Eppendorf da 1,5ml.
- Spostare ogni reazione nei pozzetti (appoggiarsi al bordo per essere piú precisi)
- Sigillare con l'adesivo ottico
- Centrifugare brevemente
- Avviare la reazione di amplificazione Questi sono i parametri del termociclatore:

| Parametro | Incubazione UNG | Attivazione polimerasi | PCR (4 | 0 cicli) |
|---------------|-----------------|------------------------|--------|----------|
| Temperatura | 50C | 95C | 95C | 60C |
| Tempo (mm:ss) | 02:00 | 10:00 | 00:15 | 01:00 |

• Attendere il completamento ed analizzare i dati raccolti

4.2 Estrazione delle proteine

• Risospendere il pellet cellulare in 100ul di RIPA Buffer addizionato di inibitori di proteasi con la diluizione:

| Reagente | Concentrazione | Quantitá | |
|-------------|----------------|-------------|-----------------------------------|
| RIPA buffer | 1X | 96ul | T1 b££ 4: 1: .: |
| Inibitori | 25X | 4ul | Il buffer di lisi serve a rompere |
| | | TOT = 100ul | |

le cellule

- Incubare per 45' in ghiaccio
- Centrifugare per 40" a 4C
- Prelevare il surnatante (contenente le proteine) in una nuova eppendorf
- Conservare in ghiaccio

4.3 Quantificazione proteine con Qubit 3

 Preparare la Working Solution, che servirá sia per la taratura dello strumento che per la misurazione della quantitá di proteine. Nel nostro caso lo strumento era giá stato tarato, quindi dalla tabella escludiamo le 3 dosi per la taratura.

| Reagente | Quantitá 1 dose | Quantitá 10 dosi |
|-----------------------|-----------------|------------------|
| Qubit protein reagent | 1ul | 10ul |
| Qubit protein buffer | 199ul | 1990ul |
| | TOT = 200ul | TOT = 200ul |

- Aliquotare 190ul di Working Solution in un AsseyTube da 500ul
- Aggiungere 10ul di proteine, invertire il tubo 10 volte e centrifugare brevemente
- Lasiare la miscela al buio per 15'
- Leggere l'emissione del fluoroforo

5 Risultati e Conclusioni

RealTime PCR: Come risultato abbiamo osservato un grafico con una curva di amplificazione con le quantitá ad ogni ciclo. Abbiamo visto che ha un andamento logaritmico Tracciando una linea orizzontale e' possibile verificare la soglia di fluorescenza.

Quantificazione Proteine: La concentrazione ottenuta per le nostre proteine e' di 436 ng/ul. Visto che eravamo partiti con una quantita' di 100ul, e 10ul sono stati utilizzati per la quantificazione, moltiplicando per 90ul possiamo ottenere la quantita' totale di proteine del nostro campione.



Figure 1: Risultati della quantificazione delle proteine.