WLAN / 802.11

I. Objectivos

Os objectivos deste trabalho prático são:

- Observar as principais tramas 802.11
- Observar os processos de descoberta da rede 802.11
- Observar os processos de autenticação e associação
- Entender como se processa a troca de informação sobre uma rede 802.11
- Familiarizar-se com ferramentas de observação e diagnóstico de redes

II. Duração

Este trabalho deve durar uma aula (3h).

III. Procedimentos

Este Trabalho irá utilizar:

- 1. 1x Access Point (AP) Cisco por sala
- 2. 1x Servidor por sala
- 3. 1x PC do laboratório por grupo de trabalho (STA C), com Linux
- 4. A aplicação Wireshark disponível na STA C (d) para a captura e análise de tráfego de rede
- 5. Aplicação iperf3 em execução como servidor da sala (b) e com clientes nos terminais dos alunos (c)
- 6. 2x terminais dos alunos com interface WLAN/802.11 (STA A e STA B)

IV. Diagrama:




Figura 1: Diagrama de rede para a experimentação


Cada AP tem dois SSID configurados e têm a funcionalidade de DHCPv4 server, atribuindo endereços IP na gama indicada, de acordo com a tabela seguinte:

| | AP1 (Sala 1) | AP2 (Sala 2) | Segurança |
|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| SSID1 | ComMoveis.33 0 .2400 | ComMoveis.331.2400 | Aberto |
| Canal | Canal 3 (2.422MHz) | Canal 7 (2.442MHz) | |
| SSID2 | ComMoveis.33 0 .5000 | ComMoveis.331.5000 | Autenticação: WPAv2 |
| Canal | Canal 40 (5.200MHz) | Canal 100 (5.500MHz) | Encriptação: AES-CCM |
| | | | Password: "Lab.Com.WiFi" |
| Endereçamento IP | 10.0. 1 .[100-200]/24 | 10.0. 2 .[100-200]/24 | |
| | Server: 10.0. 1.2 /24 | Server: 10.0. 2.2 /24 | |

Tabela 1: Diagrama da rede utilizada para o trabalho prático nº1

1. Preparação

- 1) Utilizando a aplicação "LinSSID" instalada nas STA C, observe as redes 802.11 activas; escolha a aba correcta na parte inferior da aplicação: *Time Graph*, *2.4 GHz Channels*, *5 GHz Channels*
 - Observe a informação fornecida: SSID, canais utilizados, segurança, nível de sinal, largura de banda e protocolos suportados



5 GHz

Figura 2.a: Exemplo de ecrã do LinSSID (2.4GHz)

Figura 2.b: Exemplo de ecrã do LinSSID (5GHz)

- 2) Faça uma captura do ecrã e guarde-a (para os 2.4GHz e 5GHz) para posterior referência (não poderá fazer esta operação após os próximos passos).
- 3) Verifique que a estação de monitorização (STA C) está no modo *Managed*:
 - Para verificar o estado dos interfaces ou alterar a sua configuração, utilize o comando *iwconfig*:
 \$ iwconfig





Figura 3

2) Desligue a STA C de qualquer rede WLAN a que possa estar desligada ("Disconnect"), no interface do Linux, verificando que a STA C fica *Not-Associated*



\$ iwconfig

Figura 4

3) Coloque a STA C em modo de monitorização e num canal específico (por exemplo o canal onde o SSID1 está a ser difundido: canais 3 e 7):

```
Para colocar em modo de monitorização:

$ sudo ifconfig wlp5s0 down
$ sudo iwconfig wlp5s0 mode monitor
$ sudo ifconfig wlp5s0 up

$ sudo ifconfig wlp5s0 up
```

abcom@labcomPC-CM:~\$

Figura 5

4) Mude para outro canal nos 2.4GHz (por exemplo, 9/2.452 MHz) ou mesmo para um canal nos 5GHz, se disponível (p.ex. Canal 108/5.540 MHz):

```
Terminal - labcom@labcomPC-CM:~ - + ×

File Edit View Terminal Tabs Help

labcom@labcomPC-CM:~$ sudo iwconfig wlp5s0 channel 108

labcom@labcomPC-CM:~$ iwconfig
lo no wireless extensions.

enp0s31f6 no wireless extensions.

wlp5s0 IEEE 802.11 Mode:Monitor Frequency:5.54 GHz Tx-Power=16 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off

labcom@labcomPC-CM:~$
```

Fiaura 6

- 5) Atente no output produzido pelos comandos *ifconfig* e *iwconfig*, antes e depois de colocação do interface em modo monitor, e conclua sobre a informação que os mesmos lhe apresentaram, tendo em conta os procedimentos que realizou.
- 6) Antes de prosseguir, coloque a STA C na frequência desejada para o SSID 1, canais 3 (alunos na sala 330) e 7 (alunos na sala 331):

```
Terminal-labcom@labcomPC-CM:~ - + ×

File Edit View Terminal Tabs Help

labcom@labcomPC-CM:-$ sudo iwconfig wlp5s0 channel 12

labcom@labcomPC-CM:-$ iwconfig
lo no wireless extensions.

enp0s31f6 no wireless extensions.

wlp5s0 IEEE 802.11 Mode:Monitor Frequency:2.467 GHz Tx-Power=15 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off

labcom@labcomPC-CM:-$
```

Figura 2

• Está assim a garantir que a interface 802.11 da STA C tem o rádio a funcionar na frequência correcta para prosseguir o trabalho.

2. Experimentação: Canais e Frames

- 1) Inicie o Wireshark na STA C.
- 2) Verifique (Capture → Options, aba Input) que o interface WLAN (wlp5s0) está em modo de monitoria (não avance caso isso não se verifique):




Figura 8

3) Inicie a captura na rede WLAN selecionando a linha com o interface wlp5s0 e premindo 'Start', no canto inferior direito; guarde alguns segundos; pare a captura no Wireshark (botão quadrado vermelho, em cima, à esquerda)





Figura 9

- 4) Observe que na sala 330 (estando a capturar no canal 3) não observa os Beacons do SSID1 da sala 331 ("ComMoveis.331.2400") e vice-versa (estando na sala 331 no canal 7). Explique a razão para tal.
 - 1. Coloque o interface a monitorar no outro canal (3 vs 7) e observe a diferença.
 - Coloque agora o interface a monitorar no canal 5 e observe a diferença. O comportamento é o mesmo? Consulte o Anexo IX para dar a sua resposta.
- 5) Seleccione uma qualquer trama (pode agrupá-las por tipo, carregando no topo da coluna 'Info') e observe a informação na área de detalhes (*Packet details*); vejo o exemplo seguinte para uma trama do tipo *Beacon frame* (*passive scanning*); pode utilizar um *Display Filter* (wlan.fc.type=0 && wlan.fc.subtype==8; compare estes valores com os do Anexo VIII no final do guião) para o efeito:



Figura 10

- Identifique a estrutura da trama (Header, Body, FCS) e os campos que a compõe (consulte o Anexo VII) e, em particular, registe o tipo e subtipo da trama, expandindo os campos na janela de Packet Details.
- 6) Procure tramas de **pesquisa activa** (*Probe Request/Response*); pode utilizar um *Display Filter* para o efeito (mude o subtype para 4 e 5):



Fiaura 11

- 7) Reinicie a captura no Wireshark (Capture → Start); com o comando iwconfig, mude a monitorização para outros canais de 2.4GHz (por exemplo 1, 6 e 12) e 5GHz (por exemplo 100, 120 e 140)
 - Observe os diferentes **SSIDs** anunciados nos *Beacons* capturados, em cada canal; porque se observam os mesmos Beacon em várias frequências?
 - Conseguirá observar os Beacons de ambos AP? Actue no sentido de o verificar.
 - Observe o diferente comportamento na faixa dos 5GHz.
- 8) Volte a colocar a STA C no canal 3 e 7, conforme a sala, e pare a captura; ordene as tramas capturadas pelo campo Info e aplique o filtro de visualização para tramas de tipo Management sem indicar subtipo ("wlan.fc.type == 0")
 - Registe os tipos e sub-tipos para cada um dos grupos que encontra (informação inicial indicada na coluna Info) e compare com a informação no Anexo VIII.
 - Mude o filtro de visualização para tramas de *Control* ("wlan.fc.type == 1"); repita o passo
 - Mude o filtro de visualização para tramas de Data ("wlan.fc.type == 2"); repita o primeiro passo.
- 9) Repita os passos anteriores, observando agora a informação de origem e presente nas colunas 'Source' e 'Destination'; identifique os tipos de endereços (MAC) que aparecem; Relacione com os tipos de tramas.
- 10) Remova o filtro de visualização ou coloque-o para tramas do tipo 0; selecione uma trama do tipo 'Beacon frame' e onde seja indicado o SSID1 'ComMoveis.33x.2400'

- Calcule a periodicidade de envio dos Beacons com base na informação na coluna *Time* (pode colocar a referencia temporal em uma dessas tramas com *Ctrl+T*).
- Na área de detalhe da trama, observe a informação presente no corpo da trama, nos grupos Fixed parameters e Tagged parameters (Campo IEEE 802.11 Wireless Management)
- Confira a informação anterior.
- Verifique as várias características anunciadas pelos AP (p.ex Supported Rates)

3. Experimentação: Procedimentos

A. Autenticação e Associação

- 11) Reinicie a captura (STA C) no Wireshark no interface de rede WLAN (interface wlp5s0)
- 12) Ligue a STA A ao SSID1 ('ComMoveis.33x.2400') e pare a captura.
- 13) Configure um filtro de visualização para as tramas de pedido de autenticação, associação e confirmação (veja a fig. 12)
 - Visualize na captura o processo de autenticação e associação da STA A e anote o número de sequência dessas mensagens na captura do Wireshark.




Figura 12

- Observe o processo de pedido e confirmação (Acknowledgment).
- Compare o corpo das mensagens de Autenticação e de Associação.
- 14) Adicione a chave no Wireshark para poder desencriptar o conteúdo dos pacotes:
 - Edit \rightarrow Preferences \rightarrow ieee802.11 \rightarrow Enable decryption \rightarrow edit \rightarrow '+' \rightarrow key-type=wpapwd → key=Lab.Com.WiFi
- 15) Mude o filtro de visualização para pacotes DHCP e observe a troca de mensagens; anote o endereço IP atribuído à STA A.
 - Relacione temporalmente estas mensagens com as anteriores, comparando os números de sequência na captura.

B. Transferência de dados

- 16) Reinicie a captura no Wireshark no interface de rede WLAN (interface wlp5s0)
- 17) Desde a STA A faça um ping para o AccessPoint da sala (10.0.{1|2}.1) por alguns segundos (p.ex. 10 segs)
 - Apesar de os ping terem tido sucesso na sua máquina (STA A), o wireshark perde e replica alguns desses pacotes.
- 18) Pare a captura e filtre na visualização pacotes do tipo ICMP (ping) e ARP, analisando as trocas de mensagens.
 - Seleccione um destes pacotes e, na área de detalhes, observe o tipo de trama e de subtrama.
 - Observe os vários encapsulamentos utilizados até chegar ao pacote ICMP ou ARP e explique-o.




Figura 13

- 19) Filtre agora pacotes RTS, CTS e ICMP (fc.type = 1 e subtype = 11 ou 12):
 - Verifique o padrão da troca de pacotes entre os pedidos ICMP Echo Request e as respostas ICMP Echo Reply.
 - Observe o tipo e subtipo das tramas capturadas.
 - Observe a flag DS status de ambas as mensagens de Echo Request e Reply.




Figura 14

- 20) Coloque a STC no canal 2.4GHz da sua sala (3 ou 7); Reinicie a captura no Wireshark no interface de rede WLAN (interface wlp5s0)
- 21) Ligue a STA B ao SSID do mesmo canal (não será pedida autenticação)
 - Repita a aplicação de um filtro de visualização para pacotes DHCP e anote o endereço atribuído a essa estação.
- 22) Faça um ping entre da estação STA A para STA B por alguns segundos (p.ex. 10) e pare a captura
 - Filtre pacotes RTS, CTS e ICMP




Figura 15

- Verifique o padrão da troca de pacotes entre os pedidos ICMP Echo Request e as respostas
 ICMP Echo Reply; que diferenças encontra para o ping efectuado anteriormente? Analise com
 base na observação dos seguintes campos presentes no cabeçalho da trama 802.11:
 - DS Status e
 - Receiver, Transmitter, Destination e Source Address.

C. Associação com segurança e desassociação (STA A)

Para os próximos procedimentos utilizar-se-á um terceiro *Access Point* e SSID, com as seguintes caraterísticas:

| SSID3 Canal | Segurança | Endereçamento IP |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| CMAP3.33x.2400 | Autenticação: WPAv2 | 10.0. 3 .[100-200]/24 |
| Canal 12 (2.467 MHz) | Encriptação: AES-CCM | AP: 10.0. 3.1 /24 |
| | Password: "Lab.Com.WiFi" | |

- 23) Mude a STA C para o canal 12 (2.467 MHz).
- 24) Reinicie a captura na rede WLAN (interface wlp5s0).
- 25) Ligue a STA A no SSID 3 ('CMAP3.33x.2400') e introduza a chave de autenticação ('Lab.Com.WiFi'); pare a captura.
 - Observe o processo 4-Way Handshake do EAPoL (EAP over LAN) utilizado com o WPAv2 e os parâmetros trocados




Figura 16

- 26) Reinicie a captura na rede WLAN (interface wlp5s0).
- 27) Volte a colocar a STA A no SSID 1 e pare a captura.
 - Observe a única mensagem de desassociação.




Figura 17

D. Desempenho

- 28) Como primeiro passo preparatório, instale o iperf3 na STA A (ver a Secção VI)
- 29) Ligue a STA A no SSID1; coloque a STA C no canal 3.
- 30) Reinicie a captura na rede WLAN na STA C (interface wlp5s0).
- 31) Na linha de comandos ou na aplicação que utilizar, ligue o iperf3 ao servidor da sala no porto de correspondente ao seu grupo de trabalho, com intervalos de visualização de 1 seg e no sentido servidor → cliente (opcionalmente, inicie do cliente para o servidor, ou seja, sem a opção '-R' e compare os resultados):
 - iperf3 –c 10.0.1.2 –p 520x –i 1 -R
- 32) Quando o iperf3 termine (10 seg), pare a captura no wireshark
 - Registe os débitos obtidos.
 - Configure um filtro de visualização para tramas RTS, CTS e pacotes TCP; visualize a sequência de pacotes, incluindo os TCP.




Figura 18

Selecione uma trama RTS e ordene a captura pelo campo 'Info' (ficará com todas as tramas RTS agrupadas e ordenadas); percorra a lista observando a frequência com que estas foram geradas durante o iperf3 e as durações solicitadas nas tramas RTS.




Figura 19

V. Links úteis

WLAN

- https://howiwifi.com/2020/07/13/802-11-frame-types-and-formats/
- https://howiwifi.com/2020/07/16/802-11-frame-exchanges/
- https://www.wifi-professionals.com/2019/01/4-way-handshake
- https://www.oreilly.com/library/view/80211-wireless-networks/0596100523/ch04.html

IPERF3

Windows:

https://iperf.fr/iperf-download.php#windows

• Android

 $\underline{https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nextdoordeveloper.miperf.miperf\&hl=en\&gl=US$

Wireshark


https://wiki.wireshark.org/CaptureSetup/WLAN

https://www.wireshark.org/docs/dfref/w/wlan.html

VI. Utilização do Wireshark e estrutura de tramas

Filtros de visualização

- wlan.bssid == MAC AP
- wlan.ra == MAC addr; wlan.sa == MAC addr
- wlan.fc.type == n (0: management; 1: control; 2: data)
- wlan.fc.subtype == n (ver tabela abaixo)



VII. Utilização do iperf3

Servidor

\$ iperf3 -s -p port

Cliente

• \$ iperf3 -c server_address -p port

VIII. Tramas 802.11 e subtipos de tramas




Figura 21

| Type = 0 | | Type = 1 | | Type = 2 | |
|------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| (Management) | | (Control) | | (Data) | |
| Association request | 0000 (0) | | | Data | 0000 (0) |
| Association response | 0001 (1) | | | Data + CF-ACK | 0001 (1) |
| Reassociation request | 0010 (2) | | | Data + CF-Poll | 0010 (2) |
| Reassociation response | 0011 (3) | | | Data + CF-ACK + CF-Poll | 0011 (3) |
| Probe request | 0100 (4) | Beamforming Report Poll 0100 (4) | | Null (no data) | 0100 (4) |
| Probe response | 0101 (5) | VHT/HE NDP Announcement 0101 (5) | | CF-ACK (no data) | 0101 (5) |
| Timing advertisement | 0110 (6) | Control Frame Extension | 0110 (6) | CF-Poll (no data) | 0110 (6) |
| Reserved | 0111 (7) | Control wrapper | 0111 (7) | CF-ACK + CF-Poll (no data) | 0111 (7) |
| Beacon | 1000 (8) | Block ACK Request 1000 (8) | | QoS Data | 1000 (8) |
| • | | Block ACK | 1001 (9) | QoS Data + CF-ACK | 1001 (9) |
| Disassociation | 1010 (10) | PS-Poll | 1010 (10) | QoS Data + CF-Poll | 1010 (10) |
| Authentication | 1011 (11) | RTS | 1011 (11) | QoS Data + CF-ACK + CF-Poll | 1011 (11) |
| Deauthentication | 1100 (12) | CTS | 1100 (12) | QoS Null (no data) | 1100 (12) |
| Action | 1110 (13) | ACK 1101 (13) | | Reserved | 1101 (13) |
| | | CF-End | 1110 (14) | QoS CF-Poll (no data) | 1110 (14) |
| | | CF-END+CF-ACK | 1111 (15) | QoS CF-ACK + CF-Poll (no data) | 1111 (15) |

Tabela 2

IX. Canais e frequências

2.4 GHz

| Channel | F ₀ (MHz) | Frequency Range (20 MHz) | | |
|---------|----------------------|-----------------------------|--|--|
| 1 | 2412 | 2401–2423 | | |
| 2 | 2417 | 2406–2428 | | |
| 3 | 2422 | 2411–2433 | | |
| 4 | 2427 | 2416–2438 | | |
| 5 | 2432 | 2421–2443 | | |
| 6 | 2437 | 2426–2448 | | |
| 7 | 2442 | 2431–2453 | | |
| 8 | 2447 | 2436–2458 | | |
| 9 | 2452 | 2441–2463 | | |
| 10 | 2457 | 2446–2468 | | |
| 11 | 2462 | 2451–2473 | | |
| 12 | 2467 | 2456–2478 | | |
| 13 | 2472 | 2461–2483 | | |
| 14 | 2484 | 2473–2495 | | |






Figura 21

 $\label{lem:https://www.digikey.com/en/articles/compare-24-ghz-5-ghz-wireless-laning-understand-pplications$

5GHZ

5 GHz Channel Allocations




Figura 22

https://www.ekahau.com/blog/channel-planning-best-practices-for-better-wi-fi/