## 2023-07-19

## Dispositivo di ingresso virtualizzato

Colleghiamo al sistema delle periferiche PCI di tipo ce, con vendorID 0xedce e deviceID 0x1234. Ogni periferica ce usa 16 byte nello spazio di I/O a partire dall'indirizzo base specificato nel registro di configurazione BARO, sia b.

Le periferiche ce sono semplici periferiche con un registro RBR di ingresso, tramite il quale è possibile leggere il prossimo byte disponibile. Se abilitata scrivendo 1 nel registro CTL, la perifica invia una richiesta di interruzione quando il registro RBR contiene un nuovo byte. La periferica non invia nuove richieste di interruzione fino a quando il registro RBR non viene letto.

Nel sistema è installata un'unica perififerica ce, ma vogliamo fare in modo che gli utenti possano usarne diverse versioni "virtuali", dette vce. Ciascuna periferica vce contiene un buffer (realizzato con un array circolare) che può contenere un certo numero di byte letti dalla periferica ce (al massimo VCE\_BUFSIZE). Ad ogni istante una sola periferica vce è attiva. Le interruzioni della periferica ce sono sempre abilitate e il modulo I/O provvede a leggere i byte e a depositarli nel buffer della vce attiva (se il buffer è pieno il byte letto viene perso).

Ciascuna vce è identificata da un numero da 0 a VCE\_NUM meno 1. Gli utenti possono usare la primitiva

```
void vceread_n(natl vn, char *vetti, natq quanti)
```

per leggere quanti byte dalla vce numero vn, ricevendoli nel vettore vetti. La periferica copierà i byte dal buffer interno della vce, sospendendosi fino a quando non sono stati ricevuti tutti. I processi possono accedere concorrentemente a vce diverse, ma solo uno alla volta su ciascuna vce. In qualunque momento, un processo può cambiare la vce attiva invocando la primitiva vceswitch(vn).

Per descrivere le periferiche ce e vce aggiungiamo le seguenti strutture dati al modulo I/O:

```
struct vce_buf {
    /// Array circolare di byte
    char buf[VCE_BUFSIZE];
    /// indice della testa dell'array circolare
    natl head;
    // indice della coda dell'array circolare
    natl tail;
    /// numero di byte contenuti nell'array circolare
    natl n;
    /// indice del semaforo per l'accesso in mutua esclusione al descrittore
    natl mutex;
};
```

```
bool vce_buf_write(vce_buf *vb, char c)
    bool r = false;
    sem_wait(vb->mutex);
    if (vb->n < VCE_BUFSIZE) {</pre>
        vb->buf[vb->tail] = c;
        vb->tail = (vb->tail + 1) % VCE_BUFSIZE;
        vb->n++;
        r = true;
    }
    sem_signal(vb->mutex);
    return r;
}
struct vce_des {
    /// buffer interno
    vce_buf buf;
    /// indice del semaforo di mutua esclusione nell'accesso alla VCE
   natl mutex;
    /// indice di un semaforo di sincronizzazione
   natl sync;
};
struct ce_des {
    /// Descrittori delle VCE di questa periferica
    vce des vces[VCE NUM];
    /// indice della VCE attiva
   natl active:
                    ///< registro di lettura
    ioaddr iRBR,
                  ///< registro di controllo
    /// indice di un semaforo di mutua esclusione nell'accesso alla periferica
   natl mutex;
};
ce_des ce;
```

La struttura vce\_buf descrive i buffer interni alle vce: buf è l'array circolare; i byte vanno inseriti all'indice tail ed estratti dall'indice head; il campo n conta il numero di byte contenuti nell'array; il campo mutex è l'indice di un semaforo di mutua esclusione per gli accessi ai campi del vce\_buf.

La struttura vce\_des descrive una periferica vce: buf è il buffer interno; mutex è l'indice di un semaforo di mutua esclusione per l'utilizzo del vce e sync è un semaforo che contiene un gettone per ogni byte contenuto nel buffer.

Infine, la struttura ce\_des descrive la periferica ce: il campo vces contiene un descrittore per ogni vce; il campo active è l'indice della vce attiva; i campi

```
iRBR e iCTL contengono gli indirizzi dei rispettivi registri; il campo mutex è l'indice di un semaforo di mutua esclusione per l'accesso al campo active.
```

```
extern "C" void c_vceswitch(natl vn)
{
    if (vn >= VCE_NUM) {
        flog(LOG_WARN, "vce %d non valido", vn);
        abort_p();
    }
    sem_wait(ce.mutex);
    ce.active = vn;
    sem_signal(ce.mutex);
}
.global fill_io_gates
fill_io_gates:
    . . .
    fill_io_gate
                    IO_TIPO_VS a_vceswitch
    fill_io_gate
                    IO_TIPO_VR a_vceread_n
.extern c_vceswitch
a_vceswitch:
    .cfi_startproc
    . \verb|cfi_def_cfa_offset| 40
    .cfi_offset rip, -40
    .cfi_offset rsp, -16
    call c_vceswitch
    iretq
    .cfi_endproc
.extern c_vceread_n
a_vceread_n:
    .cfi_startproc
    .cfi_def_cfa_offset 40
    .cfi_offset rip, -40
    .cfi_offset rsp, -16
    call c_vceread_n
    iretq
    .cfi_endproc
Modificare i file io.s e io.cpp in modo da realizzare le parti mancanti.
void vce_buf_read(vce_buf *vb, char *vetti)
{
    sem_wait(vb->mutex);
    if (vb->n > 0) {
        *vetti = vb->buf[vb->head];
```

```
vb->head = (vb->head + 1) % VCE_BUFSIZE;
        vb->n--;
    }
    sem_signal(vb->mutex);
}
extern "C" void c_vceread_n(natl vn, char *vetti, natq quanti)
    if (vn >= VCE NUM) {
        flog(LOG_WARN, "vce %d non valido", vn);
        abort_p();
    }
    if (!access(vetti, quanti, true, false)) {
        flog(LOG_WARN, "parametri non validi: %p, %lu", vetti, quanti);
        abort_p();
    }
    vce_des *v = &ce.vces[vn];
    sem_wait(v->mutex);
    for (natl i = 0; i < quanti; i++) {</pre>
        sem_wait(v->sync);
        vce_buf_read(&v->buf, vetti);
        vetti++;
    sem_signal(v->mutex);
}
extern "C" void estern_ce(natq)
    for (;;) {
        char c = inputb(ce.iRBR);
        sem_wait(ce.mutex);
        vce_des *v = &ce.vces[ce.active];
        sem_signal(ce.mutex);
        if (vce_buf_write(&v->buf, c))
            sem_signal(v->sync);
        wfi();
    }
}
bool ce_init()
    bool found = false;
    for (natb bus = 0, dev = 0, fun = 0;
         pci::find_dev(bus, dev, fun, 0xedce, 0x1234);
         pci::next(bus, dev, fun))
```

```
\quad \text{if (found) } \{
        flog(LOG_WARN, "troppi dispositivi ce");
        break;
    found = true;
    natw base = pci::read_confl(bus, dev, fun, 0x10);
    natb irq = pci::read_confb(bus, dev, fun, 0x3c);
    base \&= ~0x1;
    ce.iRBR = base;
    ce.iCTL = base + 4;
    flog(LOG_INFO, "ce: %02x:%02x.%1x base=%04x IRQ=%u",
            bus, dev, fun, base, irq);
    ce.mutex = sem_ini(1);
    if (ce.mutex == 0xFFFFFFFF) {
        flog(LOG_ERR, "semafori insufficienti");
        return false;
    }
    ce.active = 0;
    for (natq i = 0; i < VCE_NUM; i++) {</pre>
        vce_des *v = &ce.vces[i];
        v->mutex = sem_ini(1);
        if (v->mutex == 0xFFFFFFFF) {
            flog(LOG_ERR, "semafori insufficienti");
            return false;
        v->sync = sem_ini(0);
        if (v->sync == 0xFFFFFFFF) {
            flog(LOG_ERR, "semafori insufficienti");
            return false;
        v->buf.mutex = sem ini(1);
        if (v->buf.mutex == 0xFFFFFFFF) {
            flog(LOG_ERR, "semafori insufficienti");
            return false;
        v->buf.head = v->buf.tail = v->buf.n = 0;
    if (activate_pe(estern_ce, 0, MIN_EXT_PRIO + INTR_TIPO_CE, LIV_SISTEMA, irq) == 0xFl
        flog(LOG_ERR, "impossibile attivare processo esterno");
        return false;
    outputb(1, ce.iCTL);
}
return true;
```

}