Loop Shaping


Le barriere poste sul diagramma di Bode rappresentano una prima introduzione al loop shaping

Le specifiche di progetto vengono:


- tradotte in requisiti sul diagramma di Bode della funzione di anello;
- rappresentate graficamente come regioni ammissibili/non ammissibili del modulo della funzione di anello

Il regolatore viene quindi progettato per "modellare" la funzione di anello all'interno delle regioni ammissibili


Reiezione dei disturbi: variazione di carico



Funzione di sensitività al controllo



Funzione di sensitività al controllo



Funzione di sensitività al controllo

$$Q(s) = \frac{C(s)}{1 + L(s)}$$

Amplificazione dell'azione di controllo in conseguenza dell'ingresso di riferimento e/o del disturbo di misura sull'uscita

Consente di inserire nel progetto i vincoli dovuti alle limitazioni fisiche degli attuatori

Diagramma di Bode della sensitività al controllo

$$|Q(s)| = \frac{|C(jw)|}{|1 + L(j\omega)|} =$$

per
$$\omega \to 0 \Rightarrow |Q(j\omega)| \simeq \frac{1}{|G(j\omega)|}$$

per $\omega \to \infty \Rightarrow |Q(j\omega)| \simeq |C(j\omega)|$

(per
$$\omega = \omega_c$$
, $|L(j\omega)| = 1 \Rightarrow |C(jw)| = \frac{1}{|G(j\omega)|}$)

Diagramma di Bode della sensitività al controllo

$$|Q(s)| = \frac{|C(jw)|}{|1 + L(j\omega)|} =$$

No
$$S=|w| = \frac{1}{|G(j\omega)|}$$

Sets A FRED : $|Q(j\omega)| \simeq \frac{1}{|G(j\omega)|}$

POEQ:
$$|G(j\omega)|$$
 $|G(j\omega)|$
 $|G(j\omega)|$

Conseguenze dovute alla sensitività al controllo

Caratteristica passa basso dell'impianto

$$|G(j\omega)| \ll 1 \text{ per } \omega \geq \omega_{BP}$$

se
$$\omega_c > \omega_{BP} \Rightarrow |L(j\omega)| > 1$$
 per $\omega \in (\omega_{BP}, \omega_c)$

$$\Rightarrow |Q(j\omega)| \simeq \frac{1}{|G(j\omega)|} \gg 1 \text{ per } \omega \in (\omega_{BP}, \omega_c)$$

Il tentativo di allargare la banda passante dell'impianto conduce a valori di controllo molto elevati – non sempre accettabili!

Regola aurea: mai cercare di estendere eccessivamente l'ampiezza di banda dell'impianto

Specifiche di progetto relative alla sensitività del controllo

$$\begin{cases} |L(j\omega)| < \varepsilon_u \text{ per } \omega \ge \omega_u \\ |C(jw)| < \varepsilon_{ru} \text{ per } \omega \ge \omega_{ru} \end{cases}$$


Barriere in alta frequenza sulla funzione di anello e sulla funzione del controllore

Esempio: mettiamo tutto insieme

$$C(s) = \frac{(s+0.5)}{s}$$
$$G(s) = \frac{10}{s+0.1}$$







Limitazioni intrinseche all'azione di controllo

L'esempio precedente mostra come una serie di specifiche troppo stringenti possano rendere difficile o impossibile il progetto del sistema di controllo

Verificare sempre che le specifiche richieste siano compatibili con il problema: è meglio comprare sensori migliori che impegnarsi nel progetto di un regolatore con specifiche troppo esigenti