# Compte rendu de leçon de chimie

\_

# Préparation à l'agrégation de physique de L'ENS Paris-Saclay

### PLO Juliette

# LC 28 Cinétique électrochimique

Niveau: CPGE

<u>Intro</u>: manip introductive avec blocage cinétique ( plaque de Zinc dans acide Chlorydrique , pas de bulle! puis avec fil de Pt, bulle!)

Nous allons introduire des nouveaux outils afin d'expliquer ce phénomène.

# 1 Cinétique d'une réaction électrochimique

#### 1.1 Réaction électrochimique

- def réaction électrochimique : réaction qui consiste en un échange d'électrons à la surface d'une électrode (oxydation ou réduction).
- on parle de cinétique hétérogène.
- dessin d'une électrode avec des électrons dans l'électrode par ex, un Ox qui arrive puis repart sous forme de Red.
- Deux modes de transfert pour qu'il y ait cette réaction :
- $\rightarrow$  transfert de matière avant tout : un bon électrolyte pour avoir un déplacement efficace des espèces chargées + convection : agitation nécessaire (il y a la diffusion aussi mais phénomène lent il aide pas trop)
- → transfert des électrons à la surface de l'électrode.

## 1.2 Vitesse d'une réaction électrochimique

- convention sur le courant i : i>0 de l'électrode vers la solution .
- si on considère une réaction d'oxydation :

aRed 
$$\rightleftharpoons$$
  $ne^- + bOx$   
 $v_{Ox} = +\frac{1}{n} \frac{dn_{e^-}}{dt}$   
-or  $dq = edN_{e^-} = eN_adn_{e^-} = Fdn_{e^-}$ 

- finalement  $v_{Ox} = \frac{i}{nF}$  donc i > 0 pour la vague d'oxydation
- de même on trouve que  $\boxed{v_{Red} = \frac{-i}{nF}}$  donc i < 0 pour la vague de réduction
- $\rightarrow Transition$  on s'intéresse courbes I-E parce que tout simplement le courant est l'image de la cinétique d'où l'intérêt des courbes I-E

1

# 2 Courbe intensité-potentiel

#### 2.1 Comment les obtenir?

- $\rightarrow Diapo$  présentation du montage à 3 électrodes.
- on fait un montage à 3 électrodes.
- électrode de travail ET : électrode sur laquelle a lieu la réaction électrochimique étudiée (joue le rôle de cathode ou d'anode).
- électrode de référence  $E_{ref}$ : électrode ayant un potentiel fixé, elle nous permet de mesurer une différence de potentiel noté U MAIS ne doit pas être parcouru par un courant I (sinon on changerait son potentiel , on perd tout l'intérêt de l'électrode de référence)
- contre-électrode CE en métal inerte : électrode permettant la circulation d'un courant I.
- on mesure I à l'aide d'un ampèremètre.
- on mesure U à l'aide d'un voltmètre, on a  $U=V_{ET}-V_{E_{ref}}$ .
- on dessine un exemple de courbe i-E (avec vague oxydation et réduction pour un couple formel Ox1/Red1 avec le potentiel de Nernst)
- $\rightarrow Manip$  on lance acquisition d'une courbe I-E du fer en direct.
- $\rightarrow Transition$  on remarque qu'il y a des choses caractéristiques qui se passent ( des paliers bizarres) puis des couples d'oxydo/réduction plus ou moins "rapides".

#### 2.2 Influence du transfert de charges

- on définit système électrochimique : le couple Ox/Red ET l'électrode de contact permettant l'échange d'électrons.
- la nature de l'électrode JOUE un rôle important dans la nature du système lent ou rapide.
- exemple : le couple de l'eau  $H^+/H_2$  rapide sur Platine et lent sur Fer.

Système rapide (le transfert de charge se fait rapidement) on a i=0 pour un unique potentiel tel que  $V_{ET} = E_{Nernst}$ .

- exemple du Fe sur Pt (cf courbe I-E d'au dessus).

Système lent (le transfert de charge est limitant) on a i=0 sur une plage de potentiel (proche de  $E_{Nernst}$  néanmoins).

On définit alors la surtension à vide :  $\eta_0 = V_{ET}(i \neq 0) - E_{Nernst}$ 

- si  $\eta_0 > 0$  on parle de surtension anodique, et est notée  $\eta_{0a}$ .
- si  $\eta_0 < 0$  on parle de surtension cathodique, et est notée  $\eta_{0c}$ .
- $\rightarrow Diapo$  exemple formel avec les surtensions anodique et cathodique.
- -exemple : le couple  $H_2O/O_2$  est lent sur toutes les électrodes quasiment, avec la courbe i-E tracée en direct, on peut essayer de remonter à la valeur de  $\eta_{0a} \simeq 0.5V$  (ça marche plutôt bien).
- $\rightarrow Transition$  on a vu qu'il y avait un autre mode de transfert possible : le transfert de matière. Qu'est ce qu'il se passe si cette fois, c'est lui qui est limitant?

#### 2.3 Influence du transfert de matière

- "approche avec les mains" : prenons l'exemple d'une oxydation : si on a  $i_a$  qui augmente,  $v_{Ox}$  augmente aussi, le reducteur est de + en + consommé, mais si la concentration en Réducteur n'est pas très importante, il va y avoir manque au bout d'un moment  $\to$  on peut alors intuiter le fait que  $i_{a,lim} \propto [Red]$  (de

même  $i_{c,lim} \propto [Ox]$ )

- finalement on peut montrer que  $i_{lim} \propto nSC$ 

**Palier de diffusion** on parle de palier de diffusion quand on a un manque de matière justement, le transfert de matière n'étant plus possible, on n'a plus de réaction et donc on a un courant  $i = i_{lim}$ .

 $\rightarrow Diapo$  montre l'évolution des paliers de diffusion avec la concentration initiale

Mur du solvant le solvant étant en large excès quant à lui, il n'y aura pas vraiment de limite, on a une concentration infinie et donc un courant limite infini  $\rightarrow$  c'est ce qu'on appelle le mur du solvant ( retour sur les courbes I-E de l'eau).

Pas de convection si on n'agite plus on observe le courant i chuté.

- $\rightarrow Diapo$  chute du courant sans agitation
- $\rightarrow Transition$  Maintenant qu'on comprend comment est construit une courbe intensité-potentiel et les infos dont on peut en tirer, on va les utiliser comme un outil pour les réactions d'oxydoréduction.

#### 3 Utilisation des courbes I-E

#### 3.1 Réaction d'oxydoréduction

- quand on a plusieurs couples rédox, on peut grâce aux courbes I-E prédire si la réaction peut se faire ou non, et s'il y en a plusieurs de possibles déterminer celle prépondérante.
- considérons le couple (1) subissant une oxydation et un couple (2) subissant lui une réduction : la réaction d'oxydoréduction entre les couples (1) et (2) se fait s'il existe un potentiel mixte.
- -un potentiel est dit mixte s'il respecte la condition  $i_{a,1} = -i_{c,2}$
- $\rightarrow Diapo$  différents exemples illustratifs
- $\rightarrow Diapo$  retour sur l'exemple introductif de la plaque de Zinc
- $-E^{0}(Zn/Zn^{2+}) = -0.76 \text{ V}$
- surtension cathodique sur le Zn pour H2/H2O de 0.8V
- surtension cathodique sur le platine pour H2/H2O de 0.01V

#### 3.2 Titrage ampérométrique

- réaction d'oxydoré duction avec les couples  $Fe^{3+}/Fe^{2+}$  et le couple  $Ce^{4+}/Ce^{3+}$
- $\rightarrow Diapo$  montage de la manip.
- réaction du titrage :  $Fe^{2+} + Ce^{4+} = Ce^{3+} + Fe^{3+}$
- titrage ampérométrique : consiste à faire plusieurs courbes I-E pour différents volumes, puis on fixe le potentiel de sorte à "sonder les paliers".
- puis pour chaque volume versé, on récupère le courant i du palier et on trace i en fct de V.
- pour i=0, on a  $V = V_{eq}$ .
- $\rightarrow Diapo$  courbes obtenues en préparation.

#### 4 Commentaires correction

- Analogie : surtension  $\eta \simeq$  énergie d'activation  $E_a$
- -Manips possibles:
- $\rightarrow$  faire 1 ou 2 points du titrage pour expliquer le principe et montrer l'évolution des courbes i-E durant

le titrage.

 $\rightarrow$ ajouter un point sur une courbe qui tracerait i en fonction de la concentration pour l'étude des paliers de diffusion.