LC20 : Détermination de constantes d'équilibre

Prérequis :	Niveau : CPGE
_	
_	
_	
_	

Bibliographie:

Chimie PC - Hprepa, A. Durupthy

Conductivité molaire ionique Wikipédia

Chimie générale expérimentale, J. Piard

Clarifo de la la conductivité

[1]

[1] Chapitre 4 pour la leçon p99, [3] pour des rappels sur la conductivité.

Rapports de jury:

2017: Extrait rapports

Table des matières

1	Constante d'équilibre	2
	1.1 Loi de Guldberg et Waage	2
	1.2 Sens d'évolution d'une réaction	
2	Détermination expérimentale de $K^{\circ}(T)$	3
	Détermination expérimentale de $K^{\circ}(T)$ 2.1 Mesure de $\Delta_r G^{\circ}(T)$	3
	2.2 Mesure de quotient réactionnel	
3	Idées de manipulations :	5
	3.1 Pile Daniell	5
	3.2 Quotient réaction de l'acide éthanoïque	5
4	Remarques et questions	6
5	Compléments et programme	7

Introduction

La mesure de constantes d'équilibre est importante pour savoir quelles réactions peuvent avoir lieu dans un système donné, et la composition du système à l'équilibre.

Proposition de plan:

1 Constante d'équilibre

1.1 Loi de Guldberg et Waage

Pr'erequis: Thermochimie

Nous savons grâce au cours de thermochimie que :

avec ν_i le nombre stoechiométrique algébrique.

 \rightleftharpoons En utilisant ces deux équations on trouve : $\Delta_r G(T,P) = \Delta_r G^{\circ}(T) + RT \ln(Q_r)$

Vous savez grâce au deuxième principe de la thermodynamique que à l'équilibre $\Delta_r G(T, P) = 0$, on trouve alors :

Cette équation traduit le fait qu'à l'équilibre, le quotient réactionnel (qu'on note Q_{eq}) tend vers une constante thermodynamique, $K^{\circ}(T)$, qui s'appelle **constante d'équilibre standard** et qui ne dépend que de la température. Il s'agit de la **Loi de Guldberg et Waage**.

La composition du système dépend uniquement de cette **constante d'équilibre standard**, donc en connaissant cette dernière on peut remonter à la composition du système à l'équilibre.

1.2 Sens d'évolution d'une réaction

On peut donc réécrire l'expression de l'enthalpie libre :

Et que, toujours en utilisant le deuxième principe de la thermodynamique, on a le sens d'évolution spontané d'un système :

$$\Rightarrow \Delta_r G d\xi < 0$$

Diapo : Montrer le sens d'évolution en fonction du signe de DrG sur une slide, sur l'autre fait le lien avec Q et K

$$0 \xrightarrow{Q_1} \underbrace{K^0}_{A_1 > 0, d\xi > 0} \underbrace{K^0}_{A_2 < 0, d\xi < 0} \underbrace{Q_2}_{A_2 < 0, d\xi < 0}$$

FIGURE 1 – Ce que j'aimerais montrer sur le diapo

Nous pouvons donc en déduire que si on connaît $K^{\circ}(T)$ il est possible de prédire dans quel sens évolue le système.

Transition : En s'appuyant sur la loi de Guldberg et Waage, conclure que pour connaître $K^{\circ}(T)$ on a deux moyens :

Avoir accès aux concentrations à l'équilibre et donc à Q_{eq} ou bien mesurer $\Delta_r G^{\circ}(T)$.

2 Détermination expérimentale de $K^{\circ}(T)$

2.1 Mesure de $\Delta_r G^{\circ}(T)$

Préreguis : Pile Daniell

Revenons sur une pile que vous connaissez bien, la pile Daniell.

Diapo: Montrer une pile Daniell avec la réaction aux électrodes

Arr Pour une réaction rédox : $\Delta_r G = -nFe$ et $\Delta_r G = \Delta_r G^{\circ} + RT \ln{(Q_r)} = -nFe^{\circ} + RT \ln{(Q_r)}$

 $\not\approx Q_r=1$ dans notre cas car on a mis les mêmes concentrations dans les béchers.

Au début du fonctionnement, on a donc $e=e^\circ=\frac{RT\ln(K^\circ(T))}{2F}$ (ou bien exprimer K plus logique)

Manip : Mesure de la fem d'une pile Daniell, on s'attend à 1.1V, faire le calcul ensuite.

Si on ne trouve pas ça, on inverse les béchers

Transition: Cependant c'est compliqué de mesurer comme cela des constantes d'équilibres: on préfèrera étudier directement l'état d'équilibre en mesurant Q_r .

2.2 Mesure de quotient réactionnel

 $Pr\'erequis: R\'eactions\ acido\ basiques$

Prérequis :Loi de Kolrausch

$$\stackrel{\sim}{\approx} K_A^{\circ}(T) = \frac{[H_3O^+]_{eq}[CH_3COO^-]_{eq}}{[CH_3COOH]_{eq}C^{\circ}} = \frac{x^2}{(c_i - x)C^{\circ}}$$

 $\stackrel{\circ}{\rm tr}$ Loi de Kolrausch : $\sigma = \left(\lambda_{H_3O^+}^{\circ} + \lambda_{CH_3COO^-}^{\circ}\right)x$

	$CH_3COOH(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons CH_3COO^-(aq) + H_3O^+(aq)$			
A t=0	c_i	excès	0	0
A t _{éq}	$c_i - x$	excès	х	х

FIGURE 2 – Tableau d'avancement de la dissociation de l'acide éthanoïque dans l'eau

Les valeurs de conductivité molaire ioniques sont données dans [2]. $\lambda_{H_3O^+}^{\circ}=34,965~\mathrm{mS.m^2/mol}$ et $\lambda_{CH_3COO^-}^{\circ}=4.1~\mathrm{mS.m^2/mol}$

Finalement, on obtient:

$$\stackrel{r}{\thickapprox} \left(\frac{\sigma}{\lambda_{H_3O^+}^\circ + \lambda_{CH_3COO^-}^\circ} \right)^2 = \left(c_i - \frac{\sigma}{\lambda_{H_3O^+}^\circ + \lambda_{CH_3COO^-}^\circ} \right) C^\circ K_A^\circ(T) \text{ et si on trace le membre de gauche en fonction du membre de droite, on obtient une droite justement de coefficient directeur $K_A^\circ(T)$.$$

Manip : On réalise une solution d'une certaine concentration, et on mesure sa conductimétrie.

Conclusion:

Message important : les grandeurs mesurées ne dépendent que de la température et on n'a pas parlé de cinétique : vitesse d'évolution vers l'équilibre.

3 Idées de manipulations :

3.1 Pile Daniell

Objectif: Montrer le fonctionnement de la pile Daniell et mesure de sa fem.

produits	matériel
Solution de sulfate de cuivre à 0.1mol/L	2 lames de zinc
Solution de sulfate de zinc à 0.1mol/L	2 lames de cuivre
	2 ponts salins
	une LED
	2 multimètres

En préparation :

- ✓ Verser 50mL de sulfate de cuivre dans deux béchers.
- ✓ Verser 50mL de sulfate de zinc dans deux béchers.
- ✓ Plonger une lame de zinc dans chaque bécher contenant du sulafte de zinc et une lame de cuivre dans chaque bécher contenant du sulfate de cuivre
- ✓ Penser à tout fixer avec des potences, des petites pinces et des noix
- ✓ Brancher les piles en série + sur de chaque pile et laisser deux fils libres au extrémités pour brancher la LED
- ✓ Souvent la LED ne permet de laisser passer le courant que dans un sens donc si l'un ne marche pas essayer l'autre
- ✓ Mettre un fil aussi entre les deux piles pour faire la mesure de la fem, en y mettant un voltmètre.
- ✓ En préparation on a trouvé 1,07V ce qui n'est pas si loin de 1,1V attendu

En direct:

- ✓ Brancher la LED et montrer que ca fait de la lumière
- ✓ Débrancher la LED et mesurer avec un voltmètre la fem d'une pile

3.2 Quotient réaction de l'acide éthanoïque

Objectif : Montrer que le quotient réactionnel est égal à la constante d'équilibre à l'équilibre.

Produits	Matériel
acide acétique 1 mol/L	bécher thermostaté

En préparation :

- ✓ On met 20mL d'eau distillée dans le bécher thermostaté à 25°C.
- ✓ On remplit une burette d'acide acétique.
- ✓ On verse le contenu de la burette mL par mL et on mesure la conductivité.

En direct:

- ✓ On mesure la conductivité d'une des solutions.
- ✓ On prépare une solution dans une fiole jaugée?

4 Remarques et questions

Remarques:

Questions:

Préparation pour les questions

:

8

5 Compléments et programme

	ues alliages metalliques.
7. Application du second principe à une transformation chimique	
Enthalpie libre de réaction. Enthalpie libre standard de réaction. Relation entre $\Delta_r G$, $\Delta_r G^\circ$ et Q_r ; évolution d'un	Relier création d'entropie et enthalpie libre de réaction lors d'une transformation d'un système physico-chimique à P et T fixées.
système chimique.	
Entropie standard de réaction Δ _r S°.	Prévoir le sens d'évolution à P et T fixées d'un système physico-chimique dans un état donné à l'aide de l'enthalpie libre de réaction.
	Déterminer les grandeurs standard de réaction à partir des tables de données thermodynamiques.
	Déterminer les grandeurs standard de réaction d'une réaction dont l'équation est combinaison linéaire d'autres équations de réaction.
	Interpréter ou prévoir le signe de l'entropie standard de réaction.
Constante d'équilibre ; relation de Van't Hoff. Relation entre $\Delta_r G$, K° et Q_r .	Définir la constante thermodynamique d'équilibre à partir de l'enthalpie libre standard de réaction.
	Prévoir le sens de réaction à P et T fixées d'un système physico-chimique dans un état donné à l'aide de K° et Q _r .
	Énoncer et exploiter la relation de Van't Hoff.
	Déterminer la valeur de la constante d'équilibre thermodynamique à une température quelconque dans le cadre de l'approximation d'Ellingham.
	Déterminer la valeur d'une constante d'équilibre thermodynamique d'une réaction par combinaison de constantes d'équilibres thermodynamiques

[©] Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2013

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

FIGURE 3 – Programme de PSI

36

État final d'un système : équilibre chimique ou Déterminer la composition chimique du système transformation totale. dans l'état final, en distinguant les cas d'équilibre chimique et de transformation totale, pour une transformation modélisée par une réaction chimique unique. Mettre en œuvre une démarche expérimentale pour déterminer la valeur d'une constante d'équilibre en solution aqueuse. Caractérisation de l'état intensif d'un système en Reconnaître si une variable intensive est ou non équilibre physico-chimique : variance, nombre de un paramètre d'influence d'un équilibre chimique. degrés de liberté d'un système à l'équilibre. Recenser les variables intensives pertinentes de description du système à l'équilibre pour en déduire le nombre de degrés de liberté de celui-ci. Optimisation d'un procédé chimique : Identifier les paramètres d'influence et leur sens - par modification de la valeur de K°; d'évolution pour optimiser une synthèse ou minimiser la formation d'un produit secondaire - par modification de la valeur du quotient indésirable. réactionnel. Approche documentaire : à partir de documents décrivant une unité de synthèse industrielle, analyser les choix industriels. aspects environnementaux inclus.

d'autres réactions.

FIGURE 4 – Programme de PSI