UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Departamento de Informática

Disciplina: PIHS - 9792 - Turma 01

Programação para Interfaceamento de Hardware e Software

Ambiente de Desenvolvimento: plataforma IA-32

Linguagem: GNU Assembly

Aula 09 - Instruções Gnu Assembly - Parte 01

Prof. Ronaldo A. L. Goncalves

O objetivo desta prática é o de testar as instruções básicas a seguir:

movl/movw/movb: move dados de 32/16/8 bits

pushl/pushw: empilha dados de 32/16 bits

popl/popw: desempilha dados de 32/16 bits

pusha/popa: empilha/desempilha todos os registradores de 16 bits

pushad/popad: empilha/desempilha todos os registradores de 32 bits

sall/salw/salb: SAL (Shift Arithmetic Left): desloca bits a esquerda, sobre registradores de 32, 16 ou 8 bits, retirando-os do extremo esquerdo e inserindo 0's no extremo direito.

sarl/sarw/sarb : SAR (Shift Arithmetic Right): desloca bits a direita, sobre registradores de 32, 16 ou 8 bits, retirando-os do extremo direito e inserindo 0's no extremo esquerdo.

rorl/rorw/rorb: ROR (Rotate Right): desloca bits a direita, sobre registradores de 32, 16 ou 8 bits, retirando-os do extremo direito e inserindo-os de volta no extremo esquerdo.

roll/rolw/rolb: ROL (Rotate Left): desloca bits a esquerda, sobre registradores de 32, 16 ou 8 bits, retirando-os do extremo esquerdo e inserindo-os de volta no extremo direito.

xchgl/xchgw/xchgb: (Exchange) troca conteúdos dos registradores entre si

ATENÇÃO: Os sufixos "l, w ou b" nas instruções indicam que a instrução manipula dados **long**, **word** ou **byte**, isto é, de 32, 16 ou 8 bits, respectivamente. A ausência desse sufixo também é aceita e indica o maior caso existente na plataforma.

Os registradores manipulados pelas instruções devem ser compatíveis com esse sufixo. Assim, as instruções "l" devem utilizar registradores de 32 bits, por exemplo, o %eax. As instruções "w" devem utilizar registradores de 16 bits, por exemplo, o %ax. As instruções "b" devem utilizar registradores de 8 bits, por exemplo, o %ah ou o %al.

Para garantir a compatibilidade dos códigos mais antigos nas arquiteturas mais recentes, os registradores recentes são projetados como sendo compostos pelos registradores mais antigos. Assim, os registradores de 32 bits são formados de 2 registradores de 16 bits, que por sua vez são formados por 2 registradores de 8 bits. Por exemplo, o registrador de 32 bits %eax é formado por um registrador de 16 bits na sua metade da esquerda, inacessível diretamente, e por um registrador de 16 bits na sua metade da direita, o %ax. O %ax por sua vez é formado por um registrador de 8 bits na sua metade da esquerda, o %ah, e por um registrador de 8 bits na sua metade da direita, o %al. Da mesma forma ocorre com os registradores %ebx, %ecx, %edx e outros.

Siga os passos a seguir para testar as instruções que foram elencadas.

1) Crie um arquivo "instrucoes01.s" e coloque o seguinte esqueleto fonte inicial

```
.section .data
saida: .asciz "Teste %d: O valor do registrador é: %X\n\n"
saida2: .asciz "Teste %d: Os valores dos registradores sao: %X e %X\n\n"
saida3: .asciz "Teste %d:\n EAX = %X\n EBX = %X\n ECX = %X\n EDX = %X\n EDI = %X\n\n"
.section .text
.globl _start
_start:
```

2) Acrescente o trecho de código a seguir para mover, empilhar e imprimir dados de 32, 16 e 08 bits

```
# teste 1
movl
        $0x12345678, %ebx
pushl
        %ebx
pushl
        $1
        $saida
pushl
call
        printf
# teste 2
movw
        $0xABCD, %bx
pushl
        %ebx
pushl
        $2
        $saida
pushl
call
        printf
```

```
# teste 3
```

```
$0xEE, %bh
movb
movb
        $0xFF, %bl
        %ebx
pushl
        $3
pushl
pushl
        $saida
        printf
call
                         # desfazendo todos os últimos 9 pushs
addl
        $36, %esp
                         # para limpar a pilha
```

3) Coloque as instruções de finalização de programa para poder testar o programa até aqui. São elas:

```
pushl $0 call exit
```

Salve o arquivo, monte e link. Execute e analise os resultados. **Observe que** uso do símbolo \$ deve ser usado antes de constantes numéricas e antes dos rótulos/variáveis indicam o endereço que eles apontam na memória. Discuta com o professor o que você não entendeu.

Resumo: Genericamente, instrução mov possui o seguinte formato:

```
"movx fonte, destino" : destino \leftarrow fonte
```

onde x = 1, w ou b, dependendo dos operandos serem de 32, 16 ou 8 bits; o operando fonte pode ser dado imediato (constante ou endereço de variável \rightarrow \$), memória (variável ou registrador entre parênteses) ou registrador; o operando destino pode ser memória (variável ou registrador entre parênteses) ou registrador. O operando destino não pode ser dado imediato (constante ou endereço de variável \rightarrow \$). Os operandos fonte e destino não podem ser simultaneamente memória.

Resumo: Genericamente, instrução push possui o seguinte formato:

```
"pushx fonte" : pilha (%esp) \leftarrow fonte
```

onde x = 1 ou w (não sendo permitido b), dependendo do operando ser de 32 ou 16 bits; o operando fonte pode ser dado imediato (constante ou endereço de variável \rightarrow \$), variável ou registrador.

Resumo: Genericamente, instrução pop possui o seguinte formato:

```
"popx reg" : reg \leftarrow pilha (%esp)
```

onde x = 1 ou w (não sendo permitido b), dependendo do registrador ser de 32 ou 16 bits. Em situações específicas pode usar as instruções *pusha* e *popa* para "empilhar todos" e "desempilhar todos" os registradores de 16 bits; use *pushad* e *popad* para registradores de 32 bits.

Agora, insira no programa antes das instruções de finalização do programa, um a um, os trechos de códigos das etapas a seguir, mantendo os trechos anteriores já inseridos. Para cada trecho inserido, monte, link e execute o programa para observar os resultados do respectivo trecho. Discuta com o professor o que você não entendeu.

4) Insira instruções para testar quais registradores o printf altera e use a pilha para backupeá-los e assim protege-los das alterações.

```
# teste 4:
movl
       $0xAAAAAAAA, %eax
       $0xBBBBBBBB, %ebx
movl
       $0xCCCCCCC, %ecx
movl
       $0xDDDDDDDD, %edx
movl
       $0xEEEEEEE, %esi
movl
       $0xFFFFFFFF, %edi
movl
pushl
       %edi
pushl
       %esi
pushl
       %edx
pushl
       %ecx
pushl
       %ebx
pushl
       %eax
pushl
       $4
pushl
       $saida3
call
       printf
# teste 5
pushl
       %edi
pushl
       %esi
pushl
       %edx
pushl
       %ecx
pushl
       %ebx
pushl
       %eax
       $5
pushl
pushl
       $saida3
call
       printf
                       # desempilha os últimos 10 pushs para liberar os registradores backupeados
addl
       $40, %esp
```

```
# teste 6

popl %eax
popl %ebx
popl %ecx
popl %edx
popl %esi
popl %edi
```

pushl %edi pushl %esi pushl %edx pushl %ecx pushl %ebx pushl %eax pushl \$6 pushl \$saida3 call printf

addl \$32, %esp # desempilha os 8 últimos pushs

5) Insira operações de rotação sobre registradores de 32/16/8 bits 16/8/4 e 8/4/4 bits a esquerda

desempilha os 6 últimos pushs

```
$0x12345678, %eax
movl
roll
        $16, %eax
        $8, %ax
rolw
        $4, %al
rolb
pushl
        %eax
pushl
        $7
pushl
        $saida
call
        printf
movl
        $0x12345678, %eax
        $8, %eax
roll
rolw
        $4, %ax
        $4, %al
rolb
        %eax
pushl
pushl
        $8
        $saida
pushl
call
        printf
```

\$24, %esp

addl

6) Insira operações de rotação sobre registradores de 32/16/8 bits 16/8/4 e 8/4/4 bits a direita

```
movl
        $0x12345678, %eax
        $16, %eax
rorl
        $8, %ax
rorw
        $4, %al
rorb
        %eax
pushl
        $9
pushl
        $saida
pushl
call
        printf
movl
        $0x12345678, %eax
        $8, %eax
rorl
rorw
        $4, %ax
        $4, %al
rorb
pushl
        %eax
pushl
        $10
pushl
        $saida
call
        printf
addl
        $24, %esp
                         # desempilha os 6 últimos pushs
```

OBS: As instruções rol e ror também podem operar sobre variáveis (memória), como por exemplo, "**rorl \$16, n**", sendo n uma variável/rótulo para inteiro. Elas também podem ser usadas para rotacionar a quantidade de bits especificadas no registrador de 8 bits "%cl". Lembre-se; o registrador %cl é parte menos significativa do registrador %ecx. Exemplos podem ser:

> movb \$8, %cl : ou "movl \$8, %ecx", pois o valor \$8 recai sobre o %cl

roll %cl, %eax : rotaciona 8 bits a esquerda do registrador %eax

> movl n, %ecx : o valor de n recai sobre 0 %cl

rorl %cl, %eax : rotaciona n bits a direita do registrador %eax

7) Insira operações de deslocamento sobre registradores de 32/16/8 bits 16/8/4 e 8/4/4 bits a esquerda

```
movl $0x12345678, %eax
salb $4, %al
salw $8, %ax
sall $16, %eax
pushl %eax
pushl $11
```

```
$saida
pushl
call
        printf
movl
        $0x12345678, %eax
salb
        $4, %al
        $4, %ax
salw
sall
        $8, %eax
pushl
        %eax
pushl
        $12
        $saida
pushl
call
        printf
                         # desempilha os 6 últimos pushs
addl
        $24, %esp
```

8) Insira operações de deslocamento sobre registradores de 32/16/8 bits 16/8/4 e 8/4/4 bits a direita

```
$0x12345678, %eax
movl
sarl
        $16, %eax
        $8, %ax
sarw
sarb
        $4, %al
        %eax
pushl
        $13
pushl
        $saida
pushl
call
        printf
movl
        $0x12345678, %eax
        $8, %eax
sarl
        $4, %ax
sarw
        $4, %al
sarb
pushl
        %eax
pushl
        $14
        $saida
pushl
call
        printf
addl
        $24, %esp
                        # desempilha os 6 últimos pushs
```

OBS: As instruções sal e sar também podem operar sobre variáveis (memória), como por exemplo, "sarl \$16, n", sendo n uma variável/rótulo para inteiro. Elas também podem ser usadas para deslocar a quantidade de bits especificadas no registrador de 8 bits "%cl". Lembre-se; o registrador %cl é parte menos significativa do registrador %ecx. Exemplos podem ser:

> movb \$8, %cl : ou "movl \$8, %ecx", pois o valor \$8 recai sobre o %cl

> sall %cl, %eax : desloca 8 bits a esquerda do registrador %eax

> movl n, %ecx : o valor de n recai sobre 0 %cl

> sarl %cl, %eax : desloca n bits a direita do registrador %eax

9) Insira operações de troca de conteúdo entre registradores de 32/16/8 bits

```
movl
       $0x12341234, %eax
       $0xabcdabcd, %ebx
movl
xchgb
       %al, %bl
xchgw
       %ax, %bx
xchgl
       %eax, %ebx
pushl
       %ebx
pushl
       %eax
pushl
       $15
       $saida2
pushl
call
       printf
                       # desempilha os 4 últimos pushs
addl
       $16, %esp
```

Tarefa de Aula: Leia um dado inteiro de 32 bits. Interprete esse dado como sendo 2 dados de 16 bits concatenados. Some essas duas metades e armazene como um dado de 32 bits. Mostre o resultado na tela. Multiplique esse resultado por uma potência de 2 (2 elevado a n), sendo n lido do usuário. Mostre o resultado. Use o registrador %cl para colocar o n.