**1**2


## Consolidando o seu conhecimento

Chegou a hora de você pôr em prática o que foi visto na aula. Para isso, execute os passos listados abaixo.

- 1) As variáveis que estão declaradas no **C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\my.ini** serão inicializadas com os valores declarados no arquivo sempre que o MySQL for inicializado.
- 2) <u>Aqui (https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html)</u>, você pode ver a documentação de inúmeras variáveis de ambiente.
- 3) O valor das variáveis durante a seção pode ser vista pelo Workbench. Entre no Workbench e, na base de dados **sakila**, digite no editor de comandos SQL:


SHOW GLOBAL STATUS LIKE 'Created\_tmp\_disk\_tables';

COPIAR CÓDIGO



4) Ainda na base de dados sakila, outra variável pode ser observada:

SHOW GLOBAL STATUS LIKE 'Created\_tmp\_tables'; copiar código



Estas duas variáveis estão relacionadas com o número de tabelas temporárias que podem ser abertas durante uma seção em memória e em disco. Claro que isso influencia na performance do banco, caso seja necessário usar o HD para armazenar tabelas temporárias criadas pelo MySQL durante os comandos SQL.

5) A variável tmp\_table\_size, que foi inicializada pelo **my.ini**, tem o valor de 103 e ele pode ser visto pelo comando do WorkBench:

```
SHOW GLOBAL VARIABLES LIKE 'tmp_table_size'; COPIAR CÓDIGO
```

6) A variável de ambiente pode ser modificada pelo usuário que tenha privilégios para isso. Para isso, novamente na base de dados **sakila**, digite o seguinte comando:


```
SET GLOBAL tmp_table_size = 208003328; COPIAR CÓDIGO
```

- 7) Assim, é possível modificar o valor desta variável e ignorar o que estava, inicialmente, especificado no **my.ini**.
- 8) Já sobre mecanismos de armazenamentos, durante a criação da tabela, é possível determinar qual mecanismo a mesma irá utilizar. Crie uma tabela, na base de dados **sakila**, conforme o comando abaixo:


```
CREATE TABLE DEFAULT_TABLE (ID INTEGER, NOME VARCHAR(100));

COPIAR CÓDIGO
```

9) Se você for na tabela, na árvore de objetos do Workbench e clicar sobre o ícone de informações, verá as características de armazenamento desta tabela que foi criada:



10) Você pode ver que, por padrão, as tabelas são criadas com o mecanismo de armazenamento **InnoDB**:



11) É possível alterar a propriedade do mecanismo de armazenamento da tabela, com o comando:

ALTER TABLE DEFAULT\_TABLE ENGINE = MyISAM;

COPIAR CÓDIGO

12) Além disso, você pode definir o tipo de mecanismo de armazenamento que será usado na tabela no momento de sua criação. Para isso, digite:

CREATE TABLE DEFAULT\_TABLE2 (ID INTEGER, NOME VARCHAR(100)) ENC

13) Quando você cria uma tabela pelo assistente do Workbench, você pode ver a opção de seleção do mecanismos de armazenamento, sempre apresentando o **InnoDB** como padrão:

