Aula 06

Concorrência, Threads e Locks



O Ponto de Partida: O Processo de Thread Única



Até agora, vimos um processo com um único ponto de execução (um Program Counter - PC).



O SO cria a ilusão de uma CPU e memória privadas para cada processo.

A Nova Abstração: A Thread



Uma thread é um novo ponto de execução dentro de um processo existente.




A Grande Diferença: Threads no mesmo processo compartilham o mesmo espaço de endereçamento (código e heap).



Isso torna a comunicação entre threads rápida, mas perigosa.


Anatomia de uma Thread

- Compartilhado: Código, Dados Globais, Heap.
- Privado por Thread: Program Counter (PC), Conjunto de Registradores, Pilha.





Por Que Usar Threads?





Paralelismo: Dividir tarefas para executá-las mais rápido em sistemas com múltiplos processadores.

Evitar Bloqueio (I/O): Manter o programa responsivo enquanto uma thread espera por I/O.

CC-UFMT-CUA

O Problema: Imprevisibilidade e Dados Compartilhados

O escalonador do SO decide qual thread executa e quando.

A ordem é não-determinística.

Exemplo:

Duas threads incrementam um contador 10 milhões de vezes.

Resultado Esperado:

20.000.000

Resultado Real:

19.345.221 (ou outro valor incorreto). Por quê?

O Coração do Problema: Operações Não-Atômicas

- A instrução contador++ não é uma única operação para a CPU.
- Ela se decompõe em três passos: carregar, incrementar e armazenar.
 - 1. Carregar o valor de contador da memória para um registrador.
 - 2. Incrementar o valor no registrador.
 - 3. Armazenar o novo valor de volta na memória.



A Condição de Corrida (Race Condition) em Detalhe

- Thread 1 carrega contador (valor 50) e incrementa para 51.
- INTERRUPÇÃO! O SO troca para a Thread 2.
- Thread 2 carrega contador (ainda 50), incrementa para 51 e armazena.
- Thread 1 volta e armazena 51, perdendo uma atualização.
- Resultado: Duas operações resultaram em 51, não 52.



Terminologia Essencial da Concorrência

Seção Crítica:

 Código que acessa um recurso compartilhado e precisa de proteção.

Condição de Corrida:

Resultado
 depende da
 ordem de
 execução das
 threads.

Exclusão Mútua:

 Garantir que apenas uma thread entre na seção crítica por vez.

Atomicidade:

 Sequência de operações indivisível.

A Solução: Locks (ou Mutexes)

- Locks são primitivas de sincronização que fornecem exclusão mútua.
- Uso padrão: lock(&meu_lock); // Seção Crítica unlock(&meu_lock);
- Se uma thread tenta adquirir um lock ocupado, ela bloqueia (espera).



Como Avaliamos um Bom Lock?



Correção: Garante exclusão mútua?



Justiça (Fairness): Evita starvation?



Performance: Qual o custo (overhead) de usá-lo?

Tentativa #1: Desabilitar Interrupções



Ideia: Desligar interrupções antes da seção crítica.



Falhas: Requer privilégios de administrador e não funciona em sistemas multiprocessadores.



Inviável para uso geral.

Tentativa #2: Uma Flag Simples



Ideia: Usar uma variável flag para indicar se o lock está ocupado.



Falha: Condição de corrida entre testar a flag e definir a flag.



Duas threads podem achar que o lock está livre ao mesmo tempo

```
void lock(lock_t *mutex) {
  while (mutex->flag == 1) // 1. Testa a flag ;
  // Espera (spin)
  mutex->flag = 1; // 2. Define a flag para ocupado
}
void unlock(lock_t *mutex)
{ mutex->flag = 0; }
```

A Solução Real: Instruções Atômicas de Hardware

- Precisamos de suporte do hardware para resolver isso.
- Exemplo: Test-And-Set instrução atômica que retorna o valor antigo e define um novo valor.
- A chave é a indivisibilidade da operação.

```
int TestAndSet(int *ponteiro_antigo, int novo_valor) {
  int valor_antigo = *ponteiro_antigo; // 1. Busca o valor antigo
  *ponteiro_antigo = novo_valor; // 2. Define o novo valor
  return valor_antigo; // 3. Retorna o valor antigo
}
```

Construindo um Spin Lock com Test-And-Set

- Código de spin lock usando Test-And-Set.
- A thread fica em loop chamando TestAndSet até obter o lock.
- Problema: Spinning desperdiça 100% da CPU enquanto espera.

```
void init(lock_t *lock) { lock->flag = 0; // 0: livre, 1: ocupado}

void lock(lock_t *lock) {
   // Continua testando e definindo até que o valor antigo seja 0
   while (TestAndSet(&lock->flag, 1) == 1)
    ; // Gira (spin) em um loop vazio
}

void unlock(lock_t *lock) {lock->flag = 0;}
```

Indo Além do Spinning: Suporte do SO

- Girar é ineficiente. Melhor abordagem é dormir se o lock estiver ocupado.
- Requer suporte do SO.
- Primitivas do SO: park() e unpark().

```
void lock(lock_t *lock) {
     while (TestAndSet(&flag, 1) == 1)
          yield(); // Cede a CPU em vez de girar
}
```



Lock Baseado em Fila (A Abordagem Moderna)

- Thread tenta adquirir o lock.
- Se ocupado, adiciona-se a uma fila de espera e chama park().
- unlock remove a próxima thread da fila e a acorda com unpark().
- Vantagens: eficiente e justo (FIFO).



O Desafio: Estruturas de Dados Thread-Safe



Objetivo:

Adicionar locks para garantir correção e alta performance.



Princípio:

'Evite otimização prematura'. Comece simples e correto.

CC-UFMT-CUA

Estudo de Caso 1: Contador Concorrente typedef struct __counter_int value;

- Abordagem simples: um lock global para proteger o contador.
- Resultado: funciona, mas escala mal com mais threads.

```
typedef struct __counter_t {
 int value;
 pthread_mutex_t lock;
} counter t;
void init(counter_t *c) {
 c->value = 0;
 pthread_mutex_init(&c->lock, NULL);
void increment(counter_t *c) {
 pthread_mutex_lock(&c->lock);
 c->value++;
 pthread_mutex_unlock(&c->lock);
void decrement(counter_t *c) {
 pthread_mutex_lock(&c->lock);
 c->value--:
 pthread_mutex_unlock(&c->lock);
int get(counter_t *c) {
 pthread_mutex_lock(&c->lock);
 int rc = c->value;
 pthread mutex unlock(&c->lock);
 return rc;
```




Contador Escalável: O Contador Aproximado

- Contador local por CPU + contador global.
- Threads atualizam contadores locais sem contenção.
- Periodicamente, valores locais são somados ao contador global.
- Resultado: alta performance e escalabilidade com pequena imprecisão.



```
typedef struct __counter_t {
                                              void update(counter_t *c, int threadID, int amt) {
 int global; // global count
                                                int cpu = threadID % NUMCPUS;
 pthread_mutex_t glock; // global lock
                                                pthread_mutex_lock(&c->llock[cpu]);
 int local[NUMCPUS]; // per-CPU count
                                                c->local[cpu] += amt;
 pthread_mutex_t llock[NUMCPUS]; // ...
                                           and if (c->local[cpu] >= c->threshold) {
locks
                                                 // transfer to global (assumes amt > 0)
                                                 pthread_mutex_lock(&c->glock);
 int threshold; // update freq
                                                 c->global += c->local[cpu];
} counter_t;
                                                 pthread_mutex_unlock(&c->glock);
// init: record threshold, init locks, init
                                                 c->local[cpu] = 0;
values
                                                pthread_mutex_unlock(&c->llock[cpu]);
// of all local counts and global count
void init(counter_t *c, int threshold) {
 c->threshold = threshold;
                                              // get: just return global amount (approximate)
 c->global = 0;
                                                int get(counter_t *c) {
 pthread_mutex_init(&c->glock, NULL);
 int i;
                                                pthread_mutex_lock(&c->glock);
                                                int val = c->global;
 for (i = 0; i < NUMCPUS; i++) {
   c->local[i] = 0;
                                                pthread_mutex_unlock(&c->glock);
   pthread_mutex_init(&c->llock[i],
                                     NULL);
                                                return val; // only approximate!
```

Desempenho Comparado



Estudo de Caso 2: Lista Ligada Concorrente

Abordagem Simples:

 Assim como no contador, a abordagem padrão é usar um único lock para proteger toda a lista durante operações de inserção ou busca.

```
int List_Insert(list_t *L, int key) {
// basic node structure
                                                                             int List_Lookup(list_t *L, int key) {
typedef struct __node_t {
                                       pthread_mutex_lock(&L->lock);
                                                                               pthread mutex lock(&L->lock);
 int key;
                                       node_t *new = malloc(sizeof(node_t));
                                                                               node_t *curr = L->head;
 struct node t *next;
                                       if (new == NULL) {
                                                                               while (curr) {
} node t;
                                         perror("malloc");
                                                                                 if (curr->key == key) {
                                         pthread_mutex_unlock(&L->lock);
                                                                                   pthread_mutex_unlock(&L->lock);
// basic list structure
                                         return -1; // fail
                                                                                  return 0; // success
typedef struct __list_t {
 node t *head;
                                       new->key = key;
                                                                                curr = curr->next;
 pthread_mutex_t lock;
                                       new->next = L->head;
                                       L->head = new;
} list_t;
                                                                              pthread_mutex_unlock(&L->lock);
                                       pthread_mutex_unlock(&L->lock);
                                                                               return -1; // failure
void List_Init(list_t *L) {
                                       return 0; // success
 L->head = NULL;
 pthread_mutex_init(&L->lock, NULL);
```

Estudo de Caso 2: Lista Ligada Concorrente

- Abordagem Complexa:
 - Um lock para cada nó da lista

```
void List Init(list t *L) {
L->head = NULL;
pthread_mutex_init(&L->lock, NULL);
int List_Insert(list_t *L, int key) {
// synchronization not needed
node_t *new = malloc(sizeof(node_t));
if (new == NULL) {
perror("malloc");
return -1;
new->key = key;
// just lock critical section
pthread_mutex_lock(&L->lock);
new->next = L->head;
L->head = new;
pthread_mutex_unlock(&L->lock);
return 0; // success
int List_Lookup(list_t *L, int key) {
int rv = -1;
pthread_mutex_lock(&L->lock);
node_t *curr = L->head;
while (curr) {
if (curr->key == key)
rv = 0;
break;
curr = curr->next;
pthread_mutex_unlock(&L->lock);
return rv; // now both success and failure
```


Estudo de Caso 3: Tabela Hash Concorrente

- Tabela hash é naturalmente paralelizável.
- Array de buckets (listas).
- Usar um lock por bucket em vez de um único lock global.



Performance da Tabela Hash

- Operações em buckets diferentes ocorrem em paralelo sem disputa por locks.
- Desempenho quase constante com mais threads e mais trabalho.





Usando Locks (Mutexes)

- pthread_mutex_lock(&lock) e pthread_mutex_unlock(&lock).
- Inicializar:
 - PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER ou pthread_mutex_init().
- Verificar códigos de retorno:
 - todas as funções pthread podem falhar.



Resumo e Diretrizes Finais

- Mantenha sincronização simples.
- Sempre inicialize locks e variáveis de condição.
- Verifique códigos de retorno.
- Cada thread tem sua própria pilha.
- Use variáveis de condição para sinalizar, não flags manuais.

