

JURIX v2.0 — GUIA OFICIAL DE IMPLANTAÇÃO

Manual Técnico de Instalação, Configuração de Rede Local e Licenciamento Desktop

1. Visão Geral do Sistema

O **Jurix v2.0** (antigo *Sistema Jurídico*) é uma solução de alta performance para a gestão de escritórios de advocacia, projetado para operar em ambiente Windows desktop de forma autônoma ou compartilhada. Os dados estruturais do ecossistema são centralizados em um banco de dados relacional leve (SQLite), eliminando a necessidade de servidores web complexos na nuvem pública para o uso local diário, garantindo conformidade irrestrita com as diretrizes da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

2. Pré-requisitos de Infraestrutura

Antes de iniciar a instalação do Jurix v2.0, certifique-se de que as máquinas atendem aos critérios técnicos abaixo:

- **Sistema Operacional:** Windows 10 ou Windows 11 (Arquitetura de 64 bits recomendada).
- **Automação de Documentos:** Instalação ativa do *LibreOffice* no computador principal e nas estações para viabilizar a conversão automatizada das matrizes do Word (.docx) em relatórios e contratos prontos em PDF.
- **Ambiente de Rede:** Para instalações multi-usuário (em rede local), os computadores devem estar conectados à mesma rede (cabo ou Wi-Fi) com as permissões de compartilhamento de arquivos do Windows ativas.

3. Modos de Instalação Passo a Passo

O instalador unificado (Instalador_Jurix_v2.exe) gerencia o setup de maneira inteligente. Durante o assistente do Inno Setup, o usuário ou a equipe de TI deve definir o papel exato do computador na rede através da tela de arquitetura.

Modo A: Instalação como Computador Principal (Servidor / Standalone)

Utilize esta opção se este for o computador principal do escritório ou se o sistema for rodar de forma isolada em uma única máquina.

1. Execute o Instalador_Jurix_v2.exe com privilégios de administrador.
2. Aceite os Termos de Uso e a Licença e avance até a tela de **Configuração de Arquitetura de Rede**.
3. Selecione a opção: **"Computador Principal (Servidor / Standalone)"**.
4. Conclua o assistente. O banco de dados físico será gerado automaticamente no diretório local seguro da aplicação.

! AÇÃO OBRIGATÓRIA DA TI PARA USO EM REDE:

Para que outras máquinas acessem o sistema, o administrador do Windows deve acessar o caminho abaixo, clicar com o botão direito na pasta **data**, acessar as Propriedades e **Compartilhar na Rede** com permissões totais de Leitura e Gravação para os usuários do escritório.

```
%LOCALAPPDATA%\Jurix\data
```

Modo B: Instalação como Estação de Trabalho (Máquina Satélite)

Utilize esta opção para computadores secundários que precisam ler e gravar informações no Servidor Principal em tempo real (ex: recepção, sala de reuniões, outros associados).

1. Execute o instalador na máquina satélite e avance até a tela de arquitetura.
2. Selecione a opção: **"Estação de Trabalho (Máquina Satélite)"** e prossiga com a cópia dos arquivos.
3. Antes de finalizar, o assistente abrirá de forma automatizada e síncrona o **Configurador de Rede do Jurix** (Configurador_Rede.exe).
4. Na interface gráfica do configurador, selecione a opção **"Estação de Trabalho (Acessar pela Rede)"**.
5. Clique em **"Procurar na Rede"** e localize o banco de dados compartilhado do servidor (ex: \\NOME-DO-SERVIDOR\data\database.db).
6. Clique em **"Salvar Configuração"**. O arquivo de direcionamento config_rede.json será estruturado, e a instalação será encerrada com sucesso.

4. Estrutura de Diretórios e Localização de Dados

O Jurix v2.0 organiza seus módulos em locais previsíveis do sistema de arquivos do Windows para facilitar rotinas de administração:

Finalidade do Diretório	Caminho Físico no Windows
Banco de Dados e Configurações	%LOCALAPPDATA%\Jurix\data\database.db
Direcionamento de Rede (Satélites)	%LOCALAPPDATA%\Jurix\config_rede.json
Diretório de Backups Automáticos	%LOCALAPPDATA%\Jurix\data_BKP_SEGURANCA\
Modelos Customizados do Word	{Pasta_Instalacao}\templates_word\

5. Sistema de Licenciamento e Chave de Acesso

O sistema adota uma arquitetura de proteção e validação de chaves atrelada à assinatura de hardware exclusiva de cada máquina do cliente (ID único baseado no hardware físico do computador).

- **Validação de Inicialização:** Sempre que o Jurix é iniciado, o módulo `licenciamento.py` faz a leitura cruzada do ID do hardware com a chave armazenada localmente no arquivo `licenca.txt`.

- **Liberação de Novas Máquinas:** Caso o escritório adquira novas licenças ou mude de computador, o desenvolvedor ou a TI do escritório deverá gerar a contrachave correta correspondente ao ID exibido na tela de bloqueio do sistema e inseri-la no arquivo de licença local.

RECURSO DE MIGRAÇÃO AUTOMÁTICA ATIVO:

Caso o instalador detecte uma versão antiga da infraestrutura (diretório antigo *SistemaJuridico*), ele exibirá um alerta e efetuará a migração transparente e passiva de todos os clientes, processos e usuários anteriores para a nova estrutura estável do Jurix v2.0.

6. Controle de Acessos e Níveis de Permissão

Após a implantação inicial, o controle interno das operações diárias é segmentado por login obrigatório atrelado a três níveis de privilégios gerenciados no painel de administração:

1. **Admin (Administrador):** Permissão irrestrita. Único perfil autorizado a gerenciar novos usuários, alterar logs do sistema e configurar backups.
2. **Super (Operador Avançado):** Autorizado a realizar novos cadastros de clientes, editar andamentos processuais, manipular a agenda e gerar documentos contratuais.
3. **Padrão (Consulta):** Acesso restrito apenas à leitura. Perfeito para visualização de prazos da agenda na recepção, impedindo edições ou exclusões acidentais dos registros.