

### REDES DE COMPUTADORES

**GLEDSON SCOTTI** 

# Sub-Redes

Network Uma sub-rede é uma rede menor **Subnet** dentro de uma grande rede. Criar sub-redes torna o roteamento de rede muito mais eficiente.







• Para analisarmos o problema de desperdício de endereços de rede vejamos o endereço de rede classe C 192.168.10.0, onde este seja atribuído a uma rede com 100 estações. Apenas 100 dos 254 endereços permitidos são efetivamente utilizados. Consequentemente, 154 endereços são desperdiçados.

Caso surja outra rede física com menos de 154 estações, esses endereços que estão sobrando não podem ser atribuídos, pois qualquer endereço de rede somente pode ser atribuído a uma única rede física. Assim, outro endereço de rede deve ser atribuído para essa nova rede física, aumentando provavelmente ainda mais o desperdício de endereços.



• Se o número de estações da rede original aumentar de 100 para 300, apenas um endereço de rede classe B pode ser usado. Supondo que o endereço de rede classe B 172.16.0.0 tenha sido atribuído para essa rede, o desperdício é muito maior, pois um endereço classe B possui 65.534 (216-2) endereços permitidos; são, exatamente, 65.234 endereços desperdiçados.

O esquema de endereçamento IPv4 original é inviável tecnicamente, pois cada rede física deve ter um prefixo de rede único. Prefixo de rede é uma porção do endereço IP que identifica a rede de forma única e individual.



 Ao invés de considerar que um endereço IP é composto pelo identificador de rede e pelo identificador de estação, a porção do identificador de estação é dividida em duas partes:


•

- Identificador de sub-rede identifica, juntamente com o identificador de rede, a rede física de forma única e individual;
- - Identificador de estação identifica a estação (interface) dentro da respectiva rede física de forma única de individual.

•

A concatenação dos identificadores de rede e sub-rede é comumente denominada de prefixo de sub-rede.





- Ao invés de considerar que um endereço IP é composto pelo identificador de rede e pelo identificador de estação, a porção do identificador de estação é dividida em duas partes:
  - Identificador de sub-rede identifica, juntamente com o identificador de rede, a rede física de forma única e individual;
- - Identificador de estação identifica a estação (interface) dentro da respectiva rede física de forma única de individual.
  - A concatenação dos identificadores de rede e sub-rede é comumente denominada de prefixo de sub-rede.



#### Subdivisão de Redes

| Endereço de rede Classe A 28.0.0.0 | Ende | reco d | e rede | Classe / | A 28.0.0.0 |
|------------------------------------|------|--------|--------|----------|------------|
|------------------------------------|------|--------|--------|----------|------------|

00011100.00000000.00000000.00000000

N . H . H . H

00011100.00000000.00000000.00000000

N . sN . sN H . H

Neste exemplo, doze bits foram designados para indicar a sub-rede.

#### Endereço de rede Classe B 147.10.0.0

10010011.00001010.00000000.00000000

N . N . H . H

10010011.00001010.000000000.00000000

N. N. <mark>sN</mark> H. H

Neste exemplo, cinco bits foram designados para indicar a sub-rede.

#### Endereço de rede Classe C 192.168.10.0

11000000.10101000.00001010.00000000

N . N . N . H

11000000.10101000.00001010.00000000

N.N.N.sNH

Neste exemplo, três bits foram designados para indicar a sub-rede.

### Subdivisão de Redes

- Facilidade de Gerenciabilidade;
- Contenção de Broadcast;
- Segurança nos níveis inferiores da rede;



### Empréstimo de Bits

As sub-redes IPv4 são criadas usando um ou mais bits de host como bits de rede. Isso é feito estendendo a máscara de sub-rede para pegar emprestados alguns dos bits da parte do host do endereço para criar bits de rede adicionais. Quanto mais bits de host são emprestados, mais sub-redes podem ser definidas. Quanto mais bits são emprestados para aumentar o número de sub-redes, reduz o número de hosts por sub-rede.

| Bits emprestados | 1   | 2  | 3  | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| Valor            | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |




### Guia de sub-redes

| Formato com barras | /25 | /26 | /27 | /28 | /29 | /30 | N/A | N/A |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Máscara            | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255 |
| Bits emprestados   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
| Valor              | 128 | 64  | 32  | 16  | 8   | 4   | 2   | 1   |

Identificação de Máscara de Sub-rede



# Transformação Decimal Pontuado



Mask.: 255.255.255.**224** 

#### A rede precisa de 6 sub-redes de 25 hosts cada.

#### **Sub-redes:**

2 ^  $n^{\circ}$  de bits emprestados =  $n^{\circ}$  de sub-redes; 2^3 = 8

#### **Hosts:**

2 ^  $n^{\circ}$  de bits restantes - 2 = Hosts Utilizáveis 2^5 -2 = 32 - 2 = 30



#### A rede precisa de 6 sub-redes de 25 hosts cada.

| No. da sub-rede | ID da sub-rede | Intervalo de Hosts | ID do<br>broadcast |
|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 0               | 192.168.10.0   | .130               | 192.168.10.31      |
| 1               | 192.168.10.32  | .3362              | 192.168.10.63      |
| 2               | 192.168.10.64  | .6594              | 192.168.10.95      |
| 3               | 192.168.10.96  | .97126             | 192.168.10.127     |
| 4               | 192.168.10.128 | .129158            | 192.168.10.159     |
| 5               | 192.168.10.160 | .161190            | 192.168.10.191     |
| 6               | 192.168.10.192 | .193222            | 192.168.10.223     |
| 7               | 192.168.10.224 | .225254            | 192.168.10.255     |



Computação

| Formato com<br>barras    | /25 | /26 | /27 | /28 | /29 | /30 | N/A | N/A |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Máscara                  | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255 |
| Bits emprestados         | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
| Valor                    | 128 | 64  | 32  | 16  | 8   | 4   | 2   | 1   |
| Total de Sub-<br>redes   |     | 4   | 8   | 16  | 32  | 64  |     |     |
| Sub-redes<br>Utilizáveis |     | 2   | 6   | 14  | 30  | 62  |     |     |
| Total de Hosts           |     | 64  | 32  | 16  | 8   | 4   |     |     |
| Hosts<br>Utilizáveis     |     | 62  | 30  | 14  | 6   | 2   |     |     |

Um endereço class C com uma máscara /25 pega emprestado somente um bit, como mostrado na tabela acima. Entretanto, um endereço classe B com uma máscara /25 pega emprestado 9 bits.



### Dicas e Exemplos

#### **Sub-redes:**

2 ^  $n^{\circ}$  de bits emprestados =  $n^{\circ}$  de sub-redes;

 $2^3 = 8$ 

#### **Hosts:**

2 ^ nº de bits restantes - 2 = Hosts Utilizáveis

 $2^5 - 2 = 32 - 2 = 30$ 

1º Exemplo: 192.168.1.0/25

2º Exemplo: 172.16.0.0/17

3º Exemplo: 10.0.0.0/29

Quantas sub-redes tem? Quantos hosts tem cada Sub-rede?

- Há uma estação com o IP 192.168.42.130 e máscara de sub-rede 255.255.255.224.
  - Esse IP está em qual sub-rede?
  - Qual o primeiro IP válido da sub-rede?
  - Qual o último IP válido da sub-rede?
  - Qual o broadcast da sub-rede?
  - Quanta sub-redes são?