<mark>产品文档</mark>

Q 中国站 V 联系我们 V ICP备案 控制台 登录/注册

Q 在目录中筛选

- ▶ 产品概述
- ▶ 快速入门
- ▼ 操作指南
- ▶ 权限管理
- 实例管理
- ▼ 设备接入
 - 设备接入引导
- ▶ 注册产品
- ▼ 配置产品功能
- ▶ 配置物模型
- ▼ 使用消息通信Topic

什么是Topic

使用自定义Topic通信

- ▶ 基于物模型Topic通信 自动订阅Topic说明
- ▶ 消息解析
- ▶ 注册设备
- ▶ 设备获取设备证书
- ▶ 管理设备

使用设备端SDK接入

- ▶ 使用协议自主接入
- ▶ 使用云网关协议接入
- ▶ 使用云云对接SDK接入
- ▶ 设备管理
- ▶ 消息转发
- ▶ 数据服务
- ▶ 监控运维
- ▶ 设备划归
- 安全中心
- ▶ 增值服务
- 实践教程
- ▶ 开发参考
- 服务支持
- ▶ 视频专区

什么是Topic



Topic是消息发布(Pub)者和订阅(Sub)者之间的传输中介。设备可通过Topic实现消息的发送和接收,从而实现服务端与设备端的通信。为方便海量设备基于Topic进行通信,简化授权操作,物联网平台定义了产品Topic类和设备Topic。本文介 绍产品和设备Topic的定义、使用和分类。

Topic类定义

Topic类:产品维度的Topic,是同一产品下不同设备的Topic集合。一个ProductKey下有多个Topic类。一个Topic类对一个ProductKey下所有设备通用。

以下是Topic类的使用说明:

• 定义Topic类的功能。

Topic类格式以正斜线 (/) 开头并进行分层,区分每个类目。例如: /\${productKey}/\${deviceName}/user/update 。

其中,\${productKey}和\${deviceName}两个类目为既定类目;后缀和前缀类目用于区分不同功能的消息。

。 \${productKey}表示产品的标识符ProductKey。

在指定产品的Topic类中,需替换为实际的ProductKey值。

。 \${deviceName}表示设备名称 (DeviceName) 。 在产品Topic类中,\${deviceName}是该产品下所有设备的名称变量,不需要替换为实际设备名称。

- 定义Topic类的操作权限。
 - 。 发布: 产品下设备可以往该Topic类对应的设备Topic发布消息。
 - 。 订阅: 产品下设备可以订阅该Topic类对应的设备Topic, 从而获取消息。
 - 。 发布和订阅: 同时具备发布和订阅的操作权限。

Topic定义

在产品Topic类基础上,使用具体的 \${productKey}/\${deviceName} 通配一个唯一的设备,与前缀、后缀类目组成的完整Topic,就是具体设备的Topic。

设备Topic与产品Topic类格式一致,区别在于Topic类中的变量\${deviceName},在设备Topic中是具体的设备名称(DeviceName)。

例如产品 a19mzPZ*** 下设备 device1 和 device2 的具体Topic如下:

- /a19mzPZ****/device1/user/update 。
- /a19mzPZ****/device2/user/update 。

产品Topic类定义的功能和操作权限,会映射到具体的设备Topic。以下是设备Topic的使用说明:

- 具体的设备Topic可用于消息通信。
 - 重要 在进行上下行通信调试时,请确保指定的Topic具备对应的操作权限。
- 指定的设备Topic只能被指定设备用于消息通信。

例如, Topic: /a19mzPZ****/device1/user/update 归属于设备device1,只能被设备device1用于发布或订阅消息,而不能被设备device2用于发布或订阅消息。

• 您可管控单个设备的消息收发。

您可在物联网平台控制台对应实例下的**设备列表**页面,或在服务端调用DisableThing接口,禁用该设备;或在业务上管控发送给设备的消息。

生成设备Topic

设备Topic自动生成流程如下。

本页导读 (1)

Topic类定义

Topic定义

生成设备Topic

通过设备Topic通信

Topic分类和通信说明

使用限制



1. 在物联网平台控制台,创建产品。具体操作,请参见创建产品。

创建产品后,物联网平台为该产品预定义了Topic类,包含**基础通信Topic**、**物模型通信Topic**和**自定义Topic**。

您可在**产品详情**页面,单击**Topic类列表**页签,查看各功能及其Topic类。具体内容,请参见Topic分类和通信说明。您也可单击**Topic类列表**页签下的**自定义Topic**,为产品添加自定义Topic类。具体操作,请参见自定义Topic。

2. 为产品添加设备。具体操作,请参见创建设备。

添加设备后,产品的所有Topic类会自动映射到设备上,生成具体的设备Topic。产品Topic类定义的操作权限,会映射到具体的设备Topic。您无需单独为每个设备创建Topic。

- **重要。** 设备端未完成订阅Topic功能开发,且未接入物联网平台前,**设备详情**页面的**Topic列表**页签不显示已订阅的设备Topic。您可选择以下方法,订阅具有**订阅**权限的设备Topic,使**Topic列表**显示已订阅的Topic。
 - 启动设备模拟器:设备在线后,物联网平台会自动订阅该设备下具有订阅权限的基础通信Topic和物模型通信Topic,您也可使用**自定义Topic**的上行指令调试功能,订阅自定义Topic。
 - 使用MQTT.fx模拟设备接入物联网平台:设备在线后,您可使用Subscribe功能,订阅设备Topic。
 - 请参见步骤3流程说明,开发设备端SDK,使设备接入物联网平台,并激活上线,完成设备Topic订阅。
 - SubscribeTopic: 模拟或开发设备接入物联网平台在线后,您可调用该接口订阅设备Topic。
 - 。在进行上下行通信调试时,请确保指定的Topic具备对应的操作权限。 您可在**产品详情**页面的**Topic类列表**页签,查看Topic的**操作权限**。
- 3. 开发设备,将设备联网上线,接入物联网平台。

设备端如需使用物联网平台的多种功能,并实现与物联网平台的通信,要先订阅相关的Topic,并开发具有发布权限Topic的通信逻辑。开发方法,请参见设备接入Link SDK文档中各功能开发的示例代码。

- 。设备可通过发送**SUB**指令订阅指定Topic,实现从物联网平台获取消息。开发方法,请参见订阅Topic中订阅Topic的代码示例。 设备端C语言Link SDK 3.1、3.2和4.x版本已支持自动订阅Topic。支持的Topic列表,请参见自动订阅Topic说明。
 - **重要** 设备端可按需订阅物联网平台预定义的系统Topic (例如 /sys/\${productKey}/\${deviceName}/thing/service/property/set) , 但不支持设备端直接使用 /sys/\${productKey}/\${deviceName}/# 订阅以 /sys/\${productKey}/\${deviceName} 为开头的全部系统Topic。
- 。设备可通过发送**PUB**指令给具有发布权限的Topic,向物联网平台发送消息。开发方法,请参见发布消息中发送消息的代码示例。


设备认证接入物联网平台的方法,请参见设备安全认证。

设备成功订阅Topic后,您可在物联网平台控制台,在对应实例下,选择**设备管理 > 设备**,单击设备对应的**查看**,进入**设备详情**页面,单击**Topic列表**页签,在**已订阅Topic列表**查看已订阅成功的所有Topic。

说明 设备可通过UNSUB指令,取消与指定Topic的订阅关系。取消成功后,该Topic从已订阅Topic列表中删除。

通过设备Topic通信

设备接入物联网平台后,通信流程如下图所示:



通信方式	说明		
设备发送消息到物联网平台	设备通过具有发布权限Topic,向物联网平台发送消息。具体说明,请参见设备发送数据到物联网平台。 基于Topic传递数据的数据格式,请参见Alink协议下各功能的数据格式文档。		
物联网平台流转数据到服务器	物联网平台流转设备消息到企业服务器。具体操作,请参见配置AMQP服务端订阅和配置MNS服务端订阅。 您可使用规则引擎的云产品流转功能,通过数据流转规则将指定设备数据流转到消息服务(MNS)、云数据库RDS、表格存储、函数计算、时间序列数据库TSDB、云原生多模数据库Lindorm、DataHub、消息队列RocketMQ等云产品中。具体操作,请参见云产品流转(旧版)和云产品流转(新版)。 更多说明,请参见物联网平台流转数据到服务器。 基于Topic传递数据的数据格式,请参见数据格式。		
服务器远程控制设备	企业服务器调用物联网平台的云端API,向指定设备发送消息。具体说明,请参见服务器远程控制设备。		
物联网平台下发消息到设备	在物联网平台控制台,可以直接通过已订阅的Topic,向指定设备下发指令,或发送消息。 • 在 监控运维 > 在线调试 页面,可下发指令给设备,进行功能调试。具体操作,请参见功能调试。 • 在设备详情页面的 已订阅Topic列表 中,单击已订阅的自定义Topic对应的 发布消息 ,可通过该Topic从物联网平台发布一条消息到设备端。使用通配符的自定义Topic除外,具体信息,请参见带通配符的自定义Topic。		
设备与设备之间通信	将两端设备接入物联网平台,设备间的连接和通信请求都由物联网平台承担。您可以通过以下两种方式实现设备与设备间通信: • 基于规则引擎的M2M设备间通信。 • 基于Topic消息路由的M2M设备间通信。		

Topic分类和通信说明

物联网平台预定义的产品Topic类对应的设备Topic包含基础通信Topic、物模型通信Topic和自定义Topic三种类型,详细说明见下表。

类型	Topic类及数据格式	说明
基础通信Topic	OTA升级	设备OTA升级消息的Topic,包括设备上报OTA模块版本、物联网平台推送升级包信息、设备上报升级进度和设备请求获取最新升级包信息。
	设备标签	上报设备标签的Topic,上报设备的部分信息,如厂商、设备型号等。
	时钟同步	NTP服务同步请求和响应的Topic,解决嵌入式设备资源受限,系统不包含NTP服务,端上没有精确时间戳的问题。
	设备影子	设备影子数据通过Topic进行流转,包括设备影子发布和设备接收影子变更。
	配置更新	设备主动请求配置信息和物联网平台推送配置信息的Topic。 开发人员可在不用重启设备或中断设备运行的情况下,在线远程更新设备的系统参数、网络参数等配置信息。
	广播	广播Topic。调用云端API PubBroadcast向订阅了该Topic的所有设备发送广播消息,实现批量控制设备。

类型	Topic类及数据格式	说明
物模型通信Topic	属性上报	各物模型功能的Topic。 说明 在物联网平台,不可以调用Pub接口向物模型通信Topic发送消息。 在物联网平台的云端,通过物模型功能远程控制设备,请调用SetDeviceProperty或SetDevicesProperty设置设备属性值;调用InvokeThingService或InvokeThingsService调用设备服务。
	属性设置	
	事件上报	
	服务调用	
自定义Topic	自定义Topic类及格式	系统默认提供了3个自定义Topic类。您可根据业务需求,自定义Topic类。 Topic类是一个Topic模板配置,编辑更新某个Topic类后,可能对产品下所有设备使用该类Topic通信产生影响。建议在设备研发阶段设计好,设备上线后不再变更Topic类。

使用限制

一个产品下的一个Topic类对应设备Topic的数量,即为该产品下已添加设备的数量。使用Topic通信的更多限制说明,请参见Topic相关的使用限制。

← 上一篇:使用消息通信Topic 下一篇:使用自定义Topic通信 →

文档推荐

法律声明及隐私权政策 Cookies政策 廉正举报 安全举报 联系我们 加入我们

阿里巴巴集团 淘宝网 天猫 全球速卖通 阿里巴巴国际交易市场 1688 阿里妈妈 飞猪 阿里云计算 AliOS 万网 高德 UC 友盟 优酷 钉钉 支付宝 达摩院 淘宝海外 阿里云盘 饿了么© 2009-2023 Aliyun.com 版权所有 增值电信业务经营许可证: 浙B2-20080101 域名注册服务机构许可: 浙D3-20210002 京D3-20220015

🧕 🚇 浙公网安备 33010602009975号 浙B2-20080101-4

关注我们:新浪微博

联系我们

阿里云