
SAP ABAP 取数工具 操作手册（简易版）

Data Extraction Tool · User Manual (Simplified)

基于 SAP ABAP 程序 KAAP 取数配置整理
适用：SAP ECC6 / FI · MM · SD 模块审计数据提取

James Li (Gvmeakiss)
更新日期：2026-08-16

github.com/Gvmeakiss/sap-abap-data-extraction

本手册为无第三方标识的重制版，仅供学习与交流；内容源自原始操作步骤，不涉及任何机构内部保密信息。

本工具用于在 SAP ECC6 系统中按审计口径提取 FI / MM / SD 模块数据。主界面由 5 个功能部分组成，标准执行顺序如下：

- Upload：上传 XML 配置文件
- Config：配置参数并保存变式
- Scheduling：创建后台 Job 排程
- Monitoring：监控 Job 运行状态
- Download：将数据文件下载到本地

以下按顺序说明每个界面的关键操作点。

步骤 1

Upload — 上传 XML 配置文件

首次运行或 XML 配置文件有更新时，需先进入 Upload 界面上传配置。

- 1 点击 Upload 按键，进入上传界面。
- 2 在 Upload Filepath 处选择本次使用的 XML 配置文件（如 FI_SAP_ECC6.xml、MM_SAP_ECC6.xml 或 SD_SAP_ECC6.xml）。
- 3 在 Metadata Profile 处为上传的配置命名，例如 FI、MM、SD，便于后续在 Config / Scheduling 中识别。
- 4 点击 Execute 执行上传。
- 5 如出现警告信息，点击 Continue 继续。
- 6 上传完毕后，点击 Exit 退出上传界面。

提示：若此前已上传过同一 XML 文件且文件内容未更新，可直接跳过本步骤。

步骤 2

Config — 配置取数参数并保存变式

上传配置后，进入 Config 界面设置取数范围、输出路径等参数，并保存为变式（Variant）供 Scheduling 调用。

- 1 点击 Config 按键，进入配置界面。
- 2 在 Metadata Profile 下拉框中选择目标配置（如步骤 1 中命名的 FI / MM / SD）。
- 3 点击刷新按键，工具会自动读取 XML 中配置的参数信息。

Constraints 区域

- 按取数需求填写或修改财年、公司代码、期间等筛选条件。
- 若涉及销售、采购等业务数据提取，还需点击 Company Code Organizational Units 区域的相应按键，核对并修改工具自动识别的内容。

Destination 区域

- Export Directory：填写 SAP 服务器上用于存放提取数据的文件夹路径。取数账号必须对该路径具有读写权限，且路径剩余空间充足。
- Filename Prefix：设置数据文件前缀。同一批次提取的所有输出文件名均会带此前缀，便于后续识别与归档。
- Clean Directory Before Extraction：勾选后，工具会先在存储路径下删除所有带此前缀的文件，再执行新的数据提取。

Table Groups 区域

该区域展示本次将要提取的 SAP

表及字段清单。请不要手动修改该部分内容；如对字段口径有疑问，请核对 XML 配置或联系配置维护人员。

保存变式

- 参数检查/修改完毕后，点击 Save Variant（保存变式）按键。
- 在变式界面中输入变式名与描述，并将 Screen Assignment 中的所有项目全部勾选。
- 点击保存，完成变式创建。

配置保存为变式后，进入 Scheduling 界面创建 SAP 后台 Job，实际执行数据提取。

- 1 点击 Scheduling 按键，进入排程界面。
- 2 Program Variant：选择步骤 2 中保存的变式。
- 3 Job name：为本次后台 Job 设置一个易于识别的名称。
- 4 Job class：建议设置为 C（运行优先级最低），以最大程度降低对 SAP 生产系统性能的影响。
- 5 Exec. Target：选择目标运行系统。
- 6 Scheduled Start：可设置 Job 的运行日期与时间；留空则表示立即运行。
- 7 点击 Execute 提交 Job。

步骤 4

Monitoring — 监控 Job 运行状态

Job 提交后，进入 Monitoring 界面查看运行状态与取数文件信息。

- 1 点击 Monitoring 按键，进入监控界面。
- 2 界面会列示所有相关 Job 信息，可点击刷新按钮更新状态。
- 3 观察 Status 列指示灯：
 - 绿灯：Job 已成功运行完毕，可进入 Download 步骤下载数据。
 - 黄灯：Job 正在运行，请等待。
 - 红灯：Job 运行出错，请点击 Job Log 查看错误信息并排查原因。

建议：将该界面信息拷贝到 Excel，并连同数据文件一起发送/归档，便于后续数据处理与复核。

Job Detail

勾选目标 Job

项目，点击放大镜按钮，界面会列示本次取数生成的具体文件信息。同样建议将该信息拷贝到 Excel 后一并归档。

步骤 5

Download — 下载数据文件到本地

Job 运行成功后，进入 Download

界面将服务器上的数据文件下载到本地电脑；若可直接访问服务器路径并拷贝文件，也可跳过本步骤。

- 1 点击 Download 按键，进入下载界面。
- 2 Source Folder On Application Server：输入服务器上数据存储的文件夹路径。
- 3 Target Folder（front end）：选择本地电脑用于保存下载文件的文件夹路径。
- 4 Filter For File Types：选择 ALL。
- 5 File Selection：勾选需要下载的文件，包括数据 ZIP 文件和 TXT log 文件。
- 6 点击 Execute 开始下载。

Thank You

如有问题或建议，欢迎在 [GitHub 项目页面](#) 提交 Issue 或联系维护人员。

github.com/Gvmeakiss/sap-abap-data-extraction

本手册内容基于公开整理，仅供学习与交流；如需用于正式审计项目，请结合客户实际 SAP 配置与内部控制要求进行调整。