#### 第2课 从实模式到保护模式

《跟着瓦利哥学写OS》

#### 联系方式

- 自己动手写操作系统QQ群:82616767。
- 申请考试邮箱:sangwf@gmail.com
- 所有课程的代码都在Github:

https://github.com/sangwf/walleclass

### 思考题回顾

- 。我们在实验2中,我们使用jmp Loop1,可以用jmp BOOTSEG: Loop1吗,这有什么差异?
- 为什么现代操作系统中,不使用BIOS提供的硬件访问接口,而是重新实现一套?

## 回顾实模式

- 地址换算:段选择符 \* 16 + 偏移地址
- 最多寻址20位,即1M访问空间
- 思考:这种模式有什么问题?

### 实模式的问题

- 能访问的内存太小,只有1M
- 缺乏保护,程序间可以互相操作,不安全
  - ø 如:ox1001:ox0010和ox1000:

oxoo2o访问的地址一样。

### 保护模式的解决之道

- ø 地址变为32位,EIP、EAX、ESP。。。
- 复用段寄存器(CS、DS、SS。。。)
- 但表达的含义变了,成了一个段选择符(索引)。
- 从哪里选择呢?

#### 

- @ Global Descriptor Table:全局描述符表
- 段的详细信息在C→T中记录,包括:段的起始 地址,限长,访问权限控制等。
- 就是一个大数组,每一条就是一个段描述符。

## 插入内容:字节序

◎ 对于超过一个字节的数据,我们先放哪一头到低地址?如 0x12345678,存放在其实地址ox0000000中会是怎 么样的?

@ A: 0x12 0x34 0x56 0x78


@ B: 0x78 0x56 0x34 0x12

▶ 注意:字节是内存寻址的最小单位。而不是bit,或者一个 16进制数的1位。


# 插入内容:字节序

- 英特尔坚持低地址放不重要的数(Ox78)
- 网络传输坚持先传输重要的数 (ox12)
- o Little-Endian VS Big-Endian
  - 来源于《格列佛游记》
  - Endian:"端"


#### 段描述符通用格式



## 代码段




# 数据段



### 段选择符

- 共包括三个部分:
  - GDT/LDT表索引号
  - ◎ TI: ○表示GDT, 1表示LDT (暂时不用)
  - ◎ RPL:请求特权级




### 段选择符

- ◎ 例子:
  - 全局描述符表中的第1项: 00001 0 00 = 0x08

15 3 2 1 0 描述符索引 TI RPL

# 特权级



#### CPL/RPL/DPL

- CPL:当前特权级(Current Privilege Level),存放于CS的低2位中。
- RPL:请求特权级(Requested P L), jmp调用的描述符的低2位中。
- DPL:描述符特权级(Descriptor P L),存放于 段描述符中。

#### CPL/RPL/DPL

- ② 20岁的亚里沙到了谈婚论嫁的年纪,她可以号称自己是20/30/40,去找一个40岁的钻石王老五。
- 警察叔叔可能会管。
- 王老五可能喜欢越小越好的,也可能只喜欢和自己年龄一致的。

#### CPL/RPL/DPL

- 我们暂时忽略各种组合的可能,等到用的时候再看。
- 在出现时,都将这三者设为○,即最高权限级别,跳过这一问题。
- 做个baby os, 没必要考虑那么多复杂的情况。

## 如何进入保护模式

- 1,设置GDT描述符表,通过LGDT加载表。
- 2,将寄存器CRO的PE位设置为1,进入保护模式。
- 3, 紧跟一条jmp指令, 使用一个段选择符, 跳转到保护模式下的有效代码段。
- 4, 进入保护模式。

# 第一个实验

保护模式下,在屏幕打印一个字符串Hello,world!

# 代码 () () () () ()

```
1 BOOTSEG equ 0x07C0 ;宏定义,用于初始化ES
3 ;使用bios中断0x13,功能号(AH = 2)进行软盘读取
4 mov dx, 0x0000 ; DH = 0, 磁头号
              ;DL = 0, 驱动器号
5
6 mov cx, 0x0002; CH, 10位磁道号低8位
              ; CL - 位 7、 6是 磁 道 号 高 2位
              ;CL - 位5~0表示扇区号(从1开始)
8
9
              ;本指令表示读取0号驱动器0号磁道第2号扇区
10
           ; 第 1 扇 区 就 是 boot 扇 区
11 mov ax, 0x1000;设置拷贝的目的地段描述符为0x1000
12 mov es, ax
13 xor bx, bx ;设置bx为0, [es:bx]表示目的地内存地址
14
          ; 即 0x1000 * 16 + 0 = 0x10000
15 mov al, 1 ;读取的扇区数为1
16
              ;注意: 如果读取的内容超过512byte,则加大
17 mov ah, 0x02 ; AH = 2, 表示读扇区
18 int 0x13
```


# 代码 () () () ()

```
20 cli ; 关闭中断
21 mov ax, 0x1000
22 mov ds, ax
23 xor ax, ax; 移动到内存0地址
24 mov es, ax
25 mov cx, 128;移动128个double word(4 bytes)
26 sub si, si
27 sub di, di
28 rep movsd
29
30 mov ax, BOOTSEG
31 mov ds, ax;要访问内存数据,则需设置数据段
32 lidt [idt_48];加载中断表,请忽略,以后会讲
33 lgdt [gdt 48];加载GDT描述符
34
35
36 mov eax, cr0
37 or al, 1; 将保护模式的标记PE设置为1
38 mov cr0, eax
```

# 代码 (books)

```
40 ;这里加dword是为了生成一个32位偏移地址的指令41 ;这条指令执行的时候,已经是在保护模式了42 ;是利用了CPU预取的机制,在执行mov cr0, eax时,43 ;就将其读入了指令寄存器44 ;0x0008表示GDT中第一个描述符45 ;0x00000000是跳转的32位偏移地址,有效的46 jmp dword 0x0008: 0x00000000
```


## 代码段



# 代码 () () () ()

```
48 ;注意: 以下 GDT的 设置一定要对照格式图表
49 gdt:
     dw 0, 0, 0, 0;第0个描述符, 不使用
50
51
   ; 第 一 个 描 述 符 (0x08) , 表 示 代 码 段
52
53
     dw 0x07FF;段限长低16位,则段限长为:
54
            7(0x07FF + 1) * 4KB = 8MB
     dw 0x0000 ;基地址低16位0, 所以基地址为0
55
56
     dw 0x9A00 ; 0x9A = 1001 1010
             ; 高 4位 分 别 表 示 P = 1段 在 内 存 中
57
              ; DPL = 0, 最高权限
58
              ; S = 1, 非系统段
59
              ;且TYPE的bit 3为1,表示代码段
60
61
             ; 低 8位表示基地址23~16为0
     dw 0x00C0 ; 高 8位表示基地址31~24为0
62
              ;G标志 (bit 7) = 1,表示颗粒度为4KB
63
              ;注意:保护模式下颗粒度一般都设4KB
64
              ;最后4位为0,表示段限长19~16位是0
65
```

# 数据段



# 代码 () () ()

```
;第2个段描述符(0x10),表示显卡内存
67
     ;显卡默认在CGA模式,字符彩屏
68
     ;映射在内存地址0xb8000~0xc8000,共16K
69
     ;我们只用前面的4K
70
  ; 所 以 颗 粒 度 G = 1, 且 段 限 长 Limit = 0
71
72
  dw 0x0002
73
  dw 0x8000
74
   dw 0x920B ; 0x92 = 1001 0010
              ;S = 1且 TYPE (bit 3) 为 0,表示数据段
75
76
              ;DPL = 0
              ;E = 0, 表示地址是从小往大增长
77
              ; W = 1表示可写入
78
79
     dw 0x00C0
80
81 end gdt:
82
83 idt 48:
84
    dw 0
85 dw 0
86 dw 0
```

## 代码 () () ()

```
88 gdt 48:
89
     dw (end_gdt - gdt) - 1 ; gdt的限长
                        ; - 1的作用和段描述符的Limit类似
90
                        ;都是表示最后一个有效的地址(<=)
91
     dw BOOTSEG * 16 + gdt ; gdt的起始地址
92
93
     dw 0
94
  times 510 - ($ - $$) db 0 ;填充一堆的0
                       ;$表示当前位置,$$表示文件头部
96
97 db 0x55
98 db 0xAA;上面两行用于设置引导扇区的标识
```

#### 代码

# (princhello pes)

```
1 KERNEL SEL equ 0x08
2 SCREEN SEL equ 0x10
3
4 bits 32 ;这是32位的指令
5 mov eax, SCREEN SEL
6 mov ds, eax
8 mov eax, 0
9 mov byte [eax], 'H'
10 mov byte [eax + 1], 0 \times 02; color
11 add eax, 2
12 mov byte [eax], 'e'
13 mov byte [eax + 1], 0x02; color
14 add eax, 2
15 mov byte [eax], 'l'
16 mov byte [eax + 1], 0x02; color
17 add eax, 2
18 mov byte [eax], 'l'
19 mov byte [eax + 1], 0 \times 02; color
20 add eax, 2
```

#### 代码


# (princhello pes)

```
36 mov byte [eax], 'r'
37 mov byte [eax + 1], 0x02; color
38 add eax, 2
39 mov byte [eax], 'l'
40 mov byte [eax + 1], 0x02; color
41 add eax, 2
42 mov byte [eax], 'd'
43 mov byte [eax + 1], 0x02; color
44 add eax, 2
45 mov byte [eax], '!'
46 mov byte [eax + 1], 0x02 ; color
47
48 LOOP1:
49 jmp LOOP1
```

## 生成软盘镜像

- ◎ 汇编:
  - o nasm -f bin books -o bookbin
  - o nasm -f bin printhello\_pe.s -o printhello.bin
- 生成镜像:
  - o cat boot.bin printhello.bin > system.bin
  - dd conv=sync if=system.bin
     of=helloboot.img bs=1440k count=1

# 运行结果



### 实验总结

◎ 这里已经牵涉到了程序的"链接"。

#### 思考

● 在实验中,我们是将第2扇区先加载到 ox10000,然后再复制到ox00000的,为什 么不直接加载到ox00000?

### 扩展阅读

- 深入浅出保护模式:http://hi.baidu.com/sangwf/ item/7093d43e755b544a3075a193
- 从实模式到保护模式那令人激动的一跳:http://hi.baidu.com/sangwf/item/dc50b73f11bf7ec02e8ec29c
- 数据段描述符中的E、D/B、G及Limit四者的关系:
  http://hi.baidu.com/sangwf/item/
  782319e6a78c66f6e0a5d4bb

谢谢!