MailPilot v12.7

Uzivatelsky navod

Aktualizace: 24.08.2026

Co v navodu najdete

- Role bezny uzivatel / administrator
- Prvni nastaveni databaze a e-mailu
- Denni stav, Uzaverka, Special, Hromadna zprava
- Prehled automailu a rucni opakovani
- Vzhled aplikace a klavesove zkratky
- JidelnaSQL warning a testovaci tlacitka

Tip: V aplikaci otevrite Nápověda v levem menu (F1).

MailPilot v12.7 - Uzivatelsky navod

Toto je plnohodnotny provozni navod pro kazdodenni praci v MailPilot v12.7.

Navod je psany krokove tak, aby podle nej sel aplikaci nastavit i obsluhovat

novy uzivatel bez predchozi zkusenosti.

1) Co aplikace resi

MailPilot slouzi k:

- vytvareni denniho PDF prehledu porci
- odesilani denniho prehledu e-mailem
- mesicni uzaverce
- vykazu Z 17-01
- hromadnemu rozesilani zprav
- sledovani stavu automatickeho odesilani

2) Rezimy pristupu

Bezny uzivatel

Bezny uzivatel standardne pracuje v sekcich:

- Denni stav
- Uzaverka
- Special
- Hromadna zprava
- Prehled

Administrator

Administrator ma navic pristup do sekce Administrace:

- Databaze
- E-maily
- Planovac
- PDF
- Vzhled
- Bez GUI
- Pokrocile

Vstup do administrace je chraneny heslem.

Administrace se pri necinnosti automaticky uzamkne po 60 sekundach.

3) Prvni spusteni - kompletni nastaveni krok za krokem

Krok 1: Vstup do administrace

1. Kliknete na tlacitko `Administrace` v horni liste.
2. Pri prvnim otevreni nastavte heslo administratora.
3. Po dokonceni zustane administrace odemcena.

Krok 2: Databaze

1. Otevrete `Administrace -> Databaze`.
2. Vyplnte Server, Port, Databazi, Uzivatele a Heslo.
3. Kliknete na `Test pripojeni`.
4. Overte, ze se v horni liste zobrazi `Pripojeno`.

Krok 3: E-maily

1. Otevrete `Administrace -> E-maily`.
2. Vyplnte odesilatele.
3. Ulozte Resend API klic.
4. Pro kazdou funkci nastavte prijemce a text.

Krok 4: Planovac

1. Otevrete `Administrace -> Planovac`.
2. V casti `Nova uloha` nastavte nazev, funkci, plan, cas a spoustec.
3. Kliknete na `Pridat ulohu`.
4. Kliknete na `Ulozit planovac`.

Krok 5: Vzhled

1. Otevrete `Administrace -> Vzhled`.
2. Nastavte motiv, velikost UI a pismo.

Krok 6: Pokrocile

1. Otevrete `Administrace -> Pokrocile`.
2. Zkontrolujte mapovani kategorii pro Z 17-01.
3. Nastavte cestu k `dashboard.template.html`.

4) Bezna denni prace

Varianta A: Vytvorit jen PDF

1. Otevrete `Denni stav`.
2. Zvolte datum a kategorie.
3. Kliknete `Vytvorit PDF`.

Varianta B: Vytvorit PDF a odeslat

1. Otevrete `Denni stav`.
2. Zvolte datum a kategorie.
3. Kliknete `Vytvorit PDF a odeslat`.
4. Pri chybe zkontrolujte `Prehled`.

5) Mesicni uzaverka

1. Otevrete `Uzaverka`.

2. Nastavte mesic a rok.
3. Zkontrolujte vystupni cestu.
4. Spustte generovani.

6) Rocni vykaz Z 17-01

1. Otevrete `Special`.
2. Nastavte rok vykazu a kategorie.
3. Vytvorte PDF vykaz.

7) Hromadna zprava

1. Otevrete `Hromadna zprava`.
2. Nactete prijemce a zvolte filtr.
3. Vyplnte predmet a text.
4. Odeslete zpravu.

8) Prehled automailu

V sekci `Prehled` uvidite:

- datum posledniho uspesneho odeslani
- datum/cas dalsiho behu
- nazev aktivni ulohy
- posledni chyby
- tlacitko pro rucni opakovani

9) Planovac - ovladani uloh (v12.7)

Planovac je v teto verzi zjednoduseny na jasne ovladani vybrane ulohy:

- `Spustit` - okamzite spusti vybranou ulohu
- `Povolit/Zakazat` - prepne aktivitu vybrane ulohy
- `Odstranit` - smaze vybranou ulohu (s potvrzenim)

Dulezite:

- Tlacitka jsou aktivni az po vyberu radku v seznamu.
- Zmeny v seznamu uloh potvrdte tlacitkem `Ulozit planovac`.

10) JidelnaSQL warning - pravidla a testovani

Automaticke pravidlo

1. Warning se zobrazi pri chybe automatickeho exportu/mailu.
2. Pri stavu SKIP (napr. ne-varny den) se warning nezobrazi.
3. Po uspesnem automatickem odeslani se warning odstrani.

Rucni test

V `Administrace -> Pokrocile`:

- `Test: Show warning`

- `Test: Show sample error...`
- `Test: Clear warning`

Po aktivaci warningu se tlacitka vizualne prepnou:

- Show tlacitka zcervenaji
- Clear tlacitko zezeleni

11) Vzhled a citelnost

V `Administrace -> Vzhled` nastavite:

- motiv (Svetly/Tmavy/Systemovy)
- velikost UI 90-160 %
- pismo (normalni, tucne nadpisy, tucne texty, oboje)
- vlastni barevne schema

Zkratky:

- `Ctrl +` zvetsi rozhrani
- `Ctrl -` zmensi rozhrani
- `Ctrl 0` vrati 100 %

12) Co se uklada mezi spusteni

MailPilot si pamatuje:

- velikost okna
- pozici okna
- maximalizovany stav
- vybrany motiv a zvetseni

13) Incident postupy

Nepodarilo se odeslat e-mail

1. Otevrete `Prehled` a prectete chybu.
2. Zkontrolujte API klic a prijemce v `Administrace -> E-maily`.
3. Po oprave provedte rucni opakovani.

Nefunguje spojeni na DB

1. Otevrete `Administrace -> Databaze`.
2. Zkontrolujte host/port/uzivatele/heslo.
3. Spustte znovu `Test pripojeni`.

Warning v JidelnaSQL nereaguje

1. Overte cestu k `dashboard.template.html`.
2. Spustte `Test: Show warning`.
3. Pro reset spustte `Test: Clear warning`.

14) Napoveda v aplikaci

- `Nápoveda` v levem menu (F1)
- `Nápoveda -> O aplikaci`

Tento dokument je hlavni provozni manual pro MailPilot v12.7.