TP2- Administration de bases de données Oracle Gestion des tablespaces

- 1) créez des tablespaces permanents avec les noms et le type de stockage suivants :
 - a. RBS pour les rollback segments avec stockage par défaut, mais activation de la non augmentation de la taille d'extension.
 - b. DATA01 pour les tables avec stockage par défaut.
 - c. DATA02 pour les grands objets avec stockage.
 - d. TEMP pour les segments temporaires (la non augmentation de la taille d'extension est activée).
 - e. INDX01 pour les index avec stockage par défaut (activez l'extension automatique de 500k si des extensions supplémentaires sont requises)
 - f. RONLY pour les tablespaces en lecture seule avec stockage par défaut.

connect sys/oracle as sysdba;

CREATE TABLESPACE RBS DATAFILE '/home/disk1/user10/DATA/DISK2/rbs01.dbf' SIZE 3M DEFAULT STORAGE (PCTINCREASE 0);

CREATE TABLESPACE DATA01 DATAFILE '/home/disk1/user10/DATA/DISK4/data01.dbf' SIZE 2M;

CREATE TABLESPACE DATA02 DATAFILE '/home/disk1/user10/DATA/DISK5/data02.dbf' SIZE 1M MINIMUM EXTENT 100K;

CREATE TABLESPACE TEMP DATAFILE '/home/disk1/user10/DATA/DISK3/temp01.dbf SIZE 2M DEFAULT STORAGE (PCTINCREASE 0);

CREATE TABLESPACE INDX01 DATAFILE '/home/disk1/user10/DATA/DISK3/indx01.dbf' SIZE 1M AUTOEXTEND ON NEXT 500K;

CREATE TABLESPACE RONLY DATAFILE '/home/disk1/user10/DATA/DISK1/ronly.dbf' SIZE 1M;

SELECT file_name, tablespace_name, bytes, autoextensible, increment_by FROM DBA DATA FILES;

Sol8

2) Allouez 500k supplémentaires au tablespace DATA02 et vérifiez le résultat.

```
connect sys/oracle as sysdba;
ALTER DATABASE DATAFILE
'/home/disk1/user10/DATA/DISK5/data02.dbf' RESIZE 1500K;
set charwidth 40
SELECT name, bytes, create bytes FROM v$datafile;
```

3) Déplacer INDEX01 vers Disk6 :

connect sys/oracle as sysdba; ALTER TABLESPACE indx01 OFFLINE;

SELECT name, status FROM v\$datafile;

!cp /home/disk1/user10/DATA/DISK3/indx01.dbf
/home/disk1/user10/DATA/DISK6/indx01.dbf
!chmod 660 /home/disk1/user10/DATA/DISK6/indx01.dbf

ALTER TABLESPACE indx01

RENAME DATAFILE

'/home/disk1/user10/DATA/DISK3/indx01.dbf' TO

'/home/disk1/user10/DATA/DISK6/indx01.dbf';

ALTER TABLESPACE indx01 ONLINE;

SELECT name, status FROM v\$datafile;

4) Mettre le tablespace RONLY en lecture seule après y avoir créé une table. Tentez de créer une table supplémentaire. Que se passe-t-il et pourquoi ?

connect sys/oracle as sysdba; CREATE TABLE t1 (t1 number) TABLESPACE ronly; ALTER TABLESPACE ronly READ ONLY; SELECT name, enabled, status FROM v\$datafile; CREATE TABLE t2 (t2 number) TABLESPACE ronly; DROP TABLE t1;

5) Supprimer le tablespace RONLY et vérifier-le.

connect sys/oracle as sysdba; DROP TABLESPACE ronly INCLUDING CONTENTS; SELECT * FROM v\$tablespace; !rm \$HOME/DATA/DISK1/ronly.dbf