3.2 IP 地址分类与 IP 数据包的组成(IPv4)

实验三 基本报文分析

【实验目的】

- 1、理解 IP 层的作用以及 IP 地址的分类方法;
- 2、理解子网的划分和子网掩码的作用;
- 3、掌握 IP 数据包的组成和网络层的基本功能;

【实验学时】

4 学时

【实验环境】




图 3-2 实验拓扑图

【实验内容】

- 1、学会根据 IP 地址的分类方式区分各类 IP 地址;
- 2、掌握 IP 数据报的格式、长度以及各字段的功能;
- 3、学会利用子网掩码确定 IP 地址的网络号、子网号和主机号;
- 4、学会分析给定数据包的 IP 首部信息;
- 5、学会手工计算 IP 校验和的方法;

【实验流程】




图 3-3 实验流程图

【实验原理】

网际协议 IP 是 TCP/IP 协议栈的心脏,也是网络层中最重要的协议。目前几乎所有的上层网络协议都是基于 IP 协议。在接收数据的时候,网络层接收由数据链路层发送的数据包进行解封装,并把该数据包发送到更高层——传输层,在发送数据的时候,网络层接受由传输层发送的数据包进行 IP 封装,然后把数据报交给下层——数据链路层。

IP 协议处于 TCP/IP 协议栈的网际层,用于管理数据通信中源端和目的端之间的报文传送,是互联网最重要的网际协议。IP 地址是也叫逻辑地址,用于在网络中标识主机。在 IP 网络中,主机之间进行通信时使用 IP 地址来指定接收端的主机地址。

数据进行封装过程中, IP 层负责将数据封装成 IP 包, IPv4 数据包报文格式如下图所示。




图 3-4 IP 报文格式

如上图所示,在 IP 包中,各字段含义如下所述:

- 版本:长度为4比特,含义为版本号,对于IPv4来说,版本号为4。
- 报头长度:报头长度字段为 4 比特,用于表示 IP 报头长度,在 IPv4 中,由于选项字段长度可变,因此,报头长度并不固定,报头字节长度为这一字段值的 4 倍。
- 业务类型:业务类型字段长度为8比特,主要用于标识QOS服务等级。
- 总长度: 总长度字段共 16 比特,因此 IP 报的最大长度为 65535 字节。
- 标识符 (Identifier): 长度 16 比特。该字段和标识及分段偏移字段联合使用,对大的上层数据包进行分段(fragment)操作。
- 标记 (Flags): 长度 3 比特。该字段第一位不使用,第二位是 DF 位,DF 位设为 1 时表明路由器不能对该上层数据包分段。如果一个上层数据包无法在不分段的情况下进行转发,则路由器会丢弃该上层数据包并返回一个错误信息。第三位是 MF 位,当路由器对一个上层数据包分段,则路由器会在除了最后一个分段的 IP 包的包头中将 MF 位设为 1。
- 分段偏移(Fragment Offset): 长度 13 比特。用于指明分片 IP 包在原 IP 包中的偏移量。由于 IP 包在网络上传送的时候不一定能按顺序到达,这个字段保证了目标路由器在接受到 IP 包之后能够还原分段的上层数据包。当某个包含分段的上层数据包的 IP 包在传送时丢失,则整个一系列包含分段的上层数据包的 IP 包都会被要求重传。
- 生存时间 (TTL): 长度 8 比特。当 IP 包进行传送时,先会对该字段赋予某个特定的值。当 IP 包经过每一个路由器的时候,路由器会将 IP 包的 TTL 值减少 1。如果 TTL 减少为 0,则该 IP 包会被丢弃。这个字段可以防止由于路由故障而导致 IP 包 在网络中不停被转发。
- 协议号 (Protocol): 长度 8 比特。标识了上层所使用的协议。
- 报头校验和(Header Checksum): 长度 16 位,由于 IP 包头是变长的,所以提供一个头部校验来保证 IP 包头中信息的正确性。
- 源和目标地址(Source and Destination Addresses): 这两个地段都是 32 比特。
 标识了这个 IP 包的起源和目标地址。
- 可选项(Options): 这是一个可变长的字段。该字段由起源设备根据需要改写。

【实验步骤】

步骤一:设定实验环境

- 1、参照实验拓扑连接网络拓扑;
- 2、配置 PC 机及路由器 IP 地址;

RA(config)#interface FastEthernet 0/0

RA(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

RA(config)#interface FastEthernet 0/1

RA(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0

3、在交换上配置端口镜像

S3750#

S3750#configure terminal

S3750(config)#monitor session 1 destination interface FastEthernet 0/24

S3750(config)#monitor session 1 source interface FastEthernet 0/1 – 10 both

步骤二: 利用网络协议分析软件捕获并分析 IP 数据包

- 1、在某台主机中打开网络协议分析软件,在工具栏中点击"开始",待一段时间后,点击"结束",
 - 2、在捕获到数据包中,选择 IP 数据包进行分析,如下图所示。



图 3-5 IP 数据包分析

分析捕获到的 IP 数据包,因此在本实验中,只分析数据的的 IP 包头部分。

- 版本信息: 4, 标识此报文为 IPv4 报文。
- 头部长度: 5, 标识 IP 报头长度为 5 个 32 比特。在上图中, IP 报头最末端为 01 FF, 整个 IP 包头长度为 20 字节, 共 160 位, 即 32 比特的 5 倍。
- 区分服务类型: 0, 在此报文中不涉及服务质量的区分。
- 总长度: 60,表示总长度为60字节。
- 标识: 0X1F06, 此数据包没有进行分片。
- 标志: 2, 二进制为 010, 表示此数据包不可分片。
- 分段偏移量: 0X0000, 此数据包没有进行分片。
- 生存时间: 127,每经过一个路由器,生存时间减 1,当生存时间减小为 0 时,数据包被丢弃而不被转发。
- 源 IP 地址:此字段显示了数据包的源地址。
- 目的 IP 地址:此字段显示了数据包的目的地址。
- 其他:此包头中,没有选项字段,没有填充字段。IP 报头之后的部分为 IP 包中的数据部分。

步骤三: 利用网络协议编辑软件编辑并发送 IP 数据包

1、在主机 PC1 打开网络协议编辑软件,在工具栏选择"添加",建立一个 IP 数据包。

- 2、填写"源物理地址":可以在地址本中找到本机的 MAC 地址,然后左键选择,点击"确定"加入地址。
- 3、填写"目的物理地址": 可以在地址本中选择 PC2 的 MAC 地址, 然后左键选择并单击"确定"加入地址。
 - 4、填写"类型或长度": 该字段值为 0800。

配置完成后,在数据包编辑区中会出现 IP 层各个字段及其默认值,如下图所示。




图 3-6 编辑 IP 数据包

填写 IP 协议头信息:

- 版本号和首部长度:版本号为 4,首部长度 5(即 20 个字节)。
- IP 头长度填入 5,如果没有选项, IPv4 包头长度为 20 字节,为 5 个 32 比特长度。
- 服务类型(TOS): 00。
- 总长度:该值为 IP 首部长度加上数据部分的长度:如果没有数据该字段应为 20, 否则加上数据的长度,此处可以选用默认值。
- 标识字段:可以采用默认值,或任意值,例如 0。
- 标志字段:可以采用默认值。
- 生存时间:可以采用默认值 128。
- 协议类型:即 IP 携带的上层协议类型(例如: TCP 为 6, UDP 为 17, ICMP 为 1): 本实验填 6, 协议分析软件会自动将上层协议设为 TCP。
- 首部校验和: 先添 0, 等全部字段填完后再计算。
- 源 IP 地址:注意,网络协议编辑软件可以编辑本机发送 IP 数据包,也可以编辑另一台机器发送 IP 数据包,所以,源 IP 地址字段可以填写本机 IP 地址,也可以填

写其它机器的 IP 地址(注意协议分析器的过滤器设置);

● 目的 IP 地址: 从地址本中选择 PC2 的主机的 IP 地址, 左键选定, 点击确定后"添加": 注意源目的 IP 地址的配置要与源目的 MAC 地址相符。

当上述各字段值均已填写完毕后,可以计算"校验和",校验和的计算有两种方法

- 方法一: 手工计算,首先把校验和字段置为 0,然后对 IP 协议头中的每个 16 比特进行反码求和(整个首部看成是由若干个 16 比特的字组成),然后取反,结果即校验和的值。
- 方法二:利用网络协议编辑软件提供的工具计算,左键点击工具栏的"校验和"即可。

如果要编辑多个 IP 数据包,可重复上述步骤。

点击工具栏或菜单栏中的"发送",在弹出的对话框中配置发送次数,然后选择"开始"按 钮,发送帧序列,如下图所示。



图 3-7 发送 IP 数据包

在 PC2 中用协议分析器截获数据包并分析, 捕获到的报文如下图所示。



图 3-6 捕获到的 IP 报文

分析捕获到的数据包的 IPv4 报头部分

- 版本信息: IPv4 报文的版本信息为 4。
- 头部长度: IPv4 报头不含选项和填充字段长度为 20 字节,是 32 比特的 5 倍。

- 总长度: 总长度包含 IP 报头长度和 IP 包中的数据长度,协议分析软件将 IP 发送时自动将上层协议选择为 TCP,因此数据内容为 TCP 报头共 20 字节以及 20 字节数据,因此接收到的 IP 报文长度为 60 字节。
- 标识、标识、分段偏移量:均与分片有关。
- 生存时间:由于数据包从源端到目的端没有经过任何路由器的转发,TTL 值不变为 128。
- 校验和:由于发包过程中,标识位和分段偏移修改,因此校验和也和发送的数据稍有不同。
- 源目标地址:源目标地址在 IP 包的发送过程中不做修改。

用同样的方法,在 PC1 中编辑 IP 包,将目的 MAC 地址和目的 IP 地址修改为 PC3 的地址,发送数据包。注意,封装 IP 包发往不同网段的目的主机时,目标 MAC 地址选择网关的 MAC 地址,地址本中找不到不同网段的 IP 地址时,手工输入目的 IP 地址。编辑的数据包如下图所示。




图 3-7 发往不同网段的 IP 包

在 PC3 中用协议分析软件抓包并分析,如下图所示。




图 3-8 捕获发自不同网段数据包分析

在上图中可以看到,和发往相同网段的数据包并无太多不同,主要区别在于:

- 接受报文中的源目的 MAC 地址与发送的源目的 MAC 地址不同。
- 生存时间:发送数据包的 TTL 值为 128,接受方为 127,因为从拓扑中可以看到数据从 PC1 发送到 PC3,需要经过一个路由器,因此 TTL 值减 1。

步骤四:运行 ipconfig 命令

ipconfig 命令在主机中用于查看本机的网络配置,包括主机的 IP 地址、MAC 地址、网 关、DNS 配置等信息。

1、在运行中输入 cmd, 出现界面后输入 ipconfig /all; 如图:

```
G:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig /all
Windows IP Configuration
                        . . . . . : 97ebd74a16b94e6
  Host Name . . . .
  Primary Dns Suffix
  Node Type . . . . . . . . . : Unknown
  IP Routing Enabled. . . . . . . :
  WINS Proxy Enabled. .
Ethernet adapter 本地连接 5:
  Connection-specific DNS Suffix .:
  Description . . . . . . . . . . . . Attansic L2 Fast Ethernet 10/100 Base-T A
danter
  Physical Address. . . . . . . : 00-1B-FC-A6-AE-E2
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . . . No
                . . . . . . . . . . : 172.16.1.239
  IP Address. .
  Subnet Mask .
                                      255.255.255.0
  Default Gateway .
                                    : 172.16.1.1
  DNS Servers . . .
                                      172.16.1.248
                                      202.96.64.68
```

图 3-9 ipconfig 输出信息

2、观察运行结果,获得本机的 IP 地址及子网掩码;

从上图中的显示结果中可以看到, ipconfig /all 命令输出包括主机名称: dqy, 节点类型等, 以及网络接口上的相关配置。从上图中可以看到网络接口配置为:

● MAC 地址: 00-1B-FC-A6-AE-E2

● DHCP: 为未启用

● IP 地址: 172.16.1.239

● 子网掩码: 255.255.255.0

● 默认网关: 172.16.1.1

DNS 服务器: 172.16.1.248202.96.64.68

3、分析本主机属于哪一类 IP 地址, 网络号、子网号和主机号分别是什么;

步骤五:运行 netstat 命令

netstat 命令用于显示与 IP、TCP、UDP 和 ICMP 协议相关的统计数据,一般用于检验本机各端口的网络连接情况。

1、在命令行界面下运行: netstat -r,显示本机路由表,记录本机的缺省网关的 IP 地址,如下图所示:

G:\Documents and Settings\Administrator>netstat −r				
IPv4 Route Table				
Interface List				
0x1				
- Kaspersky Anti-Virus NDIS Miniport				
Active Routes:				
Network Destinatio	n N etmask	Gateway	Interface	Metric
0.0.0.0	0.0.0.0	172.16.1.1	172.16.1.239	20
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1	1
172.16.1.0	255.255.255.0	172.16.1.239	172.16.1.239	20
172.16.1.239	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1	20
172.16.255.255	255.255.255.255	172.16.1.239	172.16.1.239	20
224.0.0.0	240.0.0.0	172.16.1.239	172.16.1.239	20
255.255.255.255	255.255.255.255	172.16.1.239	172.16.1.239	1
Default Gateway:	172.16.1.1			
=======================================	=======================================		=======================================	======

图 3-10 netstat -r 输出信息

在主机的路由信息输出结果中,第一列为目标网段,第二列为子网掩码,第三列为去往 目标网段的网关。第四列为去往目标网段的的接口,第五列为去往目标网段的开销。

2、在命令行界面下运行: netstat -s,查看 IP 协议部分,查看本机已经接收和发送的 IP 报文个数,如图:

```
G:\Documents and Settings\Administrator>netstat -s
IPv4 Statistics
  Packets Received
                                     = 1488716
 Received Header Errors
                                    = 18
  Received Address Errors
                                    = 54
  Datagrams Forwarded
                                     = Ø
 Unknown Protocols Received
                                     = Ø
  Received Packets Discarded
                                    = 13
  Received Packets Delivered
                                    = 1488684
 Output Requests
                                     = 1747391
  Routing Discards
                                     = Ø
  Discarded Output Packets
 Output Packet No Route
                                     = 0
  Reassembly Required
  Reassembly Successful
  Reassembly Failures
  Datagrams Successfully Fragmented = 1
                                     = 0
  Datagrams Failing Fragmentation
  Fragments Created
                                     = 2
```

图 3-11 netstat -s 输出结果

从 netstat –s 输出结果中可以查看 TCP、UDP、IP、ICMP 等协议发送和接收的报文数量,上图中给出了 IPv4 报文的接收报文数量、出错数据包的数量等信息。

步骤六:运行 ping 命令

1、在地址本中选择与本主机在同一子网中另一主机的 IP 地址(假设为: 172.16.1.251)。 在本机命令行界面下运行: ping 172.16.1.251。

在 ping 的目的地址的主机上用协议分析器一端捕获数据,记录源、目的物理地址及源、目的 IP 地址,捕获到的报文如下图所示。




图 3-10 ping 数据包

按照地址本中的记录,分析捕获数据的 MAC 地址与 IP 地址的对应关系:

在 ping 目的主机上通过协议分析器,查看"交互序列图",了解 PING 程序的会话过程,如下图所示。




图 3-11 ping 的交互序列图

- 2、选择与本主机属于不同子网另一主机的 IP 地址(假设为: 172.16.2.1); 在命令行方式下运行: ping 172.16.2.1; 协议分析器端捕获数据,记录源、目的物理地址和源、目的 IP 地址; 分析捕获数据的 MAC 地址与 IP 地址是否具有对应关系。
- 3、比较上面两个实验的结果,分析二者有何不同?

【思考问题】

结合实验过程中的实验结果,问答下列问题:

- 1、实验所用主机的 IP 地址、子网掩码、网络号、子网号分别是多少?该主机的 IP 地址属于哪类?
- 2、IP 数据包在从源主机出发到达目的主机的过程中,IP 首部中的 IP 源地址和目的地址字段是否发生变化?