




防火墙原理与设计



杭州电子科技大学陈黎丽

本讲内容概要


- 1 防火墙概述
- 2 防火墙的类型和结构
- 3 静态包过滤器
- 4 动态包过滤防火墙
- 5 电路级网关
- 6 应用级网关

本讲内容概要

- 7 状态检测防火墙
- 8 切换代理
- 9 空气隙防火墙
- 10 分布式防火墙
- 11 下一代防火墙
- 12 防火墙的典型产品
- 13 防火墙的发展趋势

防火墙概述

防火墙是由软件和硬件组成的系统,它处于安全的网络和不安全的网络之间,属于边界防护设备,由系统管理员设置访问控制规则,对进出网络边界的数据流进行过滤。



防火墙技术的功能主要在于及时发现并处理计算机网络运行时可能存在的安全风险、数据传输等问题,其中处理措施包括隔离与保护,同时可对计算机网络安全当中的各项操作实施记录与检测,以确保计算机网络运行的安全性,保障用户资料与信息的完整性。

防火墙是 Internet 安全的最基本组成部分,但对于防御内部的攻击以及绕过防火墙的连接却无能为力。

防火墙概述





防火墙概述



入站流量过滤:常见病毒,网络攻击的过滤



出站流量过滤:非法网站流量,非法app应用

防火墙

天融信 NGFW® 下一代防火墙



华为 HiSecEngine USG6600E 系列 AI 防火墙 (盒式)



防火墙对数据流的处理方式

根据安全策略,防火墙对数据流的处理方式分为如下三种:

- 允许满足规则的数据流通过。 --- 访问控制
- 拒绝不满足规则的数据流通过,并向发送者回复一条消息,提示该数据流已被拒绝。
- 将数据流丢弃,不对这些数据包进行任何处理,也不会向发送者发送任何提示信息。

防火墙须满足的要求

防火墙自身对 所有进出网络 只允许经授权 的数据流通过 入侵免疫,即 数据流都必须 经过防火墙。 防火墙。 确保自身安全。

本讲内容概要

- 1 防火墙概述
- 2 防火墙的类型和结构
- 3 静态包过滤器
- 4 动态包过滤防火墙
- 5 电路级网关
- 6 应用级网关

防火墙的发展史

第一代防火墙

第二代防火墙

第三代防火墙

第四代防火墙

第五代防火墙

第六代防火墙

- 1985-1988 , Cisco 的 IOS 软件公司
- > 包过滤防火墙
- 1989-1990 , AT&T 贝尔实验室
- > 电路级网关防火墙
- Purdue University , AT&T 贝尔实验室
- > 应用级网关防火墙
- 1991-1994 , 南加利福尼亚大学信息科学院
- > 动态包过滤防火墙
- 1996 年,内核代理结构
- ▶ 1998 年 , NAI 公司 , 自适应代理
- 2004 年 , IDC 提出统一威胁管理 UTM 概念
- ➤ 将杀毒、 IDS 和防火墙安全设备划归 UTM

防火墙的发展史

第...代防火墙

第...代防火墙

第...代防火墙

第...代防火墙

- → 伴随 Web 应用的发展,产生了 Web 应用防火墙 (WAF)
- ▶ 审计设备、访问控制设备、架构 / 网络设计工
- 2009 年,Gartner 提出了下一代防火墙 NGFW 概念
- ➤ 下一代防火墙必须有标准的防火墙功能,如网络地址转换、状态检测、VPN等,以及企业所需要的IPS、防病毒、行为管理等功能。
- ▶ 伴随云计算的发展,产生了云防火墙 / 云 WAF
- 统一管理互联网到业务的访问控制策略,支持全网流量可视和业务间访问关系可视。
- ▶ 伴随人工智能的发展, 2017年,华为推出 AI 防火墙
- 內置基于 AI 的高级威胁检测引擎,支持加密流量免解密威胁检测,联动云端

防火墙的发展史

2019年,新华三集团以"主动安全,智慧驱动"为理念,推出全新变革的 AI 防火墙,应对新型网络威胁。



- 》高速、稳定的海量 业务处理性能;
- 》智能关联分析的威 胁检测引擎;
- ▶ 本地及云端的虚拟 化技术;
- > 快速的加密流量协 议分析能力;
- ▶ 全局威胁可视的集中监控。

防火墙产业分布







防火墙的分类

从逻辑上讲,防火墙可以大体分为主机防火墙和 网络防火墙。

- > 主机防火墙:针对于单个主机进行防护。
- 网络防火墙:往往处于网络入口或边缘,针对于网络入口进行防护,服务于防火墙背后的本地局域网。

从物理上讲,防火墙可以分为硬件防火墙和软件防火墙。

- 硬件防火墙:在硬件级别实现部分防火墙功能,另一部分功能基于软件实现,性能高,成本高。
- 软件防火墙:应用软件处理逻辑运行于通用硬件平台之上的防火墙,性能低,成本低。



软件防火墙:部署在用户电脑上,对个人电脑进行保护,由个人进行管理

	****	<u>₽</u> 2
		<u>™</u>
	<u>■</u>	<u>™</u>
	100 B	MB
) e	852	

硬件防火墙:部署在网络边界,对整体网络进行保护,由专业网络工程师进行维护

防火墙的类型和设计结构




- 包过滤防火墙
- ●电路级网关防火墙
- ●应用级网关防火墙



- 静态包过滤
- 动态包过滤
- ●电路级网关
- 应用层网关

- ●状态检查包过滤
- ●切换代理
- 空气隙 (物理隔 离)

OSI模型与防火墙类型的关系



防火墙工作于 OSI 模型的层次越高,能提供的安全保护等级就越高

OSI 模型与防火墙类型的关系

➡IP 头部数据段

IP 版本号

头部长度 (bytes)

服务类型:


- diffserv (0:5)
- ECN (6:7)


TTL: 剩余最大跳数 (decremented at each router)

上层协议 (e.g.,TCP or UDP)

overhead

- 20 bytes of TCP
- 20 bytes of IP
- = 40 bytes + app layer overhead





OSI 模型与防火墙类型的关系

➡TCP 头部数据段

ACK: seq # of next expected byte; A bit: this is an ACK length (of TCP header)

C, E: 拥塞通知


TCP

RST, SYN, FIN: connection management

报文段序号#: counting dest port # source port # bytes of data into sequence number bytestream (not acknowledgement number segments!) 流控制 # bytes head not len used CE JAPRISIFI receive window receiver willing to Urg data pointer accept options (variable length) application data sent by data application (variable length) into TCP socket

防火墙通常建立在 TCP/IP 模型基础上, OSI 模型与 TCP/IP 模型之间并不存在——对应的关系。

32 bits




本讲内容概要

- 1 防火墙概述
- 2 防火墙的类型和结构
- 3 静态包过滤器(分组过滤)
- 4 动态包过滤防火墙
- 5 电路级网关
- 6 应用级网关

静态包过滤防火墙(分组过滤)



静态包过滤防火墙的操作(分组过滤)



防火墙接收到从外部网络到达防火墙的数据包,对数据包,对数据包,过滤。

对数据包施加过滤规则,对数据包 IP 头和传输字段内容进行检查。

如果没有<mark>规则</mark>与 数据包头信息匹 配,则对数据包 施加默认规则。

过滤规则


规则由一组属性值和操作组成,如果某个 IP 分组携带的信息和构成规则的一组属性值匹配,意味着该 IP 分组和该规则匹配,对该 IP 分组实施规则指定的操作。构成规则的属性值通常由下述字段组成:

- ·源 IP 地址,用于匹配 IP 分组 IP 首部中的源 IP 地址字段值。
- •目的 IP 地址,用于匹配 IP 分组 IP 首部中的目的 IP 地址字段值。
- · 源和目的端口号,用于匹配作为 IP 分组净荷的传输层报文首部中源和目的端口号字段值。
- · 协议类型,用于匹配 IP 分组首部中的协议字段值。


工作于网络层的静态包过滤(续)(分组过滤)



工作于网络层的静态包过滤(分组过滤)



静态包过滤防火墙实例(分组过滤)



Interface	Source IP	Source port	Destination IP	Destination port
1	130.33.0.0	*	*	*
1	*	*	*	23
1	*	*	193.77.21.9	*
2	*	*	*	80

- 拒绝来自 130.33.0.0 的数据包,这是一种保守策略。
- 拒绝来自外部网络的 Telnet 服务(端口号为 23)的数据包。
- 拒绝试图访问内网主机 193.77.21.9 的数据包。
- 禁止 HTTP 服务 (端口号为 80)的数据包通过防火墙。

包过滤器的工作原理(分组过滤)

过滤规则

防火墙可根据 数据包的

- ●源地址
- ●目的地址
- ●端口号 确定是否允许 和丢弃数据包: 符合,则允许; 不符合,丢弃。

过滤位置

- 可以在网络入口处过滤
- ●也可在网络出口处过滤
- 入口和出口 同时对数据 包进行过滤

访问控制策略

- 网管需预先 编写一访问 控制列表
- 需明确规定哪些主机或服务可接受,哪些主机或服务不接受

过滤规则系列

一个过滤器可以由多个规则构成,IP 分组只有和当前规则不匹配时,才继续和后续规则进行匹配操作,如果和过滤器中的所有规则都不匹配,对 IP 分组进行默认操作。一旦和某个规则匹配,则对其进行规则指定的操作,不再和其他规则进行匹配操作。

过滤规则集形式

两种过滤规则集设置方法

(1)黑名单

黑名单方法是列出所有禁止传输的 IP 分组类型,没有明确禁止的 IP 分组类型都是允许传输的。


(2)白名单

白名单方法与黑名单方法相反,列出所有允许传输的 IP 分组类型,没有明确允许传输的 IP 分组类型都是禁止传输的。

分组过滤器

- · 无状态是指实施筛选和控制操作时,每一个 IP 分组都是独立的,不考虑 IP 分组之间的关联性。
- 有状态是指将属于同一连接的所有包作为一个整体的数据流看待,对接收到的数据包进行分析,判断其是否属于当前合法连接,从而进行动态地过滤

无状态分组过滤 器(实例1)



禁止网络 193.1.1.0/24 (LAN 1)中的终端用 Telnet 访问网络 193.1.2.0/24 (LAN 2)中 IP 地址为 193.1.2.5 的服务器。

路由器 R1 接口 1 输入方向上的分组过滤器的规则是:

- ・协议类型 =TCP ;
- ・源 IP 地址 =193.1.1.0/24 ;
- ・目的 IP 地址 =193.1.2.5/32 ;
- ·目的端口号 = 23 ;
- · 对和规则匹配的 IP 分组采取的动作是: 丢弃。

无状态分组过滤器(实例1)


如果只是需要过滤掉所有与 LAN 1 中的终端用 Telnet 访问 LAN 2 中的服务器的操作相关的 IP 分组,允许 其他 IP 分组继续传输,则完整的过滤器如下:

协议类型 =TCP , 源 IP 地址 =193.1.1.0/24 , 目的 IP 地址

=193.1.2.5/32 , 目的端口号 =23 ; 丢弃。

协议类型 =* ,源 IP 地址 =any ,目的 IP 地址 =any ;正常转发。

无状态分组过滤器(实例2)



写出作用于路由器 R1 接口 1 输入方向,路由器 R2 接口 2 输入方向,实现只允许终端 A 访问 Web 服务器,终端 B 访问 FTP 服务器,禁止其他一切网络间通信过程的安全策略的过滤规则集。

无状态分组过滤器(实例2)

路由器 R1 接口 1 输入方向的过滤规则集如下。


- ① 协议类型 = TCP , 源 IP 地址 = 192.1.1.1/32 , 源端口号 = * , 目的 IP 地址 = 192.1.2.7/32 , 目的端口号 = 80 ; 正常转发。
- ② 协议类型 = TCP , 源 IP 地址 = 192.1.1.7/32 , 源端口号 = 21 , 目的 IP 地址 = 192.1.2.1/32 , 目的端口号 = *;正常转发。
- ③ 协议类型 = TCP , 源 IP 地址 = 192.1.1.7/32 , 源端口号 = 20 , 目的 IP 地址 = 192.1.2.1/32 , 目的端口号 = *;正常转发。
- ④ 协议类型 = * , 源 IP 地址 = any , 目的 IP 地址 = any ; 丢弃。

无状态分组过滤器(实例2)

路由器 R2 接口 2 输入方向的过滤规则集如下。

- ① 协议类型 = TCP , 源 IP 地址 = 192.1.2.1/32 , 源端口号 = * , 目的 IP 地址 = 192.1.1.7/32 , 目的端口号 = 21 ; 正常转发。
- ②协议类型 = TCP , 源 IP 地址 = 192.1.2.1/32 , 源端口号 = * , 目的 IP 地址 = 192.1.1.7/32 , 目的端口号 = 20 ; 正常转发。
- ③ 协议类型 = TCP , 源 IP 地址 = 192.1.2.7/32 , 源端口号 = 80 , 目的 IP 地址 = 192.1.1.1/32 , 目的端口号 = *;正常转发。
- ④ 协议类型 = * , 源 IP 地址 = any , 目的 IP 地址 = any ; 丟弃。

基于分区防火墙



基于分区防火墙

访问策略

- 1.从信任区到非军事区 源 IP 地址 =193.1.1.0/24 目的 IP 地址 =193.1.2.5/32 HTTP服务;
- 2.从信任区到非军事区 源 IP 地址 =193.1.1.0/24 目的 IP 地址 =193.1.2.6 SMTP+POP3 服务;
- 3.从信任区到非信任区 源 IP 地址 =193.1.1.0/24 目的 IP 地址 =0.0.0.0 HTTP+FTP GET 服务;
- 4.从非军事区到非信任区 源 IP 地址 =193.1.2.6/32 目的 IP 地址 =0.0.0.0 SMTP 服务;
- 5 . 从非信任区到非军事区 源 IP 地址 =0.0.0.0 目的 IP 地址 =193.1.2.5/32 HTTP GET 服务;
- 6. 从非信任区到非军事区 源 IP 地址 =0.0.0.0 目的 IP 地址 =193.1.2.6/32 SMTP 服务。

基于分区防火墙

```
访问策略
                   源 IP 地址 =193.1.1.0/24
                                         目的IP地址
=193.1.2.5/
                                         目的IP地址
2.从信任区到
                   源 IP 地址 =193.1.1.0/24
=193.1.2.6
                 组过滤不同,不是定义了允许或
                                      IP地址=0.0.0.0
3. 从信任区
          允许传输的 IP 分组,而是定义了
HTTP+FTP G
                                         目的IP地址
4.从非军
               对非军事区中的 WEB 服务器的
        它允许符合这个访问过程的 IP 分组在信任区和
=0.0.0.0
5 . 从非信 非军事区之间传输。
                                        目的IP地址
=193.1.2.5/32
            HTTP GET 服务;
6. 从非信任区到非军事区 源 IP 地址 = 0.0.0.0
                               目的IP地址
          SMTP 服务。
=193.1.2.6/32
```

某大学的防火墙过滤规则设置

动	作	源	端	目	的	端		标	志	解释
allow		secondary	*	our-dn	S	53		TCP		allow secondary nameserver access
block		*	*	*		53		TCP		no other DNS zone transfers
allow		*	*	*		53		UDP		permit UDP DNS queries
allow		ntp.outside	123	ntp.ins	ide	123		UDP		ntp time access
block		*	*	*		69		UDP		no access to our tftpd
block		*	*	*		87		TCP		the link service is often misused
block		*	*	*		111		TCP		no TCP RPC and
block		*	*	*		111		UDP		no UDP RPC and no
block		*	*	*		2049		UDP		NFS. This is hardly a guarantee
block		*	*	*		2049		TCP		TCP NFS is coming: exclude it
block		*	*	*		512		TCP		no incoming "r" commands
block		*	*	*		513		TCP		
block		*	*	*		515		TCP		no external lpr
block		*	*	*		540		TCP		uucpd
block		*	*	*		6000-6	100	TCP		no incoming X
allow		*	*	admini	net	443		TCP		encrypted access to transcript
block		pclab-net	*	admini	net	*		TCP		mgr
block		pclab-net	*	*		*		TCP		nothing else
block		*	*	*		*		UDP		anon. students in pclab can't go outside
allow		*	*	*				ТСР		not even with TFTP and the

以上规则设置部分来自美国计算机应急响应中心的建议书

某公司的防火墙过滤规则设置

动	作	源	端	П	目	的	端	П	标	志	解释	
allow		*	*		mailgate		25		TCP		inbound mail access	
allow		*	*		mailgate		53		UDP		access to our DNS	
allow		secondary	*		mailgate		53		ТСР		secondary nameserver access	
block		*	*		mailgate		23		T	CP	block incoming telnet access	
allow		ntp.outside	123		ntp.insid		123		Ul	DP	external time source	
allo	ow	inside-net	*		*		*		T	CP	outgoing TCP packets are OK	
allo	ow	*	*		insid	Δ_	Ą		A(CK	return ACK packets are OK	
blo	ck	*	*		net		*		T	CP	nothing else is OK	
Block		*	*		*		*		UDP		block other UDP, too	
					*							
				F								

以上规则设置部分来自美国计算机应急响应中心的建议书

静态包过滤防火墙优缺点



- 对网络性能影响较小
- 成本较低

缺点

- 安全性较低
- 缺少状态感知能力
- 容易遭受 IP 欺骗攻击
- 创建访问控制规则比较困难

本讲内容概要

- 1 防火墙概述
- 2 防火墙的类型和结构
- 3 静态包过滤器
- 4 动态包过滤防火墙
- 5 电路级网关
- 6 应用级网关

工作于传输层的动态包过滤防火墙

应用层 动态包过滤防火墙: 检查的数据包头信息: 表示层 ●源地址 具有状态感知能力 ●目的地址 会话层 典型动态包过滤防 ●应用或协议 火墙工作在网络层 传输层 ●源端口号 ● 先进的动态包过滤 ●目的端口号 网络层 防火墙位于传输层 链路层 物理层 网络接口 网络接口 外部网络 内部网络


动态包过滤防火墙的工作原理

- 与普通包过滤防火墙相似,大部分工作于网络层。有些安全性高的动态包过滤防火墙,则工作于传输层。
- 动态包过滤防火墙的不同点:对外出数据包进行身份记录,便于下次让具有相同连接的数据包通过。
- 动态包过滤防火墙需要对已建连接和规则表进行动态维护,因此是动态的和有状态的。
- 典型的动态包过滤防火墙能够感觉到新建连接与已建连接之间的差别。

实现动态包过滤器有两种主要的方式:

- 1、实时地改变普通包过滤器的规则集
- 2、采用类似电路级网关的方式转发数据包

动态包过滤防火墙的工作原理



动态包过滤防火墙的优缺点

优点

采用 SMP 技术时,对网络性能的影响非常小。

动态包过滤防火墙的安全性优于静态包过滤防火墙。

"状态感知"能力使其性能得到了显著提高。

如果不考虑操作系统成本,成本会很低。

缺点

仅工作于网络层,仅检查IP头和TCP头。

没过滤数据包的净荷部分,仍 具有较低的安全性。

容易遭受 IP 欺骗攻击。

难于创建规则,管理员创建时必须要考虑规则的先后次序。

如果在建立连接时没有遵循三步握手协议,会引入风险。

Linux 的 iptables 防火


iptables 其实不是真正的防火墙,我们可以把它理解成一个客户端代理,用户通过 iptables 这个代理,将用户的安全设定执行到对应的"安全框架"中,这个"安全框架"才是真正的防火墙,这个框架的名字叫 netfilter。

netfilter/iptables (下文中简称为 iptables)组成 Linux 平台下的包过滤防火墙。

具有如下功能:

- > 网络地址转换 (NAT)
- > 数据包内容修改
- > 以及数据包过滤的防火墙功能

netfilter/iptables 原理



报文的流向:

到本机某进程的报文:

PREROUTING -->

由本机转发的报文:

PREROUTING -->

FORWARD -->

POSTROUTING

由本机的某进程发出


报文(通常为响应报

文): OUTPUT -->

POSTROUTING

netfilter/iptables 链式规则

防火墙的作用就在于对经过的 报文匹配"规则",然后执行 对应的"动作",所以,当报文 经过这些关卡的时候,则必须 匹配这个关卡上的规则,但是, 这个关卡上可能不止有一条规 则,而是有很多条规则,当把 这些规则串到一个链条上的时 候,就形成了"链"。



netfilter/iptables 规则表

对每个 "链 "上都放置了一串规则,但是这些规则有些很相似,比如, A 类规则都是对 IP 或者端口的过滤, B 类规则是修改报文,那么这个时候,可以把实现相同功能的规则放在一起,形成表。


netfilter/iptables 定义了 4 种表

- ➤ filter 表:负责过滤功能,防火墙;内核模块: iptables_filter
- ▶ nat 表: network address translation, 网络地址转换功能; 内核模块: iptable_nat
- > mangle 表:拆解报文,做出修改,并重新封装的功能; iptable_mangle
- raw 表:关闭 nat 表上启用的连接追踪机制; iptable_raw

netfilter/iptables 表链关系

每个 "链 "中的规则都存在于哪些 "表 "中。

- ▶ PREROUTING 的规则可以存在于: raw 表, mangle 表, nat 表。
- ➤ INPUT 的规则可以存在于: mangle 表, filter 表, (centos7 中还有 nat 表, centos6 中没有)。
- ➤ FORWARD 的规则可以存在于: mangle 表, filter 表。
- ➢ OUTPUT 的规则可以存在于: raw 表, mangle 表, nat 表, filter 表。
- ▶ POSTROUTING 的规则可以存在于: mangle 表, nat 表。



netfilter/iptables 表链关系

在实际的使用过程中,往往是通过"表"作为操作入口,对规则进行定义的。


```
表(功能) <--> 链:
```

- ➤ raw 表中的规则可以被哪些链使用: PREROUTING , OUTPUT
- ► mangle 表中的规则可以被哪些链使用:
 PREROUTING , INPUT , FORWARD , OUTPUT , POSTROUTING
- ▶ nat 表中的规则可以被哪些链使用:
 PREROUTING , OUTPUT , POSTROUTING (centos7 中还有 INPUT , centos6 中没有)
- ➤ filter 表中的规则可以被哪些链使用:INPUT , FORWARD , OUTPUT

优先级高

优先级低

netfilter 工作流程



netfilter 规则判断流程



本讲内容概要

- 1 防火墙概述
- 2 防火墙的类型和结构
- 3 静态包过滤器
- 4 动态包过滤防火墙
- 5 电路级网关
- 6 应用级网关

工作于会话层的电路级网关

主要功能是确保已建立的连接是安全的。

与包过滤的区别:

●除了进行基本的包过滤检查外,还要增加对连接建立过程中的握手信息SYN、ACK及序列号合法性的验证。

应用层

表示层

会话层

传输层

网络层

链路层

物理层

检查内容:

- ●源地址
- 目的地址
- 应用或协议
- 源端口号
- 目的端口号
- 握手信息及序列号

外部网络

网络接口

网络接口

内部网络

电路级网关

电路级网关通常作为应用代理服务器的一部分,在应用代理类型的防火墙中实现。

- 它的作用就像 一台中继计算 机,用于在两 个连接之间来 回地复制数据;
- 它也可以记录 和缓存数据。

- 采用 C/S 结构, 网关充当了服务 器的角色;
- 作为代理服务器,在 Internet 和内部主机之间过滤和转发数据包。
- 它工作于会话 层,IP 数据包 不会实现端到 端流动;
- 在有些实现方案中,电路连接可自动完成。


电路级网关所过滤的内容

 源/目的 IP 地址
 源/目的 端口
 应用状态和数据流
 净荷

 IP 头
 TCP 头
 应用级头
 数据

电路级网关

电路级网关的工作原理



在转发一个数据包之前,首先将数据包的IP 头和 TCP 头与由管理员定义的规则表相比较。

如果会话合法,包过滤器就开始逐条扫描规则,直到发现一条与数据包中的有关信息一致。

电路级网关在其自身 与远程主机之间建立 一个新连接,这一切 对内网中用户都是完 全透明的。

SOCKS 连接

- SOCKS 由 David 和 Michelle Koblas 设计并开发
- 是现在已得到广泛应用的电路级网关(SSL)
- 事实上, SOCKS 是一种网络代理协议

内网主机 请求访问 互联网 与 SOCKS 服务器 建立通道

将请求 发送给 服务器 收到请求后 向目标主机 发出请求

响应后将数 据返回 内网主机

电路级网关优缺点

优点

- 性能比包过滤防火墙稍差,但是比应用代理防火墙好。
- 切断了外部网络到防火墙后的服务器直接连接。
- 比静态或动态包过滤防火墙具有更高的安全性。

缺点

- 具有一些固有缺陷。例如,电路级网关不能对数据净 荷进行检测,无法抵御应用层攻击等。
- 仅提供一定程度的安全性。
- 当增加新的内部程序或资源时,往往需要对许多电路级网关的代码进行修改。

本讲内容概要

- 1 防火墙概述
- 2 防火墙的类型和结构
- 3 静态包过滤器
- 4 动态包过滤防火墙
- 5 电路级网关
- 6 应用级网关

包过滤防火墙与应用级网关的区别

包过滤防火墙

只能过滤特定服务的数据流

应用级网关


过滤所有不同服务的数据流

不需要了解数据流的细节,它只查看数据包的源地址和目的地址或检查 UDP/TCP 的端口号和某些标志位。

必须为特定的应用服务编写特定的代理程序,被称为"服务代理",在网关内部分别扮演客户机代理和服务器代理的角色。

包过滤防火墙与应用级网关的区别

当各种类型的应用服务通过网关时,必须经过客户机代理和服务器代理的过滤。



应用级网关的工作层次

工作特点:

- 必针对每个服务运行 一个代理。
- 对数据包进行逐个检 查和过滤。
- 采用"强应用代理"
- 在更高层上过滤信息 自动创建必要的包过 滤规则。
- 当前最安全的防火墙 结构之一。

应用层

表示层

会话层

传输层

网络层

链路层

物理层

- 代理对整个数据包进 行检查,因此能在应 用层上对数据包进行 过滤。
- 应用代理与电路级网 关有两个重要区别:
- 代理是针对应用的。
- 代理对整个数据包进 行检查,因此能在 OSI 模型的应用层上 对数据包进行过滤。

网络接口

网络接口

内部网络

外部网络

应用层网关

1 . WAF 的功能

WAF 是对 Web 服务器提供保护的应用层网关,用于防御黑客对 Web 服务器实施的攻击。由于与访问 Web 服务器相关的应用层协议是 HTTP 和 HTTPS ,因此,WAF 主要检测 HTTP 消息和 HTTPS 消息。

Web 应用防火墙 (WAF) 工作原理

WAF 三种检测机制

(1)协议验证

WAF 通过检测经过的 HTTP 请求和响应消息中各个字段的值可以发现不规范的 HTTP 请求和响应消息,这些不规范的 HTTP 请求和响应消息,这些不规范的 HTTP 请求和响应消息中往往包含攻击信息。

Web 应用防火墙 (WAF) 工作原理

WAF 三种检测机制

(2)攻击特征

WAF 对每一个 HTTP 请求消息,根据攻击特征库中的每一个攻击行为,逐个检测相关字段,如果该 HTTP 请求消息的相关字段值中包含了某个攻击行为的特征信息,表明该HTTP 请求消息是实施该攻击行为的 HTTP 请求消息。

Web 应用防火墙 (WAF) 工作原理


WAF 三种检测机制

(3)应用规范

可以根据长期统计分析得出的<mark>规律来制定应用规范,当 Web 服务器访问方式与应用规范之间出现较大偏差时,表明 Web 服务器正在遭受攻击。</mark>

如:某个注册用户一般在什么时间段、用什么 IP 地址的终端登录 Web 服务器,每一个用户访问 Web 服务器过程, Web 服务器在不同时间段的登录用户数, Web 服务器主页中每一个链接的打开密度等。


Web应用防火墙工作模式



1.透明模式

WAF 位于终端与 Web 服务器之间的传输路径上,终端与 Web 服务器之间交换的 HTTP 请求和响应消息全部经过 WAF,由 WAF 对经过的 HTTP 请求和响应消息进行检测。


Web 应用防火墙 (WAF) 工作模式



2.反向代理模式

WAF 并没有位于终端与 Web 服务器之间的传输路径上。为了强迫终端发送给 Web 服务器的 HTTP 请求消息经过 WAF,在路由器 R 中添加两项静态路由项,这两项静态路由项使得路由器 R 将以 Web 服务器的 IP 地址为目的 IP 地址的 IP 分组转发给 WAF,并因此使得所有终端发送的、以 Web 服务器的 IP 地址为目的 IP 地址的 IP 分组经过 WAF。由 WAF 对经过的 HTTP 请求消息进行检测。 Web 服务器回送的 HTTP 响应消息可以不经过 WAF。

Web 应用防火墙 (WAF) 工作模式



目的网络	输出接口	下一跳
192.168.1.7/32	2	192.168.1.3
192.168.1.8/32	2	192.168.1.3

应用级网关优缺点

优点

- 在已有的安全模型中安全性较高。
- 具有强大的认证功能。
- 具有超强的日志功能。
- 规则配置比较简单。

缺点

- 灵活性很差,对每一种应用都需要设置一个代理。
- 配置烦琐,增加了管理员的工作量。
- 性能不高,有可能成为网络的瓶颈。

- 7 状态检测防火墙
- 8 切换代理
- 9 空气隙防火墙
- 10 分布式防火墙
- 11 下一代防火墙
- 12 防火墙的典型产品
- 13 防火墙的发展趋势

状态检测防火墙在所有 7 层上进行过滤

- 应用状态:能够理解 并学习各种协议和应 用,以支持各种最新 的应用;能从应用程 序中收集状态信息并 存入状态表中,以供 其他应用或协议做检 测策略。
- 操作信息:状态监测 技术采用强大的面向 对象的方法。

应用层 表示层 会话层 传输层 网络层 链路层 物理层

- 通信信息:防火墙的 检测模块位于操作系 统的内核,在网络层 之下,能在数据包到 达网关操作系统之前 对它们进行分析。
- 通信状态:状态检测 防火墙在状态表中保 存以前的通信信息, 记录从受保护网络发 出数据包的状态信息。

外部网络

网络接口

网络接口

内部网络

状态检测防火墙优缺点

优点


- 具备动态包过滤所有优点,同时具有更高的安全性。
- 它没有打破 C/S 结构, 因此不需要修改很多应用程序。
- 提供集成的动态(状态)包过滤功能。
- 当以动态包过滤模式运行时,其速度很快。
- 当采用对称多处理器 SMP 模式时, 其速度更快。

缺点

- 采用单线程进程,对防火墙性能产生很大影响。
- 因未打破 C/S 结构,可能会产生很大的安全风险。
- 不能满足对高并发连接数量的要求。

- 7 状态检测防火墙
- 8 切换代理
- 9 空气隙防火墙
- 10 分布式防火墙
- 11 下一代防火墙
- 12 防火墙的典型产品
- 13 防火墙的发展趋势

切换代理的工作过程



切换代理优缺点

优点


- 与传统电路级网关相比,对网络性能造成影响要小。
- 由于对三步握手进行了验证,降低了 IP 欺骗的风险。

缺点

- 它不是一个电路级网关。
- 它仍然具有动态包过滤器遗留的许多缺陷。
- 由于没检查数据包的净荷部分,因此具有较低的安全性。
- 难于创建规则(受先后次序的影响)。
- 其安全性不及传统的电路级网关。

- 7 状态检测防火墙
- 8 切换代理
- 9 空气隙防火墙
- 10 分布式防火墙
- 11 下一代防火墙
- 12 防火墙的典型产品
- 13 防火墙的发展趋势

空气隙防火墙的工作原理



空气隙防火墙优缺点

优点

● 切断与防火墙后面服务器的直接 连接,消除隐信道攻击的风险。

采用应用代理对协议头长度进行 检测,消除缓冲器溢出攻击。

与应用级网关结合使用,空气隙 防火墙能提供很高的安全性。

缺点

- 降低网络的性能。
- 不支持交互式访问。
- 适用范围窄。
- 系统配置复杂。
- 结构复杂,实施费用高。
- 带来瓶颈问题。

- 7 状态检测防火墙
- 8 切换代理
- 9 空气隙防火墙
- 10 分布式防火墙
- 11 下一代防火墙
- 12 防火墙的典型产品
- 13 防火墙的发展趋势

分布式防火墙的工作原理

网络防火墙

- 内部网与外部网之间、内部网各子网之间
- 对内部子网之间的安全防护层

主机防火墙

- 对服务器和桌面机进行防护
- 内核模式应用,过滤和限制信息流

管理中心

- 服务器软件
- 管理、分发总体安全策略;汇总日志

分布式防火墙的优缺点


优点

- 增强了系统安全性。
- 提高了系统性能。
- 提供了系统的扩展性。
- 可实施主机策略。

缺点


- 系统部署时间长、复杂度高,后期维护工作量大。
- 可能受到来自系统内部的攻击或系统自身安全性的影响。

- 只需要把防火墙的 LAN 端口与组织内部的局域网线路连接,把防火墙的 WAN 端口连接到外部网络线路连接即可。其实这是非常错误的观点,防火墙的具体部署方法要根据实际的应用需求而定,不是一成不变的。
- 考虑一个典型的网络应用结构




在这种应用中,整个网络结构分为3个不同的安全区域


1)外部网络。包括外部因特网用户主机和设备,这个区域为防火墙的非可信网络区域,此边界上设置的防火墙将对外部网络用户发起的通信连接按照防火墙的安全过滤规则进行过滤和审计,不符合条件的则不允许连接,起到保护内网的目的。



2) DMZ 网络。它是从内部网络中划分的一个小区域,其中包括内部网络中用于公众服务的服务器,如 Web 服务器、 Email 服务器、 FTP 服务器、外部 DNS 服务器等,都是为因特网公众用户提供某种信息服务的。在这个区域中,由于需要对外开放某些特定的服务和应用,因而网络受保护的级别较低,如果级别太高,则这些提供公共服务的网络应用就无法进行。也正因此,在这个区域中的网络设备所运行的应用也非常单一。




3)内部网络。这是防火墙要保护的对象,包括全部的内部网络设备、内网核心服务器及用户主机。



对于要保护的大部分内部网络来说,在一般情况下,禁 止所有来自因特网用户的访问;而由企业内部网络划分出去的 DMZ 区,因需为因特网应用提供相关的服务,所以在一定程度 上没有内部网络限制得那么严格,如 Web 服务器通常是允许任 何人进行正常访问的。虽然这些服务器很容易遭受攻击,但是 由于在这些服务器上所安装的服务非常少,所允许的权限非常 低,真正的服务器数据是在受保护的内部网络主机上,所以黑 客攻击这些服务器最可能的后果就是使服务器瘫痪。


• 对于以上典型的网络体系结构,可以部署3种类型的防火墙:

外部防火墙。处于外部不可信网络(包括因特网、广域网和其他公司的专用网)与内部可信网络之间,控制来自外部不可信网络对内部可信网络的访问,防范来自外部网络的非法攻击。同时,保证 DMZ 区服务器的相对安全性和使用便利性。




• 对于以上典型的网络体系结构,可以部署3种类型的防火墙:

内部防火墙。处于内部不同可信等级安全域之间,起到际离内网关键部门、子网或用户的目的。



• 对于以上典型的网络体系结构,可以部署3种类型的防火墙:

主机型防火墙,又称个人防火墙。服务于广大的个人主机用户,通常为软件防火墙,安装于单台主机中,防护的也只是单台主机。它可以监测主机上进行的入站和出站网络连接,并能够根据预先定义的规则,执行基于网络地址和基于应用的访问控制,通常还具有反恶意软件、入侵检测和网络告警等其他安全功能。



- 7 状态检测防火墙
- 8 切换代理
- 9 空气隙防火墙
- 10 分布式防火墙
- 11 下一代防火墙
- 12 防火墙的典型产品
- 13 防火墙的发展趋势

下一代防火墙(NGFW)


- > 下一代防火墙(NGFW),从用户、应用和行为的角度出发,重新实现了流量分类、访问控制、攻击防护和 QoS 等所有传统防火墙功能;
- 并基于这些功能进行了高级抽象,提供用户策略、应用策略和行为策略等智能控制手段,有效解决了传统防火墙无法解决的问题。
- 并集合了智能接入、灵活组网、全面安全、入侵防御、防病毒、云化管理可视化运维为一体等下一代防火墙部署场景;
- > 提供从网络层到应用层的攻击防护,为用户构建高效一体化的安全防护体验。



下一代防火墙功能

- 1. 立体化的安全防御体系:实现 IPS、 AV、 URL 识别、跨站、木马、 DOS/DDoS 防护及应用识别等多种安全特性;
- 2. 应用识别、内容识别与管控:内置 20 大类超过 2700 种应用类别数据库,包括 P2P、IM、视频、游戏软件、炒股软件实施全面控制。
- 3. 未知威胁防御防护: 支持 APT 防护功能, 支持可疑文件、 0day 攻击、泄密行为、加密 C&C 流量、病毒等威胁定位、阻断和溯源。
- 4. 网络行为优化:基于用户身份、应用程序、优先级灵活的智能流量管理;基于应用和用户的链路负载,支持应用、行为、内容精细化管控;
- 5. 安全可视化和行为审计:提供从网络层到应用层、从用户到全网的多层次多角度地展现模式;
- 6. 强大的网络适应性: 支持多种形式灵活部署,具备GER、NAT、IPv6支持、VPN、OSPF、VRRP、HA、ALG等功能,满足用户多样化的网络功能需求。
- 7. 可靠性保障:支持双机状态热备功能,支持 Active/Active 和 Active/Passive 两种工作模式,实现负载分担和业务备份。


下一代防火墙部署应用




- 7 状态检测防火墙
- 8 切换代理
- 9 空气隙防火墙
- 10 分布式防火墙
- 11 下一代防火墙
- 12 防火墙的典型产品
- 13 防火墙的发展趋势

天融信 NGFW® 下一 代防火墙








华数网络 多节点集群WAF防火墙设备

华为 HiSecEngine USG6600E 系列 AI 防火墙(盒式)



集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、Anti-DDoS、URL过滤、反垃圾邮件等多种功能于一身。

- ▶ NGE:提供IPS、反病毒和 URL过滤等;
- ▶ CDE:数据深度分析,暴露 威胁的细节,快速检测恶意文 件;
- ➤ AIE:APT 威胁检测引擎, 针对暴力破解、C&C 异常流 量、DGA 恶意域名和加密威 胁流量进行检测。




- 云端实时加载新威胁检测模型, 无需客户升级版本
- 华为不断耕耘AI APT检测,应对更多更新更多样的威胁



- 7 状态检测防火墙
- 8 切换代理
- 9 空气隙防火墙
- 10 分布式防火墙
- 11 下一代防火墙
- 12 防火墙的典型产品
- 13 防火墙的发展趋势

防火墙的发展趋势







谢 谢!

