继续昨天研究通过参数去影响druid的连接池行为。

maxActive与activeCount

maxActive 从字面量来看是"最大连接数",那么哪些连接可以统计进 maxActive 呢?在源码中,负责创建连接的方法中都有以下这段代码:

```
activeCount + poolingCount >= maxActive
```

在这个判断中,只有当这个表达式为false时才有创建连接的机会。变量 poolingCount 在前面作业中得知是"可用连接",那么要理解 activeCount 的含义,我认为就了解"哪些连接可以统计进 maxActive"。

activeCount,顾名思义,"活跃线程",我首先去查找getConnection()和discardConnection(DruidConnectionHolder)、DruidPooledConnection.close()、DruidDataSource.recycle(DruidPooledConnection)等,果不其然这里对应着activeCount的加减。所以我对activeCount的理解是"在连接池中被借出未归还的连接"。

所以maxActive对应着是"已使用与可使用的连接数总和上限"。

看Druid源码的目的是想了解如何使用池化技术和管理池中的资源,这里先总结下"利用池化技术时,需要考虑哪些基本元素"。这里比较定制ThreadPoolExecutor的构造函数和Druid的配置参数。

```
ThreadPoolExecutor(int corePoolSize,

int maximumPoolSize,

long keepAliveTime,

TimeUnit unit,

BlockingQueue<Runnable> workQueue,


ThreadFactory threadFactory,

RejectedExecutionHandler handler) {

......
}
```

ThreadPoolExecutor的(corePoolSize, maximumPoolSize)分别表示线程池的核心值和最大值,在Druid中与之对应的有(initialSize, minIdle, maxIdle, maxActive)等。


在这里得到的知识是,要被池化的资源,考虑的基本元素是资源池子的可容纳最大限度。其次根据业务,可以允许客户定制初始化容量、核心资源容量等。示意图如下:



其次,如果业务对资源的生命周期或者时效性有要求(例如资源空闲的最长时间,资源有效期等),那么需要提供对应的实现和参数配置。ThreadPoolExecutor的(keepAliveTime, unit)在线程数量超出核心线程数后,会把超过存活时间的线程移除掉。在Druid中与之对应的是(minIdle, maxIdle, phyTimeoutMillis, minEvictableIdleTimeMillis等)。在Druid初始化的时候,会启动一个负责destory的线程,部分代码如下:

```
public void init() throws SQLException {
   // 忽略部分代码
   createAndStartDestroyThread();
   // 忽略部分代码
}
protected void createAndStartDestroyThread() {
   // 忽略了部分代码
   destroyTask = new DestroyTask();
    destroyConnectionThread = new
DestroyConnectionThread(threadName);
    destroyConnectionThread.start();
}
public class DestroyConnectionThread extends Thread {
   // 忽略了部分代码
    public void run() {
       for (;;) {
           destroyTask.run();
       }
    }
}
public class DestroyTask implements Runnable {
    public void run() {
       shrink(true, keepAlive);// shrink方法前面说过,按照规则负责"收
缩"连接池。
```

```
if (isRemoveAbandoned()) {
    removeAbandoned();
}
}
```



再考虑一个因素是: "客户从池子中获取资源"这个行为。最基本要考虑"当无资源可用"时客户该如何处理。在ThreadPoolExecutor中有RejectedExecutionHandler,在Druid与之对应的有maxmaxWait, maxWaitThreadCount等。前者指的是在线程池饱和时,面对新提交的任务的应对策略。后者Druid则是允许客户自定义等待连接时长或者一直等待,同时还可以配置等待连接最大值,当达到等待连接最大值时,再有客户获取连接时就直接抛异常,这部分代码如下:

```
private DruidPooledConnection getConnectionInternal(long maxWait)
throws SQLException {
    // 忽略了部分代码
    if (maxWaitThreadCount > 0
        && notEmptyWaitThreadCount >= maxWaitThreadCount) {
        connectErrorCountUpdater.incrementAndGet(this);
        throw new SQLException("maxWaitThreadCount " +
    maxWaitThreadCount + ", current wait Thread count " +
    lock.getQueueLength());
    }
}
```

