疑问问题

今天继续研究池化技术。昨天学习用定制化参数来影响池化技术的行为,那么在面对多线程从资源池中获取资源,怎么能够做到:

1.保证资源池线程安全

2.如何让资源池能够应付高并发场景

因此我想了解Druid是怎么决定锁的粒度(即临界区)、客户线程和创建线程之间如何进行通信配合等。

复习前面的内容,知道Druid在DruidDataSource中用一个可重入锁来保护核心资源。即每当需要修改核心资源前必须要先获取锁。这里"修改核心资源"的操作包括了从资源池获取连接、将连接放入到资源池中、在资源池中移除无效连接等等。根据第一天的代码运行Druid,可知Druid在运行期间有一个创建连接的线程。

CreateConnectionThread

代码步骤分析

```
public class CreateConnectionThread extends Thread {
   public void run() {
      // 代码里面只讨论创建连接和上锁的位置,忽略了其他代码
       for (;;) {
           try {
              lock.lockInterruptibly(); // 第一次获取锁
           } catch (InterruptedException e2) {
              break;
           }
           try {
              if (emptyWait) {
                  // 必须存在线程等待,才创建连接
                  empty.await(); // 进入等待。即只有当连接池无可用连接时才创建
              }
           } finally {
             lock.unlock(); // 不管是遇到异常还是要准备创建物理连接,都释放掉锁。
           }
           // 这里是真正数据库连接的地方
           PhysicalConnectionInfo connection = createPhysicalConnection()
           put(connection);// 将数据库连接放入到资源池中
           /* 以下是放入到资源池的部分代码
              lock.lock(); // 先获取锁
             connections[poolingCount] = holder; // 将数据库连接放入池子
             incrementPoolingCount(); // 可用连接数+1
             notEmpty.signal(); // 通知在notEmpty上等待的线程,即告诉客户线程"有可用
连接了"
       }
   }
}
```

FSM

下面是创建连接线程在上述代码中的有限状态机:

