## 投资决策

Dawei Wang

2020年2月27日

### 1 增量现金流量:资本预算的关键

#### 1.1 现金流量而非"会计利润"

与财务会计不同,公司理财注重现金流量,因此 NPV 是对现金流量的贴现(而不是对利润),从整体评价一家公司时,是对股利而不是利润折现(股利是股东收到的现金流量)。

在讲现金流量时,所运用的现金流量应该是因项目而产生的现金流量"增量"。这些现金流量是公司接受一个项目而引发的直接后果——现金流量的变化。

#### 1.2 沉没成本 (sunk costs)

沉没成本是已经发生的成本。由于沉没成本是在过去发生的,它不因接 受或者摒弃某个项目的决策而改变。沉没成本不属于增量现金流量。

#### 1.3 机会成本 (oppotunity costs)

因为接受新项目,公司丧失了其他利用这项资产的机会所产生的成本叫做机会成本。

#### 1.4 副效应

新增项目可能对公司原有项目产生副效应。

副效应可以分为侵蚀效应(erosion)和协同效应(synergy)。侵蚀效应 是指新项目减少原有产品的销量和现金流。协同效应是指该新项目同时增 加了公司原有项目的销量和现金流。

#### 1.5 成本分摊

在投资预算中,成本分摊只能是当该现金流作为一个项目的增量现金流时,才能计入该项目中。

#### 1.6 净营运资本计算的一个注解

在如下情况下会产生对净营运资本(NWC)的投资: 1. 存货采购 2. 为不可预测的支出而在项目中保留的作为缓冲的现金 3. 当发生了赊销,产生的不是现金而是应收账款。对 NWC 的投资代表现金流出,因为从公司其他地方产生的现金被此项目占用了。

### 2 通货膨胀与资本预算

#### 2.1 利率与通货膨胀

 $1 + 名义利率 = (1 + 实际利率) \times (1 + 通货膨胀率)$ 

#### 2.2 现金流量与通货膨胀

名义现金流量指实际收到或支出的美元,实际现金流量指该现金流量的 实际购买力。

#### 2.3 折现: 名义或实际

名义现金流量应以名义利率折现。 实际现金流量应以实际利率折现。

# 3 经营性现金流量(OCF)的不同算法 (不考虑利息)

#### 3.1 自上而下法

经营性现金流(OCF) = 销售收入-现金成本-税

#### 3.2 自下而上法

OCF= 净利润 + 折旧 = (销售收入-现金支出-折旧)(1-t) + 折旧

#### 3.3 税盾法

OCF=(销售收入-现金成本)×(1-t)+折旧×t

## 4 不同生命周期的投资:约当年均成本法, equivalent annual cost

假设公司必须在两种不同生命周期的机器设备中做出选择。两种机器设备功能是一样的,但它们具有不同的经营成本和生命周期。简单地运用 NPV 法则就意味着我们应该选择其成本巨有最小现值的机器设备,然而,这种判断标准会造成错误的结果,因为成本较低的机器设备重置的时间可能早于另一种机器设备。

EAC= 成本现值/年金系数

注:

第一,要把成本现金流折现到0期;

第二,这种方法只有在两种机器都是可替换的时候才有效

更常见的情形是,公司需要决定何时以新设备来替换旧设备。重置应该 在旧设备的约当年均成本超过新设备的约当年均成本之前发生。

必须计算保留旧设备一年、两年、三年... 的 EAC 来和新设备的 EAC 比较,选取成本低的。